# Atividade Assíncrona - Semana 2

**Autor: Marcos Wesley Soares Alves** 

Matricula: 20181070130258

# Instalação do SSH

 Primeiramente vamos atualizar o repositório debian onde está localizados os pacotes. Após acessar o servidor a partir do virtual box, digite o comando abaixo para fazer a atualização:

```
apt-get update
```

• Com o repositório atualizado, agora vamos instalar o serviço SSH através do comando:

```
apt-get install ssh
```

# · Acessando o servidor a partir do cliente

A partir do nosso ambiente de realização de atividades práticas onde temos dois computadores (cliente1 e cliente2). Vamos acessar a partir do cliente1 (sem interface gráfica) o servidor via SSH.

No debian o SSH cliente já está previamente carregado. Para verificar você pode digitar ssh na linha de comando. Se o serviço estiver disponível será apresentado algumas informações como na imagem abaixo:

```
cliente1@mv1:~$ ssh

usage: ssh [-46AaCfGgKkMNnqsTtVvXxYy] [-B bind_interface]

[-b bind_address] [-c cipher_spec] [-D [bind_address:]port]

[-E log_file] [-e escape_char] [-F configfile] [-I pkcs11]

[-i identity_file] [-J [user@]host[:port]] [-L address]

[-l login_name] [-m mac_spec] [-O ctl_cmd] [-o option] [-p port]

[-Q query_option] [-R address] [-S ctl_path] [-W host:port]

[-w local_tun[:remote_tun]] destination [command]
```

Para fazer um acesso remoto do cliente via ssh ao servidor, vamos digitar o seguinte comando:

```
ssh root@192.168.0.254
```

No primeiro acesso que eu fizer via ssh a qualquer máquina vai aparecer essa mensagem perguntando se eu quero me conectar e vai informar um fingerprint da chave de criptografia da máquina. Essa chave será gravada em um arquivo para futuramente se eu acessar uma outra máquina cujo ip for o mesmo, será verificado se essa chave é a mesma. Por questão de segurança sempre será informado caso ele encontre uma nova chave ou uma chave diferente pra um determinado ip. Sabendo disso podemos colocar sim e apertar a tecla enter.

```
cliente1@mv1:~$ ssh root@192.168.0.254
The authenticity of host '192.168.0.254 (192.168.0.254)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:tvpuiYwobuaILIrvALHLjiYVQQj5Rop2cO1lnocEP18.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes_
```

Será solicitado a senha do usuário que você está tentando acessar, no nosso caso o usuário é root.

```
cliente1@mv1:~$ ssh root@192.168.0.254
The authenticity of host '192.168.0.254 (192.168.0.254)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:tvpuiYwobuaILIrvALHLjiYVQQj5Rop2cO11nocEP18.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added '192.168.0.254' (ECDSA) to the list of known hosts.
root@192.168.0.254's password: _
```

Após informar a senha você vai estar conectado ao servidor.

```
Linux server 4.19.0–10–amd64 #1 SMP Debian 4.19.132–1 (2020–07–24) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software; the exact distribution terms for each program are described in the individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by applicable law.

Last login: Sat Sep 26 17:02:56 2020 from 192.168.0.1 root@server:~#
```

Para verificar as máquinas que estão conectadas ao servidor, você pode usar o comando *who* ou apenas *w*.

```
oot@server:~# who
                     2020-09-26 16:56
oot.
        tty1
                     2020-09-26 17:10 (192.168.0.1)
oot
        pts/0
oot@server:~# w
17:14:22 up 18 min, 2 users,
                                load average: 0,00, 0,00, 0,00
        TTY
JSER
                 FROM
                                  LOGIN@
                                            IDLE
                                                   JCPU
                                                          PCPU WHAT
                                   16:56
                                            1.00s 0.05s
root
        tty1
                                                         0.00s w
root
        pts/0
                 192.168.0.1
                                   17:10
                                           12.00s
                                                   0.01s
                                                          0.01s -bash
oot@server:~# _
```

Através dos comandos é possível verificar que a máquina de ip 192.168.0.1 está conectado ao servidor.

Aprendemos nessa seção como instalar e nos conectar a um servidor via ssh(Secure Shell). Porém devemos tomar cuidado com algumas configurações de acesso como por exemplo a porta e o usuário ao qual estamos nos conectando, pois isso pode causar diversos problemas de segurança. Esse será o assunto do próximo tópico.


# Alterando arquivo de configuração do SSH

Por questões de segurança algumas configuração devem ser realizadas para dificultar um pouco o acesso ao nosso servidor via ssh. Nesse tópico vamos bloquear o acesso ao usuário root e mudar a porta padrão de acesso.

## Bloqueando acesso ao usuário root e alterando a porta padrão

Através do comando abaixo, é possível acessar o arquivo de configuração *sshd\_config*. O editor que vou usar é o nano mas você pode usar outros como o vim ou o gedit.

nano /etc/ssh/sshd\_config



Podemos observar que a porta padrão é a porta 22 e a linha *PermitRootLogin* está configurado com yes, o que permite acessar o usuário root caso saibamos a senha. Vamos mudar essas configurações, colocando a porta como 2222 e passando **no** para a linha *PermitRootLogin*. Nosso arquivo de configuração deve ficar como a figura abaixo.

```
GNU nano 3.2
                                         /etc/ssh/sshd_config
                                                                                        Modificado
       $OpenBSD: sshd_config,v 1.103 2018/04/09 20:41:22 tj Exp $
 This is the sshd server system—wide configuration file. See
 sshd_config(5) for more information.
 This sshd was compiled with PATH=/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin
 The strategy used for options in the default sshd_config shipped with
 possible, but leave them commented. Uncommented options override the
 default value.
AddressFamily any
ListenAddress 0.0.0.0
¥ListenAddress ::
HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
¥HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key
Ciphers and keying
#RekeyLimit default none_
Logging
LogLevel INFO
Authentication:
¥LoginGraceTime 2m−
ermitRootLogin no?
strictmodes yes
                              Onde está?
                                            Recort txt
                                                           Justificar
                                                                      ^C Pos atual M−U Desfazer
  Ajuda
                Gravar
  Sair
                Ler o arq
                               Substituir
                                             Colar txt
                                                           VerfOrtog
```

Para salvar é só apertar CTRL+O e em seguida confirmar como a tecla Enter. E por fim para voltar ao terminal CTRL+X. Após modificar as configurações devemos reiniciar o serviço ssh para que as alterações sejam aplicadas. Para isso vamos digitar o seguinte comando no terminal.

```
/etc/init.d/ssh restart
```

```
root@server:~# /etc/init.d/ssh restart
[ ok ] Restarting ssh (via systemctl): ssh.service.
root@server:~# _
```


 Vamos fazer um teste e tentar acessar a partir do cliente1 o servidor como fizemos no tópico anterior.

```
cliente1@mv1:~$ ssh root@192.168.0.254 1
ssh: connect to host 192.168.0.254 port 22: Connection refused
cliente1@mv1:~$ ssh -p 2222 root@192.168.0.254
root@192.168.0.254's password: 2
Permission denied, please try again.
root@192.168.0.254's password:
```

Em 1, tentamos acessar com a porta padrão e o usuário root e então obtemos a mensagem Connection refused.

Em 2, colocamos a porta que haviamos definido e ainda assim não foi possível acessar o servidor através do usuário root (pois definimos que não deveria ser permitido acessar através desse usuário).

 Agora vamos tentar fazer o acesso usando outro usuário e passando a porta que definimos no arquivo de configuração.



Usando o usuário servidor e passando a porta 2222 conseguimos realizar a conexão.

# Realizando cópia de arquivos do servidor para o cliente

Neste tópico será abordado a cópia de arquivos do servidor para o cliente. Podemos fazer essa transferência via rede usando o scp via terminal ou através de programas como gftp ou o filezilla caso esteja disponível um ambiente gráfico.

• Sem interface gráfica (SCP)

O SCP (Secure Copy) é um protocolo de rede para transferências de arquivos. Esse protocolo que iremos usar nesse exemplo

Passo 1: Criar um arquivo(file teste) no servidor.

touch arquivo\_teste

```
Verificando o diretório onde o arquivo será gravado
servidor@server: "$ touch arquivo_teste
servidor@server: "$ ls
arquivo_teste
servidor@server: "$
criando e visualisando o arquivo no diretório
servidor@server: "$
```

Com o arquivo criado vamos copiá-lo para o cliente1.

### Passo 2: Cópia do arquivo através da rede

Para copiar o arquivo temos que saber o caminho onde ele se encontra na origem (servidor) e para qual caminho queremos salvar no destino(cliente). No nosso caso o path de origem é: /home/servidor e o path de destino é: home/cliente1. Então usando o scp vamos conectar ao servidor e realizar a cópia do arquivo.

```
scp -P 2222 servidor@192.168.0.254:home/servidor/arquivo_teste
/home/cliente1
```


```
cliente1@mv1:~$ ls
cliente1@mv1:~$ scp –P 2222 servidor@192.168.0.254:/home/servidor/arquivo_teste /home/cliente1
servidor@192.168.0.254's password:
arquivo_teste 100% 0 0.0KB/s 00:00
cliente1@mv1:~$ ls
arquivo_teste
cliente1@mv1:~$
```


Como podemos observar através do comando ls o arquivo agora está na máquina cliente1.

# • Utilizando a interface gráfica (gftp)

Para esse exemplo vamos usar o cliente 2 que tem interface gráfica. Para realizar a instalação da ferramenta gftp tivemos que modificar as configurações de rede para que fosse possível acessar a internet e baixar os pacotes necessários. Para isso editamos o arquivo *interfaces* e através da opção *Configurações de rede* da máquina virtual alteramos a opção de rede interna para NAT.

### Configurações originais





Obs: Para alterar o arquivo interfaces você deve usar o usuário root. Para isso basta digitar *su* no terminal e informar a senha do usuário root.

Após a modificação do arquivo interfaces, digite os seguintes comandos para aplicar as configurações a interface de rede.

```
ifdow enp0s3 ou /sbin/ifdown enp0s3
ifup enp0s3 ou /sbin/ifup enp0s3
```


```
root@cliente2:/home/cliente2# /sbin/ifdown enp0s3
Killed old client process
Internet Systems Consortium DHCP Client 4.4.1
Copyright 2004-2018 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/
Listening on LPF/enp0s3/08:00:27:8d:cd:77
Sending on
            LPF/enp0s3/08:00:27:8d:cd:77
Sending on
            Socket/fallback
DHCPRELEASE of 10.0.2.15 on enp0s3 to 10.0.2.2 port 67
root@cliente2:/home/cliente2# /sbin/ifup enp0s3
Internet Systems Consortium DHCP Client 4.4.1
Copyright 2004-2018 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/
Listening on LPF/enp0s3/08:00:27:8d:cd:77
Sending on LPF/enp0s3/08:00:27:8d:cd:77
Sending on Socket/fallback
DHCPDISCOVER on enp0s3 to 255.255.255.255 port 67 interval 8
DHCPOFFER of 10.0.2.15 from 10.0.2.2
DHCPREQUEST for 10.0.2.15 on enp0s3 to 255.255.255.255 port 67
DHCPACK of 10.0.2.15 from 10.0.2.2
bound to 10.0.2.15 -- renewal in 34646 seconds.
root@cliente2:/home/cliente2#
```

# 1 - Instalação

Agora podemos fazer a instalação da ferramenta através dos comandos abaixo


```
apt-get install update
apt-get install gftp
```

Ao fim da instalação você pode acessar a aplicação através do menu -> internet -> gftp




# 2 - Realizando a cópia de uma arquivo do servidor

Para realizar a cópia de uma arquivo primeiro vamos desfazer as alterações que realizamos no arquivo interfaces e voltado a configuração na nossa máquina para *rede interna*.



Com as cofigurações originais setadas, podemos acessar o servidor via protocolo SSH. Vamos iniciar nossa aplicação *gftp*.



Na imagem podemos observar três áreas:

A área *vermelha* é onde vamos adicionar as informações para acessar o servidor, o ip da máquina a porta o usuário ao qual queremos nos conectar e o protocolo a ser usado.

A área azul são os diretórios da nossa máquina.

E a área *verde* é onde serão apresentados os diretório do servidor assim que a conexão estiver estabelecida.

## Credenciais de acesso:


IP: 192.168.0.254

Porta: 2222

Usuário: servidor Protocolo: SSH2 Ao acessar o servidor pela primeira vez, será mostrado a mensagem abaixo, então basta selecionar a opção sim.



Podemos obsevar na aba da direita alguns arquivos no diretório /home/servidor.



Vamos então copiar o arquivo\_teste do servidor para o diretório /home/cliente2/Desktop.

Passo 1: Selecione na aba do servidor o arquivos que deseja copiar

Passo 2: Clique na seta para a esquerda.




Pronto, o seu arquivo foi copiado do servidor para a máquina cliente2. Existem diversas outras ferramentas com interface gráfica como o *gftp* como o filezilla também para linux e o winscp para windows.

A nível de curiosidade irei apresentar um pouco do winSCP e o putty que uso no dia a dia no trabalho.

# WinScp e Putty

No meu trabalho no IPEA usamos máquinas com sistema operacional windows, porém muitos dos servidores são linux. Então usamos algumas ferramentas como o *putty* e o *winscp* para acessar alguns servidores para dar permissão a um usuário ou acessar determinada aplicação. Abaixo segue algumas imagens dessas aplicações.

# Putty



Após informar as credenciais de acesso (que por questão de segurança e contrato não vou poder mostrar) já estou acessando o servidor que desejo via terminal.

```
🧬 sbsb7b.ipea.gov.br - PuTTY
                                                                         login as: marcos.alves
                                🛑 password:
  marcos.alves@
                  2.6.27-17-server #1 SMP Fri Mar 12 02:48:52 UTC 2010
Linux :
6 64
The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.
To access official Ubuntu documentation, please visit:
http://help.ubuntu.com/
  System information as of Dom Set 27 10:30:01 BRT 2020
  System load: 0.0
                                  Memory usage: 6%
                                                     Processes:
                                                                       95
  Usage of /: 41.4% of 35.43GB
                                  Swap usage:
                                                0%
                                                     Users logged in: 2
  Graph this data and manage this system at https://landscape.canonical.com/
ast login: Thu Sep 24 14:38:01 2020 from ebsb0460.ipea.gov.br
  pwd
 home/marcos.alves
```

Em verde podemos verificar o ultimo acesso que foi da minha máquina de tabalho ebsb0460.

#### WinSCP

Uso bastante essa ferramenta para acessar aplicações em ambiente de desenvolvimento, realizar manutenção em códigos e então solicitar o envio pro ambiente de homologação e posteriormente para o ambiente de produção. A transferência dos arquivos é realizado pela equipe de rede que usa o putty para realizar as cópias de um ambiente para o outro.

