

Creación de Rol simple Padre:

Ingresar a la transacción PFCG





Escribir nombre del rol en el casiller "Rol" y seleccionar el botón 


Escribir Descripción del rol.




En la solapa "Menú" se puede crear una carpeta  con la descripción del rol a fin de agrupar las transacciones. Ese nombre figurará en el menú del usuario que tenga asignado este rol cuando se conecte a SAP.




Para agregar transacciones al menú se deberá seleccionar el botón 




Ingresar el código de las transacciones que se desean incluir en el rol y seleccionar el botón 

*Al añadir las TCODE desde MENÚ, el proceso trae los objetos relacionados a la TCODE al perfil, y así poder trabajarlo a nivel de autorizaciones y niveles organizacionales.

En la Solapa autorizaciones se configuran los objetos de autorización propuestos por SAP (y/o que fueron configurados en la transacción SU24) en función de las transacciones que se agregaron en la solapa menú.


Seleccionar 

En función de las transacciones que se hayan incluido en el menú del rol se visualizará una pantalla donde se listan los objetos de autorización que deben ser configurados. Una pantalla tipo "pop up" aparecerá en caso de que en esos objetos existan campos que se encuentren a Nivel Oranizacional (completar con los datos que corresponda y guardar para cerrar).




Rojo – al menos un campo del objeto es de nivel organizacional
Amarillo – al menos un campo del objeto falta configurar
Verde – tiene valores propuestos en los campos


Si se desea cambiar un valor de un campo que tiene un valor propuesto se deeberá Copiar el objeto , inhabilitar el estandar , y modificar los valores en el objeto resultante de la copia.



Una vez configurados todos los campos de los objetos y que el rol se encuentra en "Verde" se puede proceder a guardar.



Cuando se guarda el rol por primera vez se crea el perfil del mismo. No es necesario modificar ninguno de los campos propuestos. Aceptar seleccionado el tilde.




Una vez guardado el rol y creado el perfil se debe Generar el rol seleccionado el botón  .


Creación de rol simple Hijo o Derivado

Se debe proceder a la creación del rol con el mismo procedimiento que se creó el rol padre: Escribir nombre del rol hijo que se debe crear con en el casillero "Función" y la descripción en el casillero "Descripción".
Para crear la herencia se debe ingresar el nombre del Rol del que se desea tomar los datos en el casillero "Derivar de Rol"

*Los roles derivados pueden tener cambios que compartes si se actualiza el PADRE, pero se puede discriminar a nivel de Niveles organizaciones los HIJOS sin que sufran actualizaciones si el PADRE no tiene cargado nada.




Especificar el nombre del rol "Padre"



Guardar

En la solapa autorizaciones ingresar con el modo experto para generar perfiles:




Creación del Primer hijo o Primer derivado:

Dentro de la solapa de autorizaciones cerrar la pantalla de niveles organizacionales (si aparece), guardar el rol y seleccionar el botón Copiar datos. Se copiará la configuración de objetos que se haya realizado en el rol padre.
A continuación se deberán configurar los niveles organizacionales del rol hijo en función de lo requerido ya que por ser la primera copia también estos valores son heredados.
Guardar los cambios y generar el perfil

Para crear el segundo hijo (o hijo número N) se podrá copiar el primer hijo ya que también se copiará la herencia.


Para realizar la copia escribir nombre del primer hijo en el casillero "Rol" y seleccionar el botón "Copiar Rol"



De rol – *nombre primer hijo*
Por rol – *nombre hijo nuevo*

Seleccionar la opción "Copiar todo"

Ingresar para modificar en la solapa autorizaciones del nuevo hijo que aparecerá en Amarillo porque se debe generar el perfil.



El rol ya contiene toda la información del padre porque la recibe de la copia del primer hijo, por lo que solo se deberán modificar los valores de nivel organizacional.


Guardar y generar el rol 

Para borrar un rol Padre primero se deberán borrar los roles hijos.
Si dichos roles se deben transportar primero deberán cargarse a una orden de transporte, borrar los roles y liberar la orden de transporte creada.


Agregar un objeto de autorización a un rol

1. Ingresamos a la transacción PFCG
2. Solapa autorización.
3. Modificar

Seleccionamos la opción de agregar manualmente el objeto.



Ingresamos el objeto faltante.




Agregamos los datos faltantes del objeto de autorización.
Generamos el rol.




Transporte en Masa

Ingresar a la transacción PFCG y en la sección “Utilidades” seleccionar “Transporte en masa”




Ingresar el nombre de los roles que se desea transportar y ejecutar (F8)



Se debe generar una orden de transporte o se puede reutilizar una orden ya creada según corresponda.

Cuando se selecciona el tilde se cargan los datos a la orden de transporte y se muestra la siguiente pantalla que confirma los roles que se han cargado a la misma. Cuando se transporta un rol “Hijo” siempre acompaña en la Orden de Transporte el rol “Padre” aunque no se lo haya incluido.


Lista Tratar Pasar a Opciones Sistema Ayuda
Transporte en masa de roles
Todos los roles seleccionados se han registrado en orden transporte ERDK901914
Status Rol transportado Tipo Denominación del papel Rol comp. Rol original Comentario
ZEN-PPOR-NOTIF&NOTIFICA_ORDE PP - Notificacion de Orden - Padre
ZEN-PPOR-NOTIF>NOTI_ORDEN_Z/ PP - Notificacion de Orden - Centro - ZEN-PPOR-NOTIF&NOTIFICA_ORDEN
ZEN-PPOR-NOTIF>NOTI_ORDEN_ZI PP - Notificacion de Orden - Centro - ZEN-PPOR-NOTIF&NOTIFICA_ORDEN
ZEN-PPOR-NOTIF>NOTI_ORDEN_ZI PP - Notificacion de Orden - Centro - ZEN-PPOR-NOTIF&NOTIFICA_ORDEN
ZEN-PPOR-NOTIF>NOTI_ORDEN_Z/ PP - Notificacion de Orden - Centro - ZEN-PPOR-NOTIF&NOTIFICA_ORDEN
ZEN-PPOR-NOTIF>NOTIFICA_OR_AI PP - Notificacion de Orden - All ZEN-PPOR-NOTIF&NOTIFICA_ORDEN