# Sistemas Operacionais

# Princípios Básicos de Software de E/S

André Luis Martinotto






### Sistema de Entrada e Saída

- Subsistema de entrada e saída é software complexo devido a diversidade de periféricos
  - · Objetivo é **padronizar** as rotinas de acesso aos periféricos de E/S
- · Para atingir esse objetivo o subsistema de E/S é organizado em **camadas** 
  - · Permite inclusão de novos dispositivos sem alterar interface de utilização
  - · As camadas mais baixas escondem as peculiaridades do hardware





### Sistema de Entrada e Saída







### Sistema de Entrada e Saída

- · E/S nível de usuário:
  - · Rotinas de I/O executadas por programas através de bibliotecas
  - · Normalmente essas rotinas efetuam chamadas de sistema
  - · Permite que as rotinas sejam independentes do sistema operacional

bytes\_lidos = fread(buffer, tam\_item, n\_itens, arquivo)

fread system\_call read





· Implementa procedimentos e funções gerais a todos os dispositivos de entrada e saída

#### · Principais serviços

- · Escalonamento de E/S
- · Denominação
- · Bufferização
- Cache de dados
- · Alocação e liberação
- · Direitos de acesso
- · Tratamento de erros






#### Objetivo:

- · Fornecer uma visão lógica do dispositivo através de estruturas de dados genéricas que representam classes de dispositivos
- **Exemplos:** dispositivos de caracteres e bloco
- Atribuição uniforme do nome independente do dispositivo

- · O UNIX é um exemplo clássico:
  - · Nome do dispositivo é uma string
  - · Dispositivos fazem parte do sistema de arquivos



Exemplo:

cat arquivo.txt > /dev/tty





```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main() {
  FILE *fp;
  fp = fopen("/dev/tty", "rw+");
  if (fp == NULL){
        perror("Nao foi possivel abrir o terminal\n");
        exit(0);
  fprintf(fp, "Alo mundo\n");
  fclose(fp);
```





# **Driver do Dispositivo**

- · Todo o código dependente do dispositivo aparece no driver do dispositivo.
  - · Cada driver manipula um dispositivo ou uma classe de dispositivos intimamente relacionados
  - Devido a dependência entre os drivers e as chamadas de sistema os fabricantes desenvolvem drivers específicos para cada SO
- Driver ⇒ deve ser acoplado ao kernel do. SO



### Módulos do Kernel

 Drivers podem ser implementados utilizando módulos do kernel

#### **Comandos:**

- · lsmod: lista os módulos carregados
- · insmod: carrega um módulo no kernel
- · rmmod: remove um módulo carregado
- · modprobe: carrega um módulo e suas dependências
- · depmod: checa as dependências dos módulos
- modinfo: exibe informações sobre um módulo (parâmetros que um módulo aceita, dependências, descrição, etc)





### Módulos do Kernel

- Módulos não podem usar bibliotecas do C (printf), mas possuem a disposição funções do núcleo do kernel (printk)
- · O Kernel possui um única pilha de 4Kb usada por todos os módulos
  - · O programador deve minimizar o número de variáveis locais



### Exemplo Módulo - hello.c

```
#include linux/module.h>
#include linux/kernel.h>
MODULE LICENSE("GPL");
int init module(void) {
   printk ("Hello World\n");
  return 0;
}
void cleanup module (void) {
   printk ("Goodbye World\n");
```





### **Exemplo - Makefile**

obj-m hello.o :=

**KDIR** := /lib/modules/\$(shell uname -r)/build

:= \$(shell pwd)PWD

#### Default:

make -C \$(KDIR) SUBDIRS=\$(PWD) modules





# Carregando o Módulo

- No terminal:
  - tail -f /var/log/syslog
- **Em outro terminal:** 
  - · insmod hello.ko
  - · rmmod hello.ko



### **Módulos - Diretivas**

- · O código fonte pode conter as seguintes diretivas:
  - MODULE DESCRIPTION("...")
  - · MODULE\_VERSION("...")
  - · MODULE ALIAS("...")
  - · MODULE\_LICENSE("..") \_\_\_

"GPL"
"GPL v2"
"GPL and additional rights"
"DUAL BSD/GPL"
"DUAL MIT/GPL"
"DUAL MPL/GPL"
"Proprietary"





### **Módulos - Parâmetros**

- · Módulos não possuem main()
- · Parâmetros são declarados pela diretiva: module\_param(var,type,access)
- Tipos podem ser:
  - bool, invbool (valor booleano invertido), charp (ponteiro para string), int, uint (inteiro sem sinal), short, ushort, long, ulong
- Os acessos podem ser:
  - · S\_IRUGO (apenas leitura), S\_IRUGO | S\_IWUSR (leitura e escrita).



# Exemplo Módulo - contador.c

```
#include linux/module.h>
#include linux/kernel.h>
#include linux/moduleparam.h>
static int valor = 0;
module param(valor, int, S IRUGO | S IWUSR);
MODULE DESCRIPTION("SOII");
MODULE LICENSE("GPL");
int init module(void) {
   int i:
   for (i=0; i < valor; i++)
       printk ("Hello World = %d!\n",i);
   return 0;
void cleanup module (void) {
   printk ("Goodbye World\n");
```





### **Exemplo - Makefile**

obj-m := contador.o

:= /lib/modules/\$(shell uname -r)/build KDIR

:= \$(shell pwd)PWD

#### Default:

make -C \$(KDIR) SUBDIRS=\$(PWD) modules





# Carregando o Módulo

- No terminal:
  - tail -f /var/log/syslog
- **Em outro terminal:** 
  - · insmod contador.ko valor=4
  - · modinfo contador.ko
  - · rmmod hello.ko

