

第5讲 软件体系结构设计-Part I 集成通信建模+子系统划分&设计

授课教师: 张能 助理教授

zhangn279@mail.sysu.edu.cn

综合实验楼A323-3

2023年05月24、26日

目录



- 口 实验内容
- 口 任务讲解
- □ Draw.io绘图演示

实验内容



- 1. 集成通信建模
- 合并基于用例的通信图, 绘制集成通信图
- 2. 子系统划分&设计
- > 确定**子系统**, 以及各个子系统的**并发任务**和**任务通信**类型
- ➢ 绘制子系统间的并发通信图及各个子系统的并发通信图



集成通信图的绘制方法

子系统组织准则 并发任务组织准则及任务通信

并发通信图的绘制方法



■ 为了实现**从分析到设计的过渡并<u>确定子系统</u>**, 需要在分析的基础上, 通过 **集成基于用例的交互图**, 合成一个初始设计

- 集成通信图: 所有用例的通信图的合成
- 对象之间的动态交互可用通信图和顺序图描述, 但**集成使用通信图的原**

因: 通信图能够清晰地描述对象之间的相互连接和传递的消息



■ 通信图集成方式: 从第一个用例的通信图开始, 依次将后续用例的通信图进行叠加; 每次叠加的通信图会向集成通信图中添加新的对象和消息交互 → 在多个通信图中出现的对象和消息交互只会显示一次

- Q: 怎样确定用例通信图的集成顺序?
- ➢ 若不同用例之间存在执行的优先顺序,则通信图合成的顺序应与用例执 行的顺序一致,如PIN验证→>取款



■ 集成通信图采用泛化的**通信图**

- 1) 只显示对象和消息, 无需显示消息序列编号
- 2) 消息会被描述成简单消息, 无需确定消息的类型(如同步或异步)
- 3) 对象名不加下划线 //本教材里的所有交互图中的对象名均未加下划线
- 4) 无需确定对象的类型(如主动或被动)



- 大型系统的集成通信图会非常复杂,可采取两种方法**减少信息量**
 - 1) 对消息进行聚合: 如果一个对象向另一个对象发送了多条消息,可使用
 - 一个聚合消息而不在图上显示所有消息
 - 2) 按子系统划分: 为每个子系统开发集成通信图,并开发一个高层的子系统通信图以显示子系统之间的交互 → 前提:根据系统描述及特点可以确定高层子系统

子系统划分



■ **关注点分离**(separation of concerns): 在子系统分解的设计过程中,**让** 不同的子系统具有不同的关注点,使得子系统之间的独立性更好



如何实现关注点分离?



设计考虑

组合&聚合子系统 地理位置 客户端和服务 用户交互 外部对象的接口 控制范围

子系统组织准则

子系统组织准则

1. 这些准则是Should NOT Must

2. 一个子系统可满足不止一个组织准则



组合&聚合子系统

地理位置

客户端和服务

用户交互

外部对象的接口

控制范围

1.同一组合对象的组成对象应在同一子系统中;

2.一个聚合子系统包括一组根据功能相似性聚集在一起的对象,这些对象可以跨越地理位置边界

若两个对象可能分布在不同的地理位置,则它们应位于不同的子系统

客户端和服务应位于不同的子系统;

可看作地理位置准则的特例,因为客户端和服务通常位于不同的地理位置

让用户交互对象位于独立的子系统;

用户交互对象通常是客户端,此准则可视为客户端/服务准则的特例

一个外部现实世界对象应只与一个子系统之间存在接口

一个控制对象及其直接控制的实体对象和输入/输出(I/O)对象应位于同一子系统,而不是分散在多个子系统中

集成通信建模与子系统划分的关系





- 1.两个任务的用途? 2.两个任务的执行先后?

集成通信建模

若无法根据系统 描述及特点提前 确定子系统

若根据系统描述 及特点可提前确 定子系统

子系统划分

此任务是从分析到设计的过渡, 所绘制的集成通信图

- 1. 可用于确定子系统(包括细分子系统)
- 2. 可用于类/任务/服务接口设计(结合用例通信图)

此任务将整个软件系统分解为不同的子系统

- 1. 可提供系统的高层设计
- 可简化系统的设计(每个子系统可独立设计)
- 3. 可提升系统的开发效率(每个子系统可并行开发)

SSE212课程示例: 银行系统



■ **系统描述**: 一家银行拥有一些ATM机,分布在不同的地理位置并通过广 域网连接到一个中央服务器上。每个ATM机由一个读卡器、一个吐钞机、 一个键盘/显示器和一个凭条打印机组成。通过使用ATM机,<u>客户</u>能够从 支票账户或储蓄账户提取现金、查询账户余额,或者在账户间转账。 客户将一个ATM卡插入读卡器后会启动一个交易。…

■ 根据系统描述,按照**地理位置准则**或<mark>客户端和服务准则</mark>,该银行系统可 分为ATM客户端子系统和银行服务子系统

SSE212课程示例: 组行玄统

▶ 例:银行系统的子系

统间的(高层)通信图





Figure 21.27. Subsystem design: high-level communication diagram for Banking System

SSE212课程示例· 组织系统

▶例:银行系统的ATM

客户端子系统的集成

通信图



«service»

Figure 13.2. Integrated communication diagram for ATM Client subsystem

SSE212课程示例:

▶例:银行系统的服务

子系统的集成通信图




Figure 21.26. Integrated communication diagram for Banking Service subsystem

子系统设计: 并发任务组织



- 在**分析模型**中, 系统表示为相互协作的对象和它们之间的消息通信
- 在**并发任务组织阶段**, **系统的并发特性**被表示为一系列并发任务和它们 之间的通信接口 → 根据系统的动态特性, 需要确定哪些对象应并发执行、 哪些对象应顺序执行

并发任务组织



- 并发任务可使用<mark>两种构造型</mark>
 - ·对象角色(object role): 在对象组织阶段完成,如《I/O》
 - **并发类型**(type of concurrency): 在**并发任务组织阶段**,若确定一个对象是 主动的,则需要进一步确定它的并发类型,以显示其特性

▶ **例:** 若一个《I/O》对象是主动/并发的,则需要确定它属于哪种并发类型: 事件驱动任务《event driven》、周期性任务《periodic》、按需触发任务《demand》

并发任务组织



- 按以下顺序将任务组织准则应用于分析模型(即用例通信图)
 - I/O任务: 分析每个与外部世界交互的设备I/O对象,将其构造为事件驱动 I/O任务、周期性I/O任务或按需驱动I/O任务
 - 控制任务: 分析每个状态相关的控制对象和协调者对象,将其构造为状态相关的控制任务或协调者任务
 - 周期性任务: 分析内部周期性活动,将其构造为周期性任务
 - 按需驱动任务: 分析每个由**内部<u>事件</u>触发的内部任务**, 将其构造为按需驱动任务

并发任务组织: 部分



事件驱动1/0任务

当系统中存在由事件驱动(也称中断驱动)的I/O设备并需要与之交互时,就需要事件驱动I/O任务 □

周期性1/0任务

<mark>定期轮询</mark>一个被动I/O设备;圓

周期性I/O任务会被外部计时器发送的计时器事件触发,然后执行I/O动作

按需驱动1/0任务

处理<mark>不需定期轮询的被动I/O设备</mark>;

使用场合: 当<mark>计算与I/O需要同时进行</mark>时, 如**按需驱动输出任务**

周期性任务

周期性内部活动被构造为周期性任务; 周期性任务会被**计时器事件**触发并执行

按需驱动任务

一个按需触发(当接<mark>收到</mark>来自不同任务的<mark>内部消息或事件</mark>时)的对象被构造为一个按需驱动任务

用户交互任务

用户交互对象会被设计为用户交互任务,且通常是事件驱动的

状态相关的控制任务

一个严格顺序执行的<mark>控制活动</mark>表示为一个状态相关的控制任务; 控制任务通常是按需驱动任务

并发任务组织



Table 18.1. Mapping from analysis model objects to design model tasks


Analysis model (Object)	Design model (Task)
User interaction	Event driven user interaction
Input/Output (input, output, I/O)	Event driven I/O (input, output, I/O)
	Periodic I/O (input, output, I/O)
	Demand driven I/O (usually output)
Proxy	Event driven proxy
Timer	Periodic timer
State-dependent control	Demand driven state-dependent control
Coordinator	Demand driven coordinator
Algorithm	Demand driven algorithm
	Periodic algorithm

并发任务组织: 示例

学软件工作。 SCHOOL OF TWARE YOUR

■ 验证PIN码用例的通信图

- 1. 读卡器接□: 一个与读卡器交互的I/O对象, 而读卡器是事件驱动的外部I/O设备 → 读卡器接口被构造为一个事件驱动的I/O任务
- 2. ATM卡: 一个被动的实体对象
- 3. ATM控制: 一个状态相关的控制对象, 需要独立的控制线程处理不同来源的信息, 被构造为一个状态相关的(按需驱动)控制任务
- 4. **客户交互**: 一个用户**交互对象**, 在显示器上输出消息并从键盘上接收输入, 需要独立的控制线程, 被构造为一个事件驱动的用户交互任务
- 5. ATM交易: 一个被动的实体对象



PIN Validation Transaction = {transactionId, transactionType, cardId, PIN, starDate, expirationDate}

Figure 21.11. Communication diagram: ATM client Validate PIN use case

并发任务组织: 示例

■ ATM客户端子系统 的初始并发通信图

确定了并发任务, 但<mark>未确定**消息类型**</mark>




Figure 21.29. Task architecture: initial concurrent communication diagram for ATM client subsystem

任务通信




■ 任务之间的消息映射: 消息通信(message communication)、事件同步 (event synchronization)、对信息隐藏对象的访问(access to information hiding objects)

■ 任务之间的消息可以是**异步的(**松耦合)或**同步的(**紧耦合)

任务通信: 示例1



- **异步消息通信**: 消息生产者给消息消费者发送一个消息后, **不用等待回复** 便可继续执行
- ▶ **例**:生产者任务(门传感器接口)与消费者任务(微波炉控制)之间设计为 异步消息通信



NOTE: 此例与P27页示例的区别与联系 → 将microwaveRequest 作为内部事件更合适!

Figure 18.14. Example of Asynchronous Message Communication

任务通信: 示例2



- 带回复的同步消息通信: 常用于客户端/服务器系统中,也可用于<u>单个</u>消息生产者向单个消息消费者发送消息并等待回复的场景
- ▶ **例**:生产者任务(车辆控制)向消费者任务(发动机接口)发送开始和停止 消息,等待回复





Figure 18.15. Example of Synchronous Message Communication with Reply

任务通信: 示例3



- 不带回复的同步消息通信: 消息生产者向消息消费者发送消息, 等待消息 被接收; 当消息到达时, 消费者接收消息并释放生产者
- ▶ **例**: 传感器数据显示接口是一个<u>按需输出任务</u>; 生产者任务(传感器数据 算法)向消费者任务(传感器数据显示接口)发送温度和压力信息



按需驱动输出任务

Figure 18.16. Example of Synchronous Message Communication without Reply

事件同步




- 三种事件同步类型
 - · 外部事件: 来自外部对象的事件, 通常是外部I/O设备的中断
 - 内部事件: 源任务与目标任务之间的内部事件
 - 计时器事件: 一个任务的周期性触发

■ UML中使用异步消息表示一个事件信号

事件同步: 示例1



▶ **例**: 门传感器接收到输入时会产生一个中断, 触发门传感器接口任务



在事件驱动的I/O任务中, 中断应表示为异步消息

Hardware / software boundary

(Note: the dashed line for the hardware/software boundary is for illustrative purposes only and does not conform to the UML notation.)

Figure 18.17. Example of external event

事件同步: 示例2



- 当<mark>任务之间需要同步但<u>不进行数据通信</u>时使用内部事件同步</mark>
 - 源任务发出事件信号,目标任务在信号达到之前保持等待并挂起
- UML中,事件信号表示为不包含任何数据的异步消息
- ▶例: "拾取-放置机器人"发出事件信号 partReady 唤醒"钻孔机器人" 执行钻孔操作,完成后发出"拾取-放置机器人"正在等待的事件信号 partCompleted




Figure 18.19. Example of internal events

信息隐藏对象上的任务交互



■ 任务之间可通过被动信息隐藏对象交换信息




Figure 18.20. Example of tasks invoking operations of passive object:

- (a) Initial concurrent communication diagram with simple messages.
- (b) Revised concurrent communication diagram with tasks invoking operations of passive object

"传感器数据算法"任务从 "传感器数据存储"实体对 象读取数据,而"传感器接 口"任务则更新此实体对象

从被动信息隐藏对象读取数据 对应于一个操作调用,用同步 消息表示

SSE212课程示例。哈尔尔

▶例:银行系统的

子系统间的(高层) 并发通信图




Figure 21.28. Subsystem interfaces: high-level concurrent communication diagram for Banking System

▶例:银行系统的

ATM客户端子系 统的并发通信图




Figure 21.30. Task architecture: revised concurrent communication diagram for ATM client subsystem

SSE212课程示例: 银行系统

山物件。

▶ **例**:银行系统的服务子系统的并发通信图




Figure 21.35. Revised concurrent communication diagram for Banking Service subsystem

SSE212课程实践: 集成通信建模+子系统划分&设计





SSE212课程实践系统--

图书自助借还系统

SSE212课程实践: 集成通信建模+子系统划分&设计



■ 实验产出

- ✓子系统划分结果, 即存在哪些子系统: 给出划分依据
- 子系统之间的并发通信图: 建议给出并发任务及通信类型的依据
- 各个子系统的并发通信图: 建议给出并发任务及通信类型的依据




StarUML不支持并发对象和多重构造型的表示并发通信图的绘制采用draw.io

Draw.io演示



- 两种使用draw.io的方法
- 1. **网页版**: https://app.diagrams.net/ 注意保存.svg文件
- 2. **桌面版**: 从<u>https://www.drawio.com/</u> 下载安装之后使用



涵盖建模所有UML图的元素