# Практический анализ данных и машинное обучение: искусственные нейронные сети

Соловей Влад

26 января 2021 г.


Автоэнкодеры

## Автокодировщики

#### Автокодировщики


- Когда данных много, мы хотим понизить их размерность. Классическое машинное обучение позволяте делать это с помощью метода главных компонент, tsne и других методов. Нейросети также позволяют решать подобную задачу сжатия с минимальными потерями.
- Понижение размерности задача обучения без учителя
- Давайте превратим её в обучение с учителем!

### Автокодировщики



latent vector/variables

### Пример сжатия



#### Как используют

- Для предобучения сетей. Именно так в 2005 началась революция.
- Скрытое представление признаков можно использовать в других моделях в качестве фичей.
- Генерация похожих изображений

### Типы автокодировщиков

### Обычный автокодировщик

В обычном автокодировщике восстанавливаем следующую последовательность: x=f(g(x)), изменяя 2 функции f(x) и g(x). Loss в нашем случае -

Тождественно не можем выучить из-за искусственного ограничения количества нейронов в середине.

- 1. Однослойной автокодировщик по своему действию совпадает с РСА
- 2. Если задаем многослойный автокодировщик может находить достаточно сложные особенности в данных (по сути, правильной архитектуре любые)
- 3. Можно делать и сверточные, если работаем с изображениями

### Denoise автокодировщик

Мы пытаемся не просто восстановить выход по входу, но и ещё искусствено добавляем шум к входным данным.

По сути мы пытаем решить следующую задачу  $x=f(g(\hat{x}))$ , где  $\hat{x}$  зашумленные входные данные.

Для изображений шум можно задавать 2мя способами - затемнять какую-часть изображения или добавлять шум к каждому пикселю. Весь остальной процесс обучения совпадает с обычным автокодировщиком.

### Разреженный автокодировщик

Теперь мы к нашему лосу добавляем регуляризатор.

$$L(x, g(f(x))) + \omega(h),$$

где g(h) - выход декодера, h=f(x) -выход энкодера, и ограничение накладывается на энкодер. Как ограничения обычно использую L1 или L2 норму.

Такой автокодировщик не сможет полностью выучить картинку из-за штрафа при любой архитектуре. Он может расширяться к выходу, пытаясь разложить сигнал на множество статистически независимых сигналов. Используют его также как и обычный автокодировщик, если требуется чтобы получающиеся латентные векторы были более линейно-независимые. Из-за того, что он пытается разложить один сигнал на множество, иногда его для разложения сигнала на составляющие - аналог вайвлет преобразований для аудио.

### Собираем свои автокодировщики