# Web Audio API

# Terminológia

- vzorka (sample)
  - 32bitov (float)
  - z intervalu -1 ↔ 1
- kanály (channels)
  - mono, stereo, ..., 5+1
  - súbežné stopy

T.j. 4 bajty na vzorku.

# Terminológia


- snímka (frame)
  - sada vzoriek v danom časovom okamihu
  - jedna vzorka na každý kanál
  - pre mono → 1 vzorka, pre 5.1 → 6 vzoriek
- vzorkovacia frekvencia
  - počet vzoriek/snímok za sekundu, v hertzoch [Hz]
  - typicky 44.1 kHz
  - dôležité poznať!

# Graf (audio routing graph)


- vrcholy-uzly (audio nodes)
  - zdroj (source):
    - MediaStream (napr. mikrofón,...)
    - MediaElement (<video>, <audio>)
    - vlastné zdroje (oscilátor, …)
  - ciel' (destination) napr. reproduktory
  - efekty, ...
- uzol má vstup a výstup
  - uzly možno vzájomne prepájať

### Trieda AudioContext

- obsahuje orientovaný graf
  - prepojené uzly
- "vykonáva" tok zvuku v grafe
  - s vysokou presnosťou a nízkym oneskorením
  - časový slížik je cca 10ms



#### AudioContext



The connected Audio Nodes in a given Audio Context create an audio routing graph.

## Vlastnosti AudioContext

vlastnosti iba na čítanie

#### sampleRate

vzorkovacia frekvencia, ktorá je použitá vo všetkých uzloch grafu.

#### currentTime

- "veliteľský" čas uzlov kontextu, začína od 0

#### state

stav kontextu: 'suspended', 'running', 'closed'

#### destination

koncový uzol (reproduktory)

Na začiatku je kontext
v 'suspended' stave. Musí sa
spustiť resume() v nejakej
udalosti od užívateľa (user
gesture). Prípadne kontext
vytvoriť až v udalosti
od užívateľa.

Jeden kontext na celú aplikáciu (klienta) je postačujúci.

# Udalosti AudioContext

#### 'statechange'

- pri zmene stavu

# Metódy AudioContext

#### async suspend ()

- zastavenie vykonávania grafu, vývoj času kontextu zastane async resume ()
- obnovenie vykonávania grafu, čas kontextu začne plynúť async close ()
- ukončenie kontextu

create\*Source ()
create\*Destination ()
create\*()

vytváranie objektov rôznych typov uzlov

Miesto hviezdičky dosadiť konkrétny názov typu.

Prechádza sa na spôsob vytvárania objektov podľa tried typov uzlov. Zatiaľ nepodporujú všetky prehliadače.

### AudioBuffer

- kúsok zvuku v pamäti
- existuje v rámci daného kontextu
- length zodpovedá počtu snímok
  - t.j. pri vzorkovaní 44100 signálu dĺžky 1sekundy je:
    - pre mono 44100 vzoriek
    - pre stereo 88200 vzoriek
- používa planar formát
  - LLLLLLLLLRRRRRRRRRRR
- a nie interleaved formát
  - LRLRLRLRLRLRLRLRLR

### AudioBuffer

#### vytvorenie

```
buffer = context.createBuffer(numOfchannels, length, sampleRate);
buffer = context.createBuffer(2, 22050, 44100);
```

#### • info

#### metódy

```
buffer.getChannelData()
buffer.copyFromChannel()
buffer.copyToChannel()
```

### AudioBuffer

prístup k údajom z kanála

```
let data = buffer.getChannelData(channel);
```

Patrí do rodiny typových polí. Súvislá časť pamäte (ArrayBuffer), kde sa indexuje po 4 bajtoch. Ich hodnota je dekódovaná na float hodnotu.

Float32Array

vykopírovanie údajov z AudioBuffra

```
buffer.copyFromChannel(destination, channel, offset);
buffer.copyFromChannel(data, 1, 0);
```

kopírovanie do AudioBuffra

```
buffer.copyToChannel(source, channel, offset);
buffer.copyToChannel(data, 2, 0);
```

#### Audio channels

- Mono
  - 0: M: mono
- Stereo
  - 0: L: left, 1: R: right
- Quad
  - 0: L: left, 1: R: right, 2: SL: surround left, 3: SR: surround right
- 5.1
  - 0: L: left, 1: R: right,2: C: center, 3: LFE: subwoofer, 4: SL: surround left, 5: SR: surround right

### Trieda AudioNode

- základná trieda uzla grafu
- rôzne varianty rozširujú túto triedu
- má vstupy a výstupy
- ak nesúhlasí počet kanálov prepájaných uzlov
  - realizuje sa up-mixing, down-mixing
  - napr. mono na stereo (zduplikuje kanál)
  - napr. stereo na mono (spriemerovanie)

### Vlastnosti AudioNode

#### context

odkaz na kontext

#### numberOfInputs

počet vstupov

#### numberOfOutputs

počet výstupov

# Metódy AudioNode

#### connect (node, outlndex=0, inlndex=0)

- napojenie výstupu uzla na vstup iného uzla
- možno špecifikovať aj indexy výstupu a vstupu
  - default je 0, 0
- možné napojiť aj na špeciálne typy parametrov a tým ovplyvňovať správanie uzla.
- napr. automatické nastavovanie zosilnenia (AGC)

#### disconnect (node, outIndex, inIndex)

- odpojenie
- bez argumentov odpojí všetky svoje výstupy
- cez argumenty možno špecifikovať konkrétne prepojenie

# Niekoľko typov tried uzlov

### MediaElementAudioSourceNode

zdroj bude z elementov <audio>, <video>

```
let myElem = document.querySelector ('audio');
let node = context.createMediaElementSource (myElem);
```

"Starý" spôsob vytvárania objektov tejto triedy.

```
let myElem = document.querySelector ('audio');
let node =
  new MediaElementAudioSourceNode (context, {mediaElement: myElem})
```

### MediaStreamAudioSourceNode

pripojenie mikrofónu zo stream-u

```
let node = context.createMediaStreamSource(stream);
navigator.mediaDevices.getUserMedia({audio: true})
.then(
  stream => {
    let source = context.createMediaStreamSource (stream);
    source.connect (context.destination);
  err => {
    console.log("The following error occurred: " + err.name);
```

### AudioBufferSourceNode

- možnosť pustiť do grafu obsah AudioBuffra
  - vhodný na kratšie kúsky zvukov

```
node = context.createBufferSource();
node.buffer = mojAudioBuffer;
```

- naplánovanie odštartovania
- pridaná metóda start ()

```
Uzol pošle dáta
do grafu iba raz. Potom
treba vyrobiť nový uzol.
```

```
node.start([when [, offset [, duration]]])
```

ukončenie

```
node.stop([when])
```

udalosť po skončení

```
node.onended = e => {};
```

#### MediaStreamAudioDestinationNode

- posielanie audio dát do stream-u
- pridaná vlastnosť

#### stream

MediaStream objekt

```
let node = context.createMediaStreamDestination();
let mediaRecorder = new MediaRecorder (node.stream);
```

# GainNode

zosilnenie vstupu

```
let node = context.createGain();
node.gain.value = 5.0;
```

#### gain

typu AudioParam

### Trieda AudioParam

#### minValue, maxValue, defaultValue

informácie o rozsahu (iba na čítanie)

#### value

nastavenie hodnoty parametra

setValueAtTime(value, startTime)

nastaví hodnotu v danom časovom okamihu

linearRampToValueAtTime(value, endTime)

- lineárna zmena ku zadanej hodnote

exponentialRampToValueAtTime(value, endTime)

exponenciálne približovanie sa k požadovanej hodnote

setValueCurveAtTime(valuesArray, startTime, duration)

priebeh viacerých hodnôt v trvaní daného času

Je možné naplánovať zmenu hodnoty parametra.

Záporný čas hodí chybu. Čas menší ako currentTime sa zarovná k nemu.

Zmeny vykonané v rovnakom čase sa ignorujú a nastaví sa posledná hodnota.

node.gain.exponentialRampToValueAtTime(1.0, ctx.currentTime+2);

### OscillatorNode

sínusovka

```
let node = context.createOscillator();
node.frequency.value = 5000;
   frequency


    frekvencia v AudioParam

   type
    - typ priebehu: sine, square, sawtooth, triangle, custom
   start ()
   stop ()
   onended = e \Rightarrow \{\}
```

# ChannelMergerNode

 viaceré (mono) vstupy spojí do viackanálového výstupu


let node = context.createChannelMerger(numberOfInputs);



# ChannelSplitterNode

viackanálový vstup rozloží na (mono) výstupy

let node = context.createChannelSplitter(numberOfOutputs);



# AnalyserNode

- počíta frekvenčné spektrum po blokoch dĺžky node.fftSize
  - nedá sa synchronizovať, t.j. nevhodné na DSP

```
node = context.createAnalyser()
node.fftSize = 1024;
node.frequencyBinCount = 512;
```

získanie údajov

```
data = node.getByteFrequencyData() // Uint8Array
data = node.getByteTimeDomainData() // Uint8Array

data = node.getFloatFrequencyData() // Float32Array
data = node.getFloatTimeDomainData() // Float32Array
```

### AudioWorkletNode

- definovanie vlastného vrcholu grafu
- princíp funkcie WebWorkera port
  - MessagePort na komunikáciu s Workletom

Možnosť pridať tretí parameter, kde je možné nakonfigurovať počet vstupov, výstupov a v nich kanálov. Default je 1,1.

```
await context.audioWorklet.addModule('mojProcessor.js')
let node = new AudioWorkletNode (context, 'idName');

// Prijimanie dát z Wokletu
node.port.onmessage = event => { ... event.data

// Odosielanie dát na Worklet
node.port.postMessage (data);
Prepojenie na externý súbornode.port.postMessage (data);

AudioWorkletProcessor-om.
```

### AudioWokletProcessor

```
    definuje sa v externom js súbore

   process ()

    metóda, ktorá spracúva zvukové dáta (irputs → outputs) po kvantách

   port

    komunikácia s hlavným vláknom

  class MojProcessor extends AudioWorkletProcessor {
     process (inputs, outputs, parameters) {
       const indata = inputs[0];  // 1.input
       const outdata = outputs[0]; // 1.output
mojProcessor.j
       // dáta na výstup uzla, do všetkých pripojených kanálov
       for (let c = 0; c < outdata.length; c++)</pre>
         for (let i = 0; i < outdata[c].length; i++)</pre>
            outdata[c][i]=1.0;
       // Komunikácia
       this.port.postMessage (data);
       // Udrží uzol pri živote
       return true;
```

registerProcessor ('idName', MojProcessor)

Pozor, napr. Firefox využíva stále tie isté inputs, outputs polia. T.j. dáta si treba odtiaľ skopírovať!

> Defaultne sú výstupné polia kanálov inicializované nulami.

Jedno kvantum reprezentuje 128 snímok. (Float32Array)

Identifikátor. Jeden WorkletProcessor môže byť použitý na vytvorenie viacero AudioUzlov

### AudioWokletProcessor

- metóda process() sa začne volať, keď je kontext aktívny - bežiaci
- ak sa suspenduje, process() sa prestane volať

# Ďakujem za pozornosť