Elección del parámetro de forma

Tabla 1: Elección del parámetro de forma para la primera EDP.

	IMQ		Gaussiana	
N	169	289	169	289
ϵ óptimo	0.7	1.1	1.5	1.9
$ECM(\epsilon)$	4.6439 e - 07	3.0759e-07	3.8752e-08	5.1558e-08
Estimación $\bar{\epsilon}$	0.5	0.9	0.9	0.9
Coste	3.7336e-04	5.9434e-04	3.3915e-05	8.8376e-05
$\mathrm{ECM}(ar{\epsilon})$	1.3191e-06	8.0674e-07	3.6321e-05	3.7517e-07




Figura 1: EDP1. IMQ. ECM y función coste.N=169 (izquierda) y N=289 (derecha).




Figura 2: EDP1. Gaussianas. ECM y función coste.N=169 (izquierda) y N=289 (derecha).

Tabla 2: Elección del parámetro de forma para la tercera EDP.

	IMQ		Gaussiana	
N	169	289	169	289
ϵ óptimo	0.7	1.1	1.5	2.5
$ECM(\epsilon)$	7.0968e-05	1.3715e-04	5.6626e-05	3.0003e-05
Estimación $\bar{\epsilon}$	0.5	0.9	1.3	1.9
Coste	2.5875e-01	8.5797e-02	6.4281e-02	2.1869e-01
$\mathrm{ECM}(ar{\epsilon})$	4.4364e-04	5.1954e-04	8.7362e-05	3.7699e-05




Figura 3: EDP3. IMQ. ECM y función coste. N=169 (izquierda) y N=289 (derecha).




Figura 4: EDP3. IMQ. Gaussianas y función coste.N=169 (izquierda) y N=289 (derecha).