## Boletín 4: El comando trod

Ampliación de Sistemas Operativos

Dpto. Ingeniería y Tecnología de Computadores (DITEC)

Universidad de Murcia

Curso 2017/2018

# Índice

🚺 El comando trod

- (2.0p) EJERCICIO 1: Implementa el <u>comando interno</u> trod:
  - 1 simplesh > echo a1b2c3d4 | trod abcd ABCD A1B2C3D4
- Para ello, únicamente se pueden usar llamadas al sistema POSIX o funciones de la librería estándar de C (C11)
- Llamadas POSIX y/o glibc a considerar:
  - getopt()
  - read()
  - write()
  - strchr()
  - fsync()
- Para implementar trod, escribe la función run\_trod() e inserta llamadas a la misma en simplesh.c donde sea necesario

Si se proporciona el parámetro -h, trod debe enviar a stdout:

Si se teclea sólo trod:

```
simplesh > trod osa OSA

2 "aso"

"ASO"

4 [CTRL+D]

simplesh >
```

 Se deben especificar dos, y sólo dos, conjuntos de caracteres que siempre deben tener el mismo número de caracteres:

```
1 simplesh> echo a1b2c3d4 | trod abcd
  run_trod: Se debe especificar tanto SET1 como SET2
3 simplesh> echo a1b2c3d4 | trod abcd ABCD 1234
  run_trod: Se debe especificar tanto SET1 como SET2
5 simplesh> echo a1b2c3d4 | trod abcd ABC
  run_trod: SET1 y SET2 deben tener el mismo tamaño
```

• El parámetro -t TAMAÑO establece el tamaño en bytes de los bloques leídos de stdin y, por tanto, el tamaño máximo de los bloques escritos a stdout (1  $\leq$  TAMAÑO  $\leq$  1 MB):

```
simplesh > echo a1b2c3d4 | trod -t 2 abcd ABCD 2 A1B2C3D4
```

 Si se especifica un tamaño fuera del rango anterior, trod muestra un mensaje de error:

```
simplesh > echo a1b2c3d4 | trod -t 0 abcd ABCD run_trod: Tamaño no válido
```

• El parámetro -d borra los caracteres de SET1:

```
simplesh > echo a1b2c3d4 | trod -d abcd
```

• Si se especifica también SET2, trod muestra un mensaje de error:

```
simplesh > echo a1b2c3d4 | trod -d abcd ABCD 
2 run_trod: Se debe especificar sólo SET1
```

- Implementación del comando trod:
  - Procesar los parámetros con getopt() (man 3 getopt)
    - Nota: Antes de volver a usar getopt(), se debe inicializar optind a 1
  - Leer un BLOQUE de tamaño TAMAÑO de la entrada estándar con read() hasta que read() devuelva O notificando el fin del fichero (EOF)
  - Traducir los caracteres de SET1 a SET2 o borrar los caracteres de SET1 del bloque BLOQUE leído
    - La función strchr() comprueba si un carácter aparece en una cadena
  - Escribir el bloque BLOQUE resultante en la salida estándar
  - Segurar que el fichero ha sido escrito a disco con fsync()
  - La implementación de trod debe ser robusta tanto con ficheros de tamaño ilimitado como con lecturas/escrituras parciales
  - Se debe verificar que el parámetro -t funciona correctamente tanto con el parámetro -d como con el parámetro -c

• (0.5p) **Opcional**: El parámetro -c comprime los caracteres de SET1

```
simplesh> echo aaabbbcccddddddcccbbbaaa | trod -c abcd 2 abcdcba
```

• Si se especifica también SET2, trod muestra un mensaje de error:

```
simplesh > echo aaabbbcccddddddcccbbbaaa | trod -c abcd ABCD 2 run_trod: Se debe especificar sólo SET1
```

8 / 8