## Esercizi svolti IPv6

Esercizio 1: Converti il seguente indirizzo IPv6 in formato compatto:

2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:0000:0001

Soluzione 1: 2001:DB8::1

**Esercizio 2:** Domanda: Hai il seguente indirizzo IPv6: 2001:0db8:abcd:1234::/64. Determina il prefisso di rete e l'intervallo di indirizzi possibili.

**Soluzione 2**: Il prefisso è 2001:0db8:abcd:1234::/64, quindi gli indirizzi validi vanno da 2001:0db8:abcd:1234:: a 2001:0db8:abcd:1234:ffff:ffff.

**Esercizio 3**: Qual è l'indirizzo IPv6 link-local di un dispositivo con il seguente indirizzo MAC: 00:1a:2b:3c:4d:5e?

**Soluzione 3:** L'indirizzo IPv6 link-local è generato automaticamente utilizzando l'indirizzo MAC tramite un algoritmo di estensione (EUI-64). La procedura è:

- 1) Suddividere l'indirizzo MAC in due parti: 00:1a:2b 3c:4d:5e
- 2) Inseriamo tra le due parti del MAC fffe ed otteniamo: 00:1a:2b:ff:fe:3c:4d:5e
- 3) Facciamo il complemento a uno del settimo bit più significativo: 00000000 —>00000010—>02
- 4) Otteniamo (IEEE EUI-64) —>02:1a:2b:ff:fe:3c:4d:5e
- 5) Aggiungiamo il prefisso di rete: fe80 e completiamo con gli altri extet a 0:
- 6) Otteniamo: fe80::21a:2bff:fe3c:4d5e

**Esercizio 4**: Se hai l'indirizzo 2001:0db8:abcd:1000::/64 e vuoi creare 256 sottoreti, quale sarebbe la nuova maschera di sottorete e quali sarebbero i primi 3 indirizzi di rete e gli ultimi tre?

**Soluzione 4:** Per creare 256 sottoreti ho bisogno di 8 bit aggiuntivi quindi la nuova maschera di sottorete sarà /72.

Adesso lavoro sulle prime due cifre esadecimali (8 bit) più significative del 5° hextet (il primo subito successivo al prefisso)

Primo indirizzo: 2001:0db8:abcd:1000:0100::/72

Primo indirizzo: 2001:0db8:abcd:1000:0200::/72

Primo indirizzo: 2001:0db8:abcd:1000:0300::/72

•

Terzultimo indirizzo: 2001:0db8:abcd:1000:fd00::/72

Penultimo indirizzo:2001:0db8:abcd:1000:fe00::/72

Ultimo indirizzo: 2001:0db8:abcd:1000:ff00::/72

**Esercizio 5**: Se volessimo dividere la stessa rete precedente in 4 sottoreti quale sarebbe la nuova maschera e quali sarebbero i 4 indirizzi di rete?

**Soluzione 5:** Per creare 4 sottoreti ho bisogno di 2 bit aggiuntivi quindi la nuova maschera di sottorete sarà /66.

Adesso considero il 5°hextet:

0000<sub>16</sub> —> <mark>00</mark>00 0000 0000 0000

Lavoro sui primi 2 bit (più significativi) ottenendo:

Prima rete: 0000 0000 0000 0000 -> 0000<sub>16</sub>

Secondaecon rete: 0100 0000 0000 0000 --> 4000<sub>16</sub>

Terza rete:  $1000\ 0000\ 0000\ 0000\ ->\ 8000_{16}$ 

Seconda rete: 1100 0000 0000 0000 —>  $C000_{16}$ 

Per cui i 4 indirizzi completi saranno:indiindir

2001:0db8:abcd:1000:0100::/66

2001:0db8:abcd:1000:0100:4000::/66

2001:0db8:abcd:1000:0100:8000::/66

2001:0db8:abcd:1000:0100:c000::/66