Esercizi svolti sul livello data-link

Esercizio 1 – Parità pari (even parity)

Dato il seguente byte incompleto, aggiungi il bit di parità **pari** in modo che il numero totale di bit a 1 sia **pari**:1101010_

Soluzione:

Il byte ha 7 bit. Contiamo quanti 1 ci sono:

```
1 + 1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 = **4 bit a 1**
```

Poiché il numero di 1 è già pari (4), il bit di parità deve essere 0 per non alterare la parità.

Risultato finale: 11010100

Esercizio 2 – Parità dispari (odd parity)

Hai ricevuto il seguente byte completo con bit di parità **dispari**. Verifica se il messaggio è corretto oppure se c'è stato un errore: 10111011

Soluzione:

Separiamo il bit di parità dal messaggio:

• Bit di parità: 1

• Dati: 1011101

Ora contiamo i bit a 1 nei dati:

```
1+0+1+1+1+0+1 = **5 bit a 1**
```

Il numero totale di 1 (incluso il bit di parità):

5 (dati) + 1 (parità) = $6 \rightarrow pari$

Ma la parità doveva essere dispari → quindi c'è un errore nella trasmissione.

Risposta:

Messaggio errato – la parità è pari ma doveva essere dispari.

Esercizio 3 - Checksum binario a 8 bit

Il mittente deve inviare due byte: 11001010 01101100

Calcola il checksum

Soluzione:

Passo 1 - Somma binaria

Esercizio 4 – Checksum esadecimale (somma modulo 256)

Il mittente invia tre byte esadecimali: A3, 7F, 1D

Calcola il checksum modulo 256 (somma degli interi modulo 256) e verifica se la trasmissione è corretta.

Soluzione:

Passo 1 - Conversione decimale:

```
A3 = 163
```

7F = 127

1D = 29

Passo 2 - Somma:

163 + 127 + 29 = 319

Passo 3 – Modulo 256 e calcolo checksum:

 $319 \mod 256 = 63$

Checksum = 256 - 63 = **193** \rightarrow in esadecimale: **C1**

Il mittente trasmetterà: A3, 7F, 1D, C1

Verifica (lato ricevente):

512 mod 256 = $0 \rightarrow$ somma valida \rightarrow messaggio corretto

ESERCIZIO 5 — VRC+LRC (Vertical Redundancy Check + Longitudinal Redundancy Check)

Data la seguente sequenza di **3 byte** da trasmettere, si usi il metodo **VRC** (bit di parità verticale) per aggiungere un bit di parità a ciascun byte.

Byte 1: 10110011

Byte 2: 01101101

Byte 3: 11001010

- a) Calcolare i bit di parità per ciascun byte usando la parità pari e i bit LRC
- b) Si supponga che durante la trasmissione il bit in posizione Byte 2, bit 5 venga invertito.

Stabilire se il VRC è in grado di rilevare e correggere l'errore.

Soluzione

a) Calcolo dei bit di parità e di LRC

Byte	b 1	b 2	b 3	b 4	b 5	b6	b7	b8	Parità (bit 8)
Byte 1	1	0	1	1	0	0	1	1	?
Byte 2	0	1	1	0	1	1	0	1	?
Byte 3	1	1	0	0	1	0	1	0	?

Somma dei bit in ciascun byte:

- Byte 1: $1+0+1+1+0+0+1+1=5 \rightarrow \text{dispari} \Rightarrow \text{bit di parit} = 1$
- Byte 2: $0+1+1+0+1+1+0+1=5 \rightarrow \text{dispari} \Rightarrow \text{bit di parità} = 1$
- Byte 3: $1+1+0+0+1+0+1+0=4 \rightarrow pari \Rightarrow bit di parità = 0$

Byte	b	1 b2	b3	b4	b 5	b6	b7	b8	VRC
Byte 1	1	0	1	1	0	0	1	1	1
Byte 2	0	1	1	0	1	1	0	1	1
Byte 3	1	1	0	0	1	0	1	0	0
LRC	0	0	0	1	0	1	0	0	0

Quindi:

Bit di parità di riga: 1100

Bit di parità di colonna: 000101000

b) Inversione del bit in posizione Byte 2, bit 5 (da 1 a 0):

Nuovo Byte 2: 01100101

Bit di parità di riga: 1000

Bit di parità di colonna: 000111000

Quindi alla riga 2 e alla colonna 5 il bit è stato invertito

Conclusione: Il metodo VRC+LRC è in grado di rilevare e correggere l'errore

Esercizio 6 – Generazione della Codeword (Hamming)

Data la sequenza di 4 bit 101010111, calcola:

- 1. Il numero di bit di ridondanza da inserire
- 2. Le posizioni dei bit di parità
- 3. Il valore dei bit di parità
- 4. La codeword da trasmettere secondo il codice di Hamming

Soluzione

- Messaggio: 1 0 1 0 1 0 1 1 1
- Numero di bit di ridondanza r tale che 2^r ≥ m + r + 1
 - $m = 9 \rightarrow r = 4 \rightarrow totale = 8 bit$
- Posizioni:
 - Ridondanza: posizioni 1, 2, 4, 8
 - Dati: posizioni 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13

• Inserimento preliminare:

P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13
		1		0	1	0		1	0	1	1	1

Posizione	Binario
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
8	1000
9	1001
10	1010
11	1011
12	1100
13	1101

Calcolo bit di parità (bit in posizione potenza di 2):

- p1 (pos 1): controlla posizioni 1,3,5,7,9,11,13 → bit: [p1,1,0,0,1,1,1] → 1+1+1+1=4 (pari) → p1=0
- p2 (pos 2): controlla posizioni 2,3,6,7,10,11 \rightarrow [p2,1,1,0,0,1] \rightarrow 1+1+1=3 (dispari) \rightarrow p2=1
- p4 (pos 4): controlla posizioni 4,5,6,7,12,13 \rightarrow [p4,0,1,0,1,1] \rightarrow 1+1+1=3 (dispari) \rightarrow p4=1
- p58 (pos 8): controlla posizioni 8,9,10,11,12,13 \rightarrow [p8,1,0,1,1,1] \rightarrow 1+1+1+1=4 (pari) \rightarrow p8=0

La codeword è: 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1

Esercizio 7 – Verifica correttezza della Codeword (Hamming)

Data la codeword $1\ 1\ 1\ 0\ 1\ 0\ 1\ 1\ 1\ 1$ determinare se ci sono stati errori in trasmissione e in che posizione

Soluzione

Calcolare la parità

Per ciascun bit di parità, verifichiamo la parità sui bit controllati da quella posizione.

◆ Parità in posizione 1 (p1):

Controlla posizioni: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13

Valori: $1, 1, 0, 0, 1, 1, 1 \rightarrow \text{somma} = 5 \text{ (dispari)} \Rightarrow \text{parità } \mathbf{1}$

◆ Parità in posizione 2 (p2):

Controlla posizioni: 2, 3, 6, 7, 10, 11

Valori: 1, 1, 1, 0, 0, 1 \rightarrow somma = 4 (pari) \Rightarrow parità $\mathbf{0}$

◆ Parità in posizione 4 (p4):

Controlla posizioni: 4-7, 12-13

Valori: 1, 0, 1, 0, 1, 1 \rightarrow somma = 4 (pari) \Rightarrow parità $\mathbf{0}$

◆ Parità in posizione 8 (p8):

Controlla posizioni: 8–13

Valori: $0, 1, 0, 1, 1, 1 \rightarrow \text{somma} = 4 \text{ (pari)} \Rightarrow \text{parità } \mathbf{0}$

Parità calcolata vs. ricevuta:

- p8: 0 (ok)
- p4: 0 (ok)
- p2: 0 (ok)
- p1:1 (errore)

La sequenza binaria è 0001 → errore in posizione 1