

Interpreteren

Oefening nr. 2b

Op de Prelude in e klein, opus 28 nr. 4, van Frédéric Chopin (1839) — publiek domein.

Materiaal van de oefening © 2026 Mario Maurano. Alle rechten voorbehouden.

Wat je gaat doen: in Oefening nr. 2 heb je de Prelude van MIDI omgezet naar de Score. De noten zijn juist en elke noot valt precies op haar plaats — en juist daarom klinkt het als een machine: geen pedaal, de akkoorden van de linkerhand allemaal gelijk, een metronoomtempo. Hier geef je het een **interpretatie**: het tempo, het pedaal, het ademen van de linkerhand, de middenstem van de akkoorden en de dubbelslag in maat 16. Tot slot stel je je gehoor op de proef.

Hoelang: ongeveer veertig minuten. **Wat je nodig hebt:** de zip van de oefening (met `CHOPIN_Prelude-Nº-4-Op28-E el segundo-2CH sin editar.mmf`), de map `escucha` en de afgewerkte versie), de **COSMIC KEYBOARD** open voor het geluid, en Oefening nr. 2 gedaan.

Als er iets misgaat: de knop **UNDO** in de bovenste balk maakt de laatste stap ongedaan, en je kunt hem meerdere keren na elkaar gebruiken. Probeer gerust.

Vijf woorden die je zult tegenkomen

Simile	«hetzelfde». Je schrijft het pedaal voor één maat en de Score herhaalt het in de volgende maten, zonder de partituur vol tekens te zetten. Het venster SEQUENCES stelt het in.
Intelligent Beams	de Score leest hoe de noten onder één waardestreep gegroepeerd zijn en speelt ze als groep, met sterke en zwakke noten. Het Level bepaalt hoeveel je het hoort.
ASYM AGOG-zone	een gouden band over een stuk van één kanaal. Hij heeft twee assen: TEMPO (de noten komen vroeger of later, volgens een curve) en PRES (presence: het gewicht van elke noot volgt een andere curve). Eén band kan beide dragen.
Middenstem	de middelste noot van een akkoord die beweegt terwijl de andere blijven liggen. In deze Prelude is zij het die de harmonie voortstuwt: ze daalt telkens een halve toon, maat na maat.
Dubbelslag	

een versiering van vier noten rond een hoofdnoot: de noot erboven, de hoofdnoot, de noot eronder en opnieuw de hoofdnoot. **Vertraagd** betekent dat eerst de noot klinkt en dat de versiering daarna komt.

DEEL EEN — HET KADER

OP DE AFBEELDINGEN: de oranje cirkels tonen waar je moet kijken of klikken.

1 • Open het bestand en beluister het zoals het is

Open de SCORE (vanuit de COSMIC KEYBOARD) en laad via **MENU FILES** → **IMPORT MMF** het bestand **CHOPIN_Prelude-Nº-4-Op28-E el segundo-2CH sin editar.mmf**. Het heeft twee kanalen: **CH1** de rechterhand, **CH2** de linkerhand.

Beluister de eerste maten. Alles staat op zijn plaats, maar niets ademt: de melodie zingt niet, de akkoorden gaan gelijk en droog voorbij, en het tempo is dat van de MIDI (= 96), veel te snel voor een *Largo*.

2 • Het tempo: *Largo*, ♩ = 64

1. Klik op het eerste akkoord van de linkerhand (maat 1): de cursor komt in maat 1.
2. Druk op **TEMPO** in de bovenste balk.
3. Typ bij **BPM 64**. Daarna typ je bij **TERM Largo** — in die volgorde: als je de BPM typt, stelt de Score zelf een term voor, en die zou de jouwe vervangen.
4. Bij **SCOPE**: **This bar**.
5. Druk op **TOGGLE / UPDATE MARKING** (maat 1 had al een aanduiding, en dit verandert ze).

Controle: boven maat 1 staat **Largo = 64**.



3 • Het pedaal in maat 1

Chopin wisselt twee keer per maat van harmonie: het pedaal gaat naar beneden bij elke nieuwe harmonie en komt omhoog net voor de volgende. Je schrijft het in maat 1, en in stap 4 breng je het over naar de rest.


1. Eerst moet de linkerhand het actieve kanaal zijn: klik op haar notenbalk **waar geen noten staan** (bijvoorbeeld laag, tussen de stokken van de eerste tel). Onderaan het venster staat **CURSOR: CH2**.
2. Druk op **ART** (rechtsboven). **PEDAL** staat onderaan het venster.
3. Klik op het eerste akkoord van maat 1 → **Ped .**
4. Klik op het vierde akkoord (de tweede helft van tel 2) → *** ped up**.

Voor de tweede helft van de maat is er een snellere handeling: met een selectie zet **Ped.** het pedaal neer aan het begin en heft het op aan het einde.

5. Druk op **SELECT** (het wordt **■**).
6. Sleep in de linkerhand van **tel 3** tot het einde van de maat, langs het onderste deel van de notenbalk, waar alleen stokken staan: de noten van de akkoorden staan bovenaan.
7. In het venster ART, **Ped .**
8. Druk op **Esc** en druk opnieuw op **SELECT** om te verlaten.

Controle: onder de linkerhand lees je **Ped. * Ped. ***: de eerste ***** op de tweede helft van tel 2 en de laatste aan het einde van de maat. Beluister maat 1: de akkoorden breken niet meer af, ze vloeien in elkaar over.


Als je vanaf een noot sleept, verplaats je ze. In SELECT wordt een noot die je begint te slepen vanaf haar notenhoofd **verschoven** in plaats van geselecteerd. Gebeurt dat, gebruik dan UNDO en begin opnieuw, lager.



4 • SEQUENCES: hetzelfde pedaal tot maat 25

1. Klik met de rechtermuisknop op **SELECT**: het paneel **SELECT • ACTIONS** opent.
2. **Open sequence...** opent het venster **SEQUENCES**.
3. Bij **REPEAT A BAR, HOW IT REPEATS:** **simile**.
4. **PATTERN: 1** (de maat waarin je net het pedaal hebt gezet). **THROUGH: 25**.
5. **SET THE RULE**.

Controle: onderaan staat «rule set on M1 through M25 — no marks were written», en bovenaan verschijnt de regel **M1 → M25 · 25 bars**. De partituur raakt niet vol tekens: het pedaal wordt toegepast terwijl het speelt. Beluister maat 2 en 3: ze hebben hetzelfde pedaal als maat 1.



Een maat waarin je je eigen pedaal schrijft, wordt overgeslagen: wat geschreven staat, heeft voorrang, en de regel gaat verder in de volgende maat. Zo kun je één maat veranderen zonder de rest te verliezen. Sluit het venster met zijn (X).

DEEL TWEE — DE LINKERHAND ADEMT

5 · Intelligent Beams in de linkerhand

1. Klik met de rechtermuisknop op de knop **3 · 2** in de bovenste balk (naast **R · K**):
INTELLIGENT BEAMS opent.
2. Bij **RANGE:** M 1 → M 25.
3. Bij **CH:** laat alleen **2** aan.
4. Bij **LEVEL:** **2**.


Controle: onderaan het venster: «✓ Level 2 · M1-M25 · CH 2 · 498 notes». De akkoorden worden per twee gegroepeerd onder elke waardestreep: het eerste leunt, het tweede volgt.



6 · Een ASYM AGOG-zone met twee assen

Nu maat 1 van de linkerhand: laat ze een beetje naar het midden toe dringen en aan het einde tot rust komen (**TEMPO**), en laat het gewicht van de akkoorden over de maat veranderen (**PRES**).

1. ☐ SELECT en sleep over de linkerhand over **heel maat 1**, opnieuw langs het onderste deel van de notenbalk.
2. Klik met de rechtermuisknop **binnen de selectie**, ook laag, tussen de stokken: het menu **SELECTION** opent.
3. Onderaan het menu, ☐ ASYM AGOG .



De editor **ASYMETRIC AGOG** opent. Eerst de tijdas:

4. Controleer dat er **AXIS: TEMPO** staat. **PHASE: Move** . **INT: Expressive** .
5. Druk op **AXIS: TEMPO** : het wordt **AXIS: PRES** . Dezelfde band, nu bekeken vanuit de presence.
6. **PHASE: Arrive** . **INT: Extreme** .
7. Sluit de editor met zijn (X), druk op **Esc** en verlaat SELECT.

Controle: op de as TEMPO stijgt de curve naar het midden toe (vroeger) en keert ze terug; op PRES stijgt ze eerst (meer bijt) en zakt ze naar het einde toe (meer lucht) voor ze terugkeert. Beluister maat 1 meerdere keren.




► En de andere maten?

7 • De middenstem

Kijk naar de akkoorden van de linkerhand: de bovenste en de onderste noot blijven lang liggen; de middelste is degene die beweegt, telkens een halve toon. Die lijn draagt de harmonie. Je geeft de eerste twee noten ervan iets meer volume (**VEL**) en presence (**PRES**): de **B** van het laatste akkoord van maat 1 en de **A** van het eerste akkoord van maat 2.

1. Klik met de rechtermuisknop op het **notenhoofd van de B** (de middelste noot van het laatste akkoord in maat 1): de **NOTE EDITOR** opent. Bovenaan staat welke noot het is: **BN3 • M1 B4**.
2. Druk bij **VEL** drie keer op **+5**: de velocity stijgt met 15 (van 33 naar 48).
3. Bij **PRES**, **+1**.
4. Sluit met zijn (⊗) en doe hetzelfde met de middelste **A** van het eerste akkoord in maat 2 (**AN3 • M2 B1**).

Controle: de kop van de editor toont **vel 48 FIJADA (la banda daba 33 ← pp M1)** — «vastgezet; de band gaf 33»: de noot heeft een eigen velocity en volgt de dynamiek niet meer. **PRES +1** licht op.



De rechtermuisklik moet **op het notenhoofd** van de middelste noot vallen: de bovenste regel zegt welke noot je geopend hebt. Noemt hij een andere, sluit dan en mik opnieuw.

Ga zelf nog enkele maten verder: de middenstem gaat verder met **E • es** in maat 2, **es • D • A • gis** in maat 3... Raak je de weg kwijt, open dan de afgewerkte versie: alle 59 noten van de stem zijn gemarkeerd.

Waarom +1 en niet +2? PRES +1 geeft een inzet met gewicht zonder de klank te verharderen; +2 is voor af en toe, voor een noot die moet uitsteken. Daartussen stellen de pijltjes ◀▶ van de rij PRES bij in stappen van 0,25.

DEEL DRIE — DE DUBBELSLAG IN MAAT 16

8 • *Bes of ais: de noot spellen zoals ze is*

In maat 16 stijgt de melodie **B • ais • ais** naar de B. MIDI weet niets van spelling — het bewaart alleen de toets — en de omzetting schreef **bes**. Het klinkt bijna hetzelfde, maar het is niet dezelfde noot: ais is de leidtoon die naar B stijgt, en de dubbelslag die je zo meteen toevoegt, draait eromheen (met een gisis eronder). Eerst verbeter je ze.

1. Ga naar maat 16 (muiswiel of de balk onderaan).
2. Klik op de zestiende noot **bes** van de rechterhand en druk op het pijltje ↓ : ze zakt één trap, naar **A**.
3. Rechtermuisklik erop → in de Note editor, **ACC:** # . Ze wordt **ais**.
4. Hetzelfde met de kwartnoot die volgt.

Controle: de kop van de editor toont **AS4 • M16 B2**, en in de partituur dragen beide noten een #. De ais klinkt een heel klein beetje hoger dan de bes die er stond: het verschil tussen de twee is een komma, en de Score stemt het.



9 • De vertraagde dubbelslag

1. Klik op de kwartnoot **ais** in maat 16: ze wordt gemarkeerd.
2. In **ART**, de dubbelslag: **turn**.
3. Klik met de rechtermuisknop op de dubbelslag die boven de noot verscheen → **TURN EDITOR**.
4. **PLACE** (wanneer hij valt): **delayed**.
5. **LOWER NEIGHBOUR**: **x**. Sluit met **Close**.

Controle: beluister maat 16: eerst de ais, dan de dubbelslag **B • ais • gisis • ais**. Zonder het dubbelkruis zou de onderste hulpnoot gis zijn, een hele toon lager: de dubbelslag klinkt slap, buiten de toonaard.



Bewaar het: **MENU FILES** → **EXPORT MMF** .

DEEL VIER — TEST JE GEHOOR

10 • Hoeveel moet een stem uitsteken om gehoord te worden?

In de map **escucha** («luisteren») van de zip zitten vier versies van de afgewerkte Prelude. Ze zijn in alles gelijk — tempo, pedaal, Intelligent Beams, de ASYM-zone, de dubbelslag — behalve in de middenstem:

Bestand	De middenstem
1 • sin nada	zoals de rest van het akkoord: geen eigen velocity, geen presence
2 • +10	10 meer velocity dan de dynamiek, en PRES +1
3 • +20	20 meer, en PRES +1
4 • +30	30 meer, en PRES +1

1. Open **1** en beluister maat 1 tot 4. Hoor je de middenstem dalen?

2. Open **2**, **3** en **4**, en beluister dezelfde maten.
3. Noteer bij welke je de stem begint te **volgen** zonder ernaar te zoeken, en bij welke ze de melodie al **bedekt**.

Moeilijker, blind: vraag iemand om ze voor je in een andere volgorde te openen zonder te zeggen welke welke is, en zet ze zelf in volgorde, van minst naar meest.

► En de afgewerkte versie?

Proficiat: de Prelude is geen MIDI meer, het is een interpretatie

Probeer een andere vorm voor de linkerhand — **Inhale**, **Exhale**, een andere intensiteit — en hoor hoe het karakter verandert. Met UNDO kun je altijd terug naar wat je had.