Pràctica 1 - Interfícies de xarxa.

Sessió 2 - Configuració de les interfícies de xarxa Ethernet.

### Alumnes:

Mariona Farré Tapias, Francesco Oncins Spedo

- Respon a cadascuna de les següents preguntes tot seguint aquesta estructura:
  - Breu raonament de la resposta.
  - Comanda / menú / opció a utilitzar.

Nota: utilitzar la comanda "ip" i evitar comandes obsoletes.

- Fitxers de configuració involucrats, si s'escau.
- Evidència d'ús.
- Bibliografia.

Abans de la pràctica, ens hem instal·lat el manual de debian per tenir informació sobre les instruccions utilitzades.

root@seax1:~# apt install man

root@seax1:~# apt install dnsutils

root@seax1:~# apt install curl

root@seax1:~# apt install bc

root@seax1:~# apt install whois

- 1 Dispositius Ethernet.
- 1.1 Què cal fer per a que una interfície Ethernet USB sigui controlada per la VM?

Per connectar-lo hem d'entrar als settings de la nostra VM, afegir l'USB i seleccionar el nostre USB (ens hem de fixar el el nom o en la marca de fabricant).

En el nostre cas es diu: Realtek 802.11n NIC

Un cop connectat el nou usb, entrem a la VM i ja hauriem de tenir disponible la interfície d'ethernet en la nostra màquina.

Podem mirar les diferents interfícies que té la màquina actualment executant:

root@seax1:~# ip addr

## Fitxers d'evidència:

- 1\_1\_usb\_ethernet.txt

Es poden veure els resultats de l'execució de les comandes anteriors.

En la nostra màquina apareix com la 4ta interfície

Web oracle informació usb:

https://docs.oracle.com/en/virtualization/virtualbox/6.0/user/usb-support.html

- 1.2 Com es verifica que existeix el dispositiu PCI o USB a l'equip des de la línia de comandes?

Hi han diferents comandes per veure els dispositius pci i usb,

Des de terminal es poden veure els dispositius pci utilitzant la comanda:

root@seax1:~# Ispci

Des de terminal es poden veure els dispositius usb utilitzant la comanda:

root@seax1:~# Isusb

Per veure les dues opcions executar: root@seax1:~# Ispci | grep -i 'usb'

Aixi ens retorna els dispositius pci i després filtra per grep quins son de tipus usb

## Fitxers d'evidència:

- 1 2 pci usb.txt

Es poden veure els resultats de l'execució de les comandes anteriors.

Web debian lpsci: <a href="https://manpages.debian.org/testing/pciutils/lspci.8.en.html">https://manpages.debian.org/testing/pciutils/lspci.8.en.html</a>

 1.3 Com s'obté informació del model del dispositiu Ethernet des de la línia de comandes?

Per veure el model del dispositiu d'ethernet, de la llista donada per el Ispci, buscar dintre d'aquesta la informació dels dispositius d'ethernet, ens retorna el nom del model.

Executar la següent comanda :

root@seax1:~# Ispci -nn | grep -i ethernet

O des de el sistema de fitxers, es pot també trobar el codi del model dins del sistema de fitxers de la network i la interfície concreta, ens retornarà el codi específic del model.

Executant la següent comanda:

root@seax1:~# cat /sys/class/net/enp0s8/device/modalias

Fitxer d'evidència:

- 1\_3\_model\_ethernet.txt

Es poden veure els resultats de les execucions de les comandes anteriors.

Web debian lpsci:https://manpages.debian.org/testing/pciutils/lspci.8.en.html

 1.4 Com s'obté informació del fabricant del dispositiu Ethernet des de la línia de comandes?

Per trobar la informació concreta del fabricant d'un dispositiu s'ha d'anar als sistema de fitxers de la network i entrar en la interfície concreta i buscar dintre d'aquests el codi del fabricant.

Per el nostre cas la interfície ethernet és: enp0s8

Per entrar al sistema de fitxers i trobar la informació del fabricant executar:

root@seax1:~# cat /sys/class/net/enp0s8/device/subsystem\_vendor

També es pot utilitzar el codi de la interfície , en aquest cas el 00:08.0 i fer un Ispci i un filtratge amb grep d'aquesta interfície:

root@seax1:~# lpsci -- | grep 00:08.0

#### Fitxers d'evidència:

- 1 fabricant ethernet.txt

Es poden veure els resultats de l'execució de les comandes anteriors.

Web codis de fabricants: <a href="https://wiki.xdroop.com/space/Ethernet+Vendor+Codes">https://wiki.xdroop.com/space/Ethernet+Vendor+Codes</a>
Segons la web anterior el fabricant és Computer Generation Inc. amb el codi 008086

1.5 Com s'obté informació dels missatges del kernel relacionats amb el dispositiu?
 Des de terminal es pot veure els missatges de la màquina: dmesg
 Després si es vol filtrar amb els diferents dispositius fer un grep amb el nom de la interfície

donada a través del Ispci, en el nostre cas: 00:08.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82540EM Gigabit Ethernet Controller (rev 02)

root@seax1:~# dmeg | grep 00:08.0

#### Fitxers d'evidència:

- 1\_5\_mesg\_ethernet.txt

Es poden veure els resultats de l'execució de les comandes anteriors.

Podem veure el filtratge dels missatges per la interfície ethernet:

Web informació debian/linux hardware:

https://lihuen.linti.unlp.edu.ar/index.php/Encontrando\_detalles\_de\_nuestro\_Hardware

## 2 - Intefícies Ethernet (ip link).

- 2.1 Com es visualitzen les interfícies Ethernet existents des de la línia de comandes? Per visualitzar les interfícies Ethernet existents, podem utilitzar la comanda ip link, i filtrant amb grep podem veure quines interfícies són ethernet.

La comanda que utilitzem: root@seax1:~# ip link | grep ether

### Fitxers d'evidència:

- 2 1 ethernet interfeces.txt

Es poden veure els resultats de l'execució de les comandes anteriors.

Web virtualbox network: <a href="https://www.virtualbox.org/manual/ch06.html">https://www.virtualbox.org/manual/ch06.html</a>

- 2.2 Com s'obté informació de l'estat actiu o desactiu d'una interfície Ethernet des de la línia de comandes?

Per obtenir informació de l'estat d'una interfície Ethernet, ho podem fer amb la següent comanda: root@seax1:~# ip link show enp0s8

Per comprovar que una interfície estigui activa ha d'estar UP, configurada i amb senyal.

## Fitxers d'evidència:

- 2\_2\_ethernet\_interfece\_state.txt

Sabem quin és l'estat mirant que hi ha després de state, si fica UP vol dir que l'estat és actiu i si fica DOWN vol dir que és desactiu.

Web comanda ip link: https://manpages.debian.org/unstable/iproute2/ip-link.8.en.html

- 2.3 Com s'activa o es desactiva manualment una interfície Ethernet des de la línia de comandes?

Per activar o desactivar manualment des de la terminal una interfície d'ethernet, triar una, per exemple la enp0s8, i amb la comanda ip link set dev triar si activar o desactivar aquesta. Activar la interfície (up): root@seax1:~# ip link set dev enp0s8 up Desactivar la interfície (down): root@seax1:~# ip link set dev enp0s8 down

## Fitxers d'evidència:

2\_3\_act\_desact\_ethernet.txt

Es poden veure els resultats de l'execució de les comandes anteriors.

Es pot veure l'estat de la interfície si al executar: root@seax1:~# ip addr show enp0s8

Activada - 3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER\_UP>

Desactivada- 3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST>

## Web ip link comandes:

https://www.ibiblio.org/pub/Linux/docs/LuCaS/Presentaciones/200103hispalinux/eric/html/interfaces.html

2.4 Com es reanomena una interfície Ethernet?

Per anomenar una interfície, ha d'estar desactivada, ja que sinó no ens deixarà canviar el nom, després haurem de canviar el nom i després d'activar la interfície, nosaltres passarem la interficie enp0s8 a anomenar-se ether.

Després per posar els canvis permanents, s'ha de modificar el fitxer d'interfícies de la màquina

Per desactivar la interfície executar:root@seax1:~# ip link set dev enp0s8 down Canviar el nom: root@seax1:~# ip link set dev enp0s8 name ethseax Activar la interfice reanomenada: root@seax1:~# ip link set dev ethseax

### Fitxers involucrats:

- modificar /etc/network/interfaces

canviar el nom de la interfície que es vol reanomenar i modificar-ho perquè quedi així: auto ethseax

iface ethseaxinet dhcp

#### Fitxer d'evidència:

- 2\_4\_canvi\_nom\_ethernet.txt

Web noms interficies: https://wiki.debian.org/NetworkInterfaceNames

- 2.5 Com s'obté informació del nom original d'una interfície Ethernet des de la línia de comandes?

Per veure el nom original de una interfície amb el nom canviat o no, consultar-ho des de terminal, en el nostre cas la interfície ethseax creada en l'apartat anterior que utilitzava la interfície enp0s8.

root@seax1:~# ip addr show ethseax |grep altname

Podem veure només el nom original de la interfície

#### Fitxer d'evidència:

- 2\_5\_nom\_og\_ethernet.txt

Es poden veure els resultats de l'execució de les comandes anteriors.

Web noms interficies: <a href="https://wiki.debian.org/NetworkInterfaceNames">https://wiki.debian.org/NetworkInterfaceNames</a>

 2.6 Com s'obté informació del mode promiscu d'una interfície Ethernet des de la línia de comandes?

Per veure el mode promiscu d'una interfície es pot fer de dues maneres, des del ip link i busant en la informació que ens dona, o fent un grep d'aquesta, en el nostre cas ho provarem en la interfície enp0s8.

Executant: root@seax1:~# ip link show enp0s8

Podem veure la informació de la interfície, si té PROMISC a la informació, vol dir que te el mode activat, sino el té no sortirà.

També es pot fer executant: root@seax1:~# ip link show enp0s8 |grep -o 'PROMISC' Soritrà en la terminal PROMISC si està activada, o res si està el mode desactivat.

## Fitxer d'evidència:

- 2\_6\_info\_promisc\_ethernet.txt

Es poden veure els resultats de l'execució de les comandes anteriors.

Es pot veure l'estat de la interfície si al executar ip addr posa:

Activada - 3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,PROMISC,UP,LOWER\_UP>

Desactivada- 3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST>

Web configuració ubuntu mode promiscu:

https://askubuntu.com/questions/430355/configure-a-network-interface-into-promiscuous-mode

- 2.7 Com es configura el mode promiscu d'una interfície Ethernet des de la línia de comandes?

Utilitzant la comanda ip addr , triant un dels dispositius de ethernet, i després dient si es vol activar o desactivar el mode promisc podem fer-ho manualment des de la terminal.

Tenint la interfície de ethernet de enp0s8

Activar la interfície (up): root@seax1:~# ip link set dev enp0s8 promisc on

Desactivar la interfície (down):root@seax1:~# ip link set dev dev enp0s8 promisc off

### Fitxer d'evidència:

- 2\_7\_promisc\_ethernet.txt

Es poden veure els resultats de l'execució de les comandes anteriors.

Es pot veure l'estat de la interfície si al executar ip addr posa:

Activada - 3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,PROMISC,UP,LOWER\_UP>

Desactivada- 3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST>

Web configuració ubuntu mode promiscu:

https://askubuntu.com/questions/430355/configure-a-network-interface-into-promiscuous-mo de

- 2.8 Com es pot conèixer la MTU del camí que porta a una certa adreça IP des de la línia de comandes?

Des de terminal, no es pot saber directament quina és la MTU d'un camí sense fer un parell de proves amb ping i veure com aquests es comporten a la xarxa.

Si el paquet és molt gran, s'haurà de truncar, però ens donarà la mida màxima del camí, en comptes si posem una mida molt petita no sabrem la mida màxima ja que només transportarà els paquets amb la mida que necessiti.

Nosaltres ho provem amb el ping en el servidor DNS de google amb la ip: 8.8.8.8

Executarem: root@seax1:~# ping -M do -s x 8.8.8.8

Sent x les mides a canviar: [500,100,70,69,68,65,50]

Fitxers d'evidència:

- 2 8 mtu ping.txt

Es veuen les proves dels pings amb els diferents canvis de mida quan encara

Trunquen els paquets (massa grans): ..500, 100,70,69.

Mtu serà: 68 (96) bytes de dades

Es transporten per sota del màxim: 65, 50..

Web informació del mtu ping:

https://www.comparitech.com/net-admin/determine-mtu-size-using-ping/

 2.9 Com es configura estàticament la MTU d'una interfície Ethernet des de la línia de comandes?

Des de la terminal, es pot configurar que la MTU sigui estàtica per tots els camins de les ips, utilitzant la interfície enp0s8, s'ha d'executar la següent comanda:

Exectuar: root@seax1:~# ip link show enp0s8 mtu 1300

Ara la mida estàtica de la mtu serà de 1300

Es pot trobar la mida de la mtu executant: ip addr show enp0s8 | grep mtu | cut -d ' ' -f5

## Fitxer d'evidència:

- 2 9 mtu estatica.txt

Es poden veure els resultats de l'execució de les comandes anteriors.

Web debian configuració mtu:

https://www.debian.org/doc/manuals/debian-reference/ch05.es.html

- 2.10 Com es pot canviar l'adreça MAC de la interfície Ethernet des de la línia de comandes?

Per canviar l'adreça mac d'una interfície, s'ha de desactivar aquella interfície en el nostre cas la enp0s8, canviar l'adreça MAC per la que es vulgui, només canviarem els 6 últims números per no borrar la informació del dispositiu que ens dona els primers 6 números, i després si l'activem podrem veure la MAC canviada.

Desactivar la interfície: root@seax1:~# ip link set dev enp0s8 down

Canviar la MAC: root@seax1:~# ip link set dev enp0s8 address 08:00:27:44:55:66

Activar la interfície: root@seax1:~# ip link set dev enp0s8 up

## Fitxer d'evidència:

- 2 10 canvi mac.txt

Es poden veure els resultats de l'execució de les comandes anteriors.

Es pot veure l'estat de la interfície si al executar: root@seax1:~# ip addr show enp0s8

Web forum virtualbox configuració mac: <a href="https://forums.virtualbox.org/viewtopic.php?t=98353">https://forums.virtualbox.org/viewtopic.php?t=98353</a>

- 3 Adreçament IP (ip address).
  - 3.1 Com s'obté informació de l'adreça IP d'una interfície Ethernet des de la línia de comandes?

Per aconseguir la informació de una interfície en concret i utilitzant la comanda ip address, el que podem fer és especificar la interfície que vulguem amb l'opció show, en el nostre cas volem saber la ip de la interfície enp0s8

Executem:root@seax1:~# ip address show enp0s8

### Fitxer d'evidència:

- 3 1 ip ethernet.txt

Es poden veure els resultats de l'execució de les comandes anteriors.

Web virtualbox xarxes: <a href="https://www.virtualbox.org/manual/ch06.html">https://www.virtualbox.org/manual/ch06.html</a>

- 3.2 Com es configura dinàmicament una interfície Ethernet mitjançant fitxers de configuració?

La configuració dinàmica d'una interfície d'ethernet es refereix a tenir un servei dhcp enllaçat en aquella interfície, fent que sigui automàtica la seva configuració.

Per fer-ho s'ha de configurar el fitxer de networks del sistema debian, nosaltres volem modificar la interfície enp0s8

Per a fer-ho entrar al sistema de fitxers i fer un nano per modificar-lo i posar la nostra configuració dinàmica:

root@seax1:~# nano /etc/network/interfaces auto enp0s8

iface enp0s8 inet dhcp

Guardar el fitxer i fer un reboot de la màquina o el sistema network per guardar els canvis: root@seax1:~# systemctl reboot networking

### Fitxers involucrats:

- modificar el /etc/network/interfaces

Posar que la configuració de la interfície enp0s8 sigui:

auto enp0s8

iface enp0s8 inet dhcp

# Fitxer d'evidència:

- 3 2 dinamic ethernet.txt

Es poden veure els resultats de l'execució de les comandes anteriors.

Web debian networks: <a href="https://wiki.debian.org/NetworkConfiguration">https://wiki.debian.org/NetworkConfiguration</a>

- 3.3 Com es configura estàticament una interfície Ethernet mitjançant fitxers de configuració?

La configuració estàtica d'una interfície d'ethernet es refereix a tenir una configuració preconfigurada per una interfície.

Per fer-ho s'ha de configurar el fitxer de networks del sistema debian, nosaltres volem modificar la interfície enp0s8

Per a fer-ho entrar al sistema de fitxers i fer un nano per modificar-lo i posar la nostra configuració dinàmica: root@seax1:~# nano /etc/network/interfaces

auto enp0s8 iface enp0s8 inet static address 10.0.2.3 netmask 255.255.255.0

gateway 10.0.2.1

Guardar el fitxer i fer un reboot de la màquina o el sistema network per guardar els canvis: root@seax1:~# systemctl reboot networking

#### Fitxers involucrats:

- modificar el /etc/network/interfaces

Posar que la configuració de la interfície enp0s8 sigui:

auto enp0s8 iface enp0s8 inet static address 10.0.2.3 netmask 255.255.255.0 gateway 10.0.2.1

#### Fitxer d'evidència:

- 3 3 estatic ethernet.txt

Es poden veure els resultats de l'execució de les comandes anteriors.

Web debian networks: <a href="https://wiki.debian.org/NetworkConfiguration">https://wiki.debian.org/NetworkConfiguration</a>

- 3.4 Com s'activa la interfície Ethernet i configuren els paràmetres IP (o desactiva i desconfiguren) amb fitxers de configuració?

Per configurar o desconfigurar la interfície d'ethernet, es pot fer reiniciant la interfície en si, en el nostre cas la enp0s8.

Per reiniciar la interfície: root@seax1:~# ip link set dev enp0s8 down

Seguit per: root@seax1:~# ip link set dev enp0s8 up

### Fitxer d'evidència:

- 3\_4\_reconfig\_ethernet.txt

Es poden veure els resultats de l'execució de les comandes anteriors.

Es veuen els canvis de la ip estàtica a una ip dinàmica

Web virtualbox networks: <a href="https://www.virtualbox.org/manual/ch06.html">https://www.virtualbox.org/manual/ch06.html</a>

- 3.5 Com es configura dinàmicament (DHCP) una interfície Ethernet des de la línia de comandes?

Per configurar manualment des de la terminal una interfície s'ha de utilitzar la comanda de dhclient i configurar-ho amb la interfície que es vulgui, en el nostre cas la enp0s8 Executar: dhclient enp0s8

### Fitxer d'evidència:

- 3\_5\_dhcp\_ethernet.txt

Es poden veure els resultats de l'execució de les comandes anteriors.

Web virtualbox networks: <a href="https://www.virtualbox.org/manual/ch06.html">https://www.virtualbox.org/manual/ch06.html</a>

 3.6 Com s'allibera l'adreça IP dinàmica i la reserva del DHCP des de la línia de comandes?

Per configurar manualment des de la terminal una interfície s'ha de utlilitzar la comanda de dhclient i configurar-ho amb la interfície que es vulgui, en el nostre cas la enp0s8 i posar el paràmetre -r per fer una eliminació d'aquella interfície en el dhcp

Executar:: root@seax1:~# dhclient -r enp0s8

#### Fitxer d'evidència:

- 3\_6 no\_dhcp\_ethernet.txt

Es poden veure els resultats de l'execució de les comandes anteriors.

Web virtualbox networks: <a href="https://www.virtualbox.org/manual/ch06.html">https://www.virtualbox.org/manual/ch06.html</a>

- 3.7 Com es configura estàticament una interfície Ethernet des de la línia de comandes?

Per configurar estàticament una interfície hem d'executar un parell de comandes per anar especificant les diferents adreces ip i les rutes d'una interfície, en el nostre cas la enp0s8.

Executant: root@seax1:~# ip addr add 10.0.5.5/24 dev enp0s8

root@seax1:~# ip route add default via 10.0.5.1 dev enp0s8

També es pot eliminar la ip original executant:

root@seax1:~# ip addr del 10.0.2.4/24 dev enp0s8

## Fitxer d'evidència:

- 3 7 estatica ethernet.txt

Es poden veure els resultats de l'execució de les comandes anteriors.

Web virtualbox networks: <a href="https://www.virtualbox.org/manual/ch06.html">https://www.virtualbox.org/manual/ch06.html</a>

- 3.8 Com s'elimina estàticament una adreça IP, o totes, des de la línia de comandes? Per eliminar una ip original o una altre ip com explicat breument en l'anterior apartat, s'ha de triar la interfície a qui eliminar la adreça ip i executar la comanda següent, en aquest cas borrarem la ip posada en l'apartat anterior junt amb la ruta creada en la interfície enp0s8. Eliminar ip: root@seax1:~# ip addr del 10.0.5.5/24 dev enp0s8

## Fitxer d'evidència:

- 3 8 eliminar ethernet.txt

Es poden veure els resultats de l'execució de les comandes anteriors.

Web debian ip estàtica: <a href="https://servidordebian.org/es/squeeze/config/network/static\_ip">https://servidordebian.org/es/squeeze/config/network/static\_ip</a>

- 4 Encaminament (ip route).
  - 4.1 Com es visualitzen les taules de rutes?

Per visualitzar les taules de rutes en una màquina Debian, ho podem fer amb la següent comanda: root@seax2:~# ip route show

Fitxer d'evidència:

- 4\_1\_taules\_de\_rutes.txt

Llista totes les rutes actualment configurades en el sistema.

Web ip route: <a href="https://manpages.debian.org/unstable/iproute2/ip-route.8.en.html">https://manpages.debian.org/unstable/iproute2/ip-route.8.en.html</a>

- 4.2 Com es configura el gateway per defecte des de la línia de comandes?

Per configurar el gateway per defecte, és a dir, afegir-ne un si no en tenim cap, utilitzem la següent comanda: root@seax2:~# ip route add default via 10.0.2.15
Si la ruta existeix veurem la següent línia escrita: RTNETLINK answers: File exists

Per l'evidència hem utilitzat la comanda ip route show.

Fitxer d'evidència:

- 4\_2\_config\_gateway.txt

Web ip route: <a href="https://manpages.debian.org/unstable/iproute2/ip-route.8.en.html">https://manpages.debian.org/unstable/iproute2/ip-route.8.en.html</a>

- 4.3 Com es configura una ruta des de la línia de comandes?

Per afegir una nova ruta a una xarxa específica, necessitarem especificar la xarxa amb la seva màscara i el gateway nou pel que volem que passi la ruta.

La comanda és la següent: root@seax2:~# ip route add 192.168.1.0/24 via 192.168.1.160 dev enp0s8

Per l'evidència hem utilitzat la comanda ip route show.

Fitxer d'evidència:

- 4\_3\_config\_ruta.txt

Web ip route: https://manpages.debian.org/unstable/iproute2/ip-route.8.en.html

 4.4 Com es pot obtenir la ruta utilitzada per arribar a una certa adreça IP des de la línia de comandes?

Per obtenir la ruta utilitzada per arribar a una adreça IP, ho fem amb la comanda: root@seax2:~# ip route get 142.250.184.164

L'adreça utilitzada és la que s'ha utilitzat per connectar-se amb el ping a www.google.com

Fitxer d'evidència:

- 4 4 ruta adreca.txt

Això mostrarà la ruta específica que el sistema utilitzarà per arribar a l'adreça IP.

Web ip route: <a href="https://manpages.debian.org/unstable/iproute2/ip-route.8.en.html">https://manpages.debian.org/unstable/iproute2/ip-route.8.en.html</a>

- 4.5 Com es canvia una ruta des de la línia de comandes?

Per canviar una ruta existent, utilitzarem la paraula change: root@seax2:~# ip route change 10.0.2.0/24 via 10.0.2.16

Estem canviant la ruta existent de 10.0.2.0/24 (que era 10.0.2.15) per 10.0.2.16

Per l'evidència hem utilitzat la comanda ip route show.

Fitxer d'evidència:

- 4\_5\_canvi\_ruta.txt

Web ip route: https://manpages.debian.org/unstable/iproute2/ip-route.8.en.html

- 4.6 Com s'elimina una ruta des de la línia de comandes?

Per eliminar una ruta específica, ho farem amb la comanda: root@seax2:~# ip route del 10.0.2.0/24 via 10.0.2.16

Per l'evidència hem utilitzat la comanda ip route show. Fitxer d'evidència:

- 4\_6\_eliminar\_ruta.txt

Web ip route: <a href="https://manpages.debian.org/unstable/iproute2/ip-route.8.en.html">https://manpages.debian.org/unstable/iproute2/ip-route.8.en.html</a>

#### 5 - Connectivitat.

- 5.1 De quin fitxer s'obté el protocol i port que utilitza cada servei d'Internet des de la línia de comandes?

Si volem obtenir el protocol i port utilitzat a cada servei haurem d'escriure la següent comanda: root@seax2:~# /etc/services ssh

#### Fitxer d'evidència:

- 5 1 protocol servei Internet.txt

Obtindrem primer de tot el servei, després el port/protocol i per últim un comentari del protocol.

Web /etc/services: https://manpages.debian.org/bullseye/manpages/services.5.en.html

- 5.2 De quin fitxer s'obté el nom del protocol especificat en les capçaleres IP des de la línia de comandes?

Per obtenir el nom de protocol especificat en les capçaleres IP mirem el fitxer /etc/protocols Podem veure'l amb la comanda: root@seax2:~# cat /etc/protocols

#### Fitxer d'evidència:

- 5\_2\_protocol\_capceleres\_IP.txt

Web /etc/protocols: https://manpages.debian.org/bookworm/manpages/protocols.5.en.html

- 5.3 Com s'obté informació i/o s'inicia/atura el servei de xarxa?

La comanda que s'utilitza és el systemctl, i en funció de la opció que escrivim podrem fer una cosa o altra.

Per iniciar el servei: root@seax2:~# systemctl start ssh Per aturar el servei: root@seax2:~# systemctl stop ssh Per reiniciar el servei: root@seax2:~# systemctl restart ssh

Per verificar l'estat del servei: root@seax2:~# systemctl status ssh

## Fitxer d'evidència:

- 5\_3\_info\_servei\_xarxa.txt

L'evidència mostra l'estat de ssh actiu.

Web systemctl: <a href="https://wiki.debian.org/systemd">https://wiki.debian.org/systemd</a>

- 5.4 Com es verifica la connectivitat cap a la xarxa local i cap a Internet d'una interfície Ethernet des de la línia de comandes?

Per a la xarxa local: root@seax2:~# ping -c 4 10.0.2.2

Per a Internet: root@seax2:~# ping -c 4 google.com

Amb la opció -l podem especificar quina interfície volem utilitzar. I amb la opció -c 4 diem que només enviï 4 paquets.

## Fitxer d'evidència:

- 5\_4\_connectivitat\_interficie\_Ethernet.txt

Web ping: <a href="https://manpages.debian.org/testing/iputils-ping/ping.8.en.html">https://manpages.debian.org/testing/iputils-ping/ping.8.en.html</a>

- 5.5 Com es verifica la connectivitat al DNS des de la línia de comandes?

Amb la comanda: root@seax2:~# dig google.com

## Fitxer d'evidència:

- 5 5 connectivitat DNS .txt

L'status ens diu si hi ha connectivitat o no. Si diu NOERROR significa que hi ha conenctivitat.

Web dig: <a href="https://manpages.debian.org/testing/bind9-dnsutils/dig.1.en.html">https://manpages.debian.org/testing/bind9-dnsutils/dig.1.en.html</a>

- 5.6 Com s'obté l'adreça IP externa d'una interfície Ethernet des de la línia de comandes?

Hem hagut d'instal·lar curl, amb la comanda: root@seax2:~# apt install curl Amb la comanda: root@seax2:~# curl ifconfig.me

## Fitxer d'evidència:

5\_6\_adrecalP\_ext\_Ethernet.txt

Web curl: <a href="https://manpages.debian.org/bullseye-backports/curl/curl.1.en.html">https://manpages.debian.org/bullseye-backports/curl/curl.1.en.html</a>

#### 6 - Gestió de Noms.

- 6.1 Com es configura el nom l'equip?

Per configurar el nom de l'equip ho podem fer amb la comanda: root@seax1:~# hostname exemple\_6\_1. Aquesta ens permetrà canviar el nom de manera temporal.

Si volem canviar-lo permanentment haurem de modificar els fitxers /etc/hostname i /etc/hosts amb les comandes: root@seax1:~# nano /etc/hosts i root@seax1:~# nano /etc/hostname

### Fitxer d'evidència:

- 6\_1\_config\_nom\_equip.txt

Web /etc/hostname: <a href="https://manpages.debian.org/testing/manpages-es/hostname.1.es.html">https://manpages.debian.org/testing/manpages-es/hostname.1.es.html</a>
Web /etc/hosts: <a href="https://manpages.debian.org/stretch/manpages/hosts.5.en.html">https://manpages.debian.org/stretch/manpages/hosts.5.en.html</a>

- 6.2 Com es configuren les correspondències locals @IP / nom / àlies dels equips de xarxa?

Aquestes correspondències es troben a la segona fila del fitxer /etc/hosts. I per accedir-hi farem: root@seax1:~# nano /etc/hosts

## Fitxer d'evidència:

- 6\_2\_config\_equips\_de\_xarxa.txt

Al principi de la segona fila es troba la @IP, després hi ha el nom, i per últim l'àlies.

Web /etc/hosts: https://manpages.debian.org/stretch/manpages/hosts.5.en.html

- 6.3 Com es configuren les correspondències locals @IP / nom / àlies de les xarxes?
- 6.4 Com es configuren els servidors de Noms de Domini?

Per modificar/configurar els servidors de Noms de Domini, haurem d'entrar al fitxer /etc/resolv.conf amb la comanda: root@seax1:~# /etc/resolv.conf

### Fitxer d'evidència:

- 6 4 config DNS.txt

Per utilitzar els servidors de DNS afegim el següent al fitxer: nameserver 8.8.8.8 nameserver 8.8.4.4

Web /etc/resolv.conf: https://manpages.debian.org/jessie/manpages-es/resolv.conf.5.es.html

- 6.5 Com s'obtenen les correspondències @IP / nom / àlies del DNS?

Per obtenir les diferents correspondències del DNS, hem instal·lat dnsutils (amb la comanda apt-get install dnsutils) i així poder utilitzar la comanda dig.

Utilitzarem la següent comanda: root@seax1:~# dig www.debian.es | grep -A 2 'ANSWER SECTION'

Amb la comanda grep diem que només ens mostri la línia on hi hagi escrit ANSWER SECTION.

I si afegim la opció -A 2 vol dir que també mostri les 2 línies successives.

# Fitxer d'evidència:

- 6\_5\_corresp\_DNS.txt

L'adreça és la única que apareix. L'àlies és el que apareix després de CNAME. I el nom és el primer resultat que apareix just després de ANSWER SECTION:

Web dig: https://manpages.debian.org/bullseye/bind9-dnsutils/dig.1.en.html

.....

Per l'script abans hem de donar-li permisos d'edició i modificació, així que al descarregar-se el document executar: chmod +x info\_inet.sh

També hem hagut instalar abans els paquets:

curl- executant: apt get curl dig - executant: apt get dnsutils

- Programa un script "info\_inet.sh" que proporcioni informació de les interfícies Ethernet de l'equip

- Cal utilitzar el llenguatge bash.
- Cal que generi un fitxer de sortida anomenat "log\_inet.log".
- Cal que proporcioni la mateixa informació de l'equip on s'executi, com a l'exemple aportat.
  - Cal que contempli la possibilitat d'existència de múltiples interfícies Ethernet.
  - Cal que diferenciï un valor nul de no obtenir el valor.
  - Cal utilitzar les comandes de les preguntes anteriors.
  - Cal que maqueti la informació com a l'exemple aportat.
- Aspectes a tenir en compte.
  - Robustesa
    - Verificar programari necessari (paquets, rutes, etc).
    - Verificar condicions de contorn (usuari, sistema operatiu, etc).
    - Verificar paràmetres d'entrada (interfície, protocol, número de port, etc).
  - Usabilitat
    - Interacció de l'usuari amb el programari.
    - Informació cap a l'usuari.
    - Seguiment de l'evolució de les accions.
    - Maquetació dels resultats.
  - Fiabilitat
    - Interacció amb el sistema operatiu.
    - Coherència dels resultats.
  - Implementació en bash (shellcheck).

- Lliura els resultats mitjançant Atenea (2 fitxers).
  - Fitxer 1: Redactar l'informe de la pràctica p1\_s2\_cognom1\_nom.txt.
  - Fitxer 2: Realitzar les proves necessàries per justificar els resultats i encapsular els fitxers necessaris en el fitxer p1\_s2\_cognom1\_nom.zip.

- Recomanació de comandes més utilitzades.
- awk case cat column curl dhclient dig echo for grep hostname if ifdown ifup ip ls lspci lsusb mktemp nano paste ping printf reboot sed service sort udevadm uniq