Betriebssysteme und Netzwerke Vorlesung 2

Artur Andrzejak

Aufgaben der Betriebssysteme

Zwei primäre Aufgaben eines BSs

- A. Bereitstellung einer erweiterten Maschine
 - BS als "komfortable Hardware" => erweiterte Maschine
 - Abstraktionen (u.a. der Hardware) erlauben eine einfachere Programmierung und Nutzung der Hardware
- B. Verwaltung der Ressourcen
 - BS muss Zugriff auf Prozessor(en), I/O-Geräte, Speicher, ..., verwalten
 - Die einzelnen Prozesse bekommen die HW-Ressourcen vom BS zugeteilt
 - Vermeidung von Konflikten, Fairness, Schutz voneinander
 - Ein muss bei Multiprogrammierung!

A: BS als eine erweiterte Maschine /1

- Problem: Hardware (HW) ist oft komplex, Verwendung ist "hässlich" und sehr kompliziert
- Z.B.: direktes Lesen von Floppy Disk (NEC PD765)
 - "Read Track" 2H: ein Befehl, das in ein Geräteregister geschrieben wird
 - ▶ 13 Parameter in 9 Bytes
 - Zusätzlich: Programmierer muss selbst dafür sorgen, den Motor ein- und auszuschalten

Bit Byte	7	6	5	4	3	2	1	0
0	0	F	S	0	0	0	1	0
1	×	x	×	×	x	HD	DR1	DRO
2	Cylinder							
3	Head							
4	Sector Number							
5	Sector Size							
6	Track Length							
7	Length of GAP3							
8	Data Length							

A: BS als eine erweiterte Maschine /2

- Ein BS versteckt diese Komplexität der Hardware
 - BS bietet den Benutzern und Programmierern einfachere, mehr komfortable Wege, auf die HW + Dienste zuzugreifen
- Das geschieht mittels Systemaufrufen: Funktionen, die das BS zur Verfügung stellt
- Diese Funktionen bilden die Schnittstellen eines BS
 - Schnittstelle = Application Programming Interface (API)
- Die Schnittstellen arbeiten mit Abstraktionen
 - Statt dem "Lesen von Spuren / Sektoren auf einer Floppy" (konkretes Konzept niedriger Stufe) …
 - ... man "öffnet eine *Datei*" (abstraktes Konzept Dateien sind nichts physisches)

B: BS als Verwalter der Ressourcen

- Die Rolle des BSs hier ist eine geordnete und kontrollierte Zuteilung (allocation) der Ressourcen
- Zwingend bei der mehrfachen Nutzung von Ressourcen
 - Was würde passieren, wenn mehrere Programme versuchen würden, <u>zugleich</u> einen Drucker zu nutzen?
- Relevanten Funktionalität (Auswahl):
 - Schutz der Prozesse / Nutzer voreinander
 - Sicherstellung der Fairness ("jeder kommt dran")


Was ist richtig? https://pingo.coactum.de/301541

- a. Die primäre Aufgabe eines BS ist es, die Ausführungsgeschwindigkeit der Anwendungsprogramme zu erhöhen
- b. Batch-Processing würde man in interaktiven
 Computerspielen verwenden, um die Effizienz der Rechenauslastung zu steigern
- c. Ein BS erleichtert wesentlich die *Programmierung* von Anwendungsprogrammen
- d. Die ersten Versuche mit *Timesharing* scheiterten, da ältere Hardware keinen Schutz zwischen den Anwendungsprogrammen untereinander und dem BS ermöglichte




Crashkurs Rechnerarchitektur

Übersicht Rechneraufbau (PC)



- Ein PC besteht aus vielen Komponenten
 - PCPU, Speicher, Busse, Speicherdisks, Ein/Ausgabe-Geräte, ...
- Die CPU und andere Komponenten arbeiten gleichzeitig (und weitgehend unabhängig)

Bussysteme



Älterer Rechner

- Die Kommunikation zwischen diesen Einheiten passiert über mehrere Arten von (Kommunikations-) Bussen
- Die Systemleistung wird (u. A.) durch ihren Datendurchsatz bestimmt

Bussysteme: Entwicklung

Bus- System	CPUs (ab)	Takt (MHz)	Transfer- rate (MB/s)
PC	8088	4.7	1
ISA	286	8	4-5
VLB	386	25-50	40/64
MCA	386	10-25	40
EISA	386	8.33	33
PCI	486	25-33	132

- Der PCI-Bus (Peripheral Component Interconnect) und Nachfolger dominierten von 1991 bis ca. 2004
- PCI-Nachfolger:
 - AGP (1997)
 - PCI-X (1999)
 - **PCI Express** (2004)
- Moderne Rechner: Front Side Bus (FSB) für die Kommunikation zwischen CPU und dem "Rest"
- FSB Weiterentwicklungen: <u>HyperTransport</u>, <u>QPI</u>, <u>InfiniBand</u>

Bus-Systeme in Modernen PCs


Heutige PCs haben spezielle Chips für die Kommunikation zwischen Komponenten

Northbridge

- Schnelle Kommunikation
- FSB zwischen CPU und Northbridge-Chip

Southbridge


Für langsamere Geräte,z.B. USB, Keyboard



E/A-Geräte und Unterbrechungen

- Jedes Ein-/Ausgabe-Gerät (E/A-Gerät, I/O-Gerät) hat einen Controller (Steuerungseinheit, Elektronik)
- Ein solcher Controller besitzt einen lokalen Puffer
 - Die Ein- und Ausgabedaten werden zunächst in diesem Puffer hineingeschrieben und ausgelesen
 - Sobald der Puffer voll ist bzw. neue Daten anliegen, muss die CPU den Puffer auslesen
- Damit die CPU nicht ständig mit "Nachschauen" beschäftig ist, wurden Unterbrechungen (Interrupts) eingeführt
 - = Hardware-Mechanismus, der das laufende Programm unterbricht und eine Funktion des BS abarbeitet

Speicherhierarchie



Leistungen von Speichertypen (Historisch)


Level	1	2	3	4
Name	registers	cache	main memory	disk storage
Typical size	< 1 KB	> 16 MB	> 16 GB	> 100 GB
Implementation technology	custom memory with multiple ports, CMOS	on-chip or off-chip CMOS SRAM	CMOS DRAM	magnetic disk
Access time (ns)	0.25 - 0.5	0.5 – 25	80 - 250	5,000.000
Bandwidth (MB/sec)	20,000 - 100,000	5000 - 10,000	1000 – 5000	20 - 150
Managed by	compiler	hardware	operating system	operating system
Backed by	cache	main memory	disk	CD or tape

- Idealer Speicher: schnell, groß und sehr billig
- Typischer Trade-off: Geschwindigkeit vs. Größe

Leistung Moderner Hardware


Тур	Technologie	Leistung
Berechnung	Server CPU	24+ cores per die, 10nm, 4GHz, 100M transistors per mm2
Speicher	DDR4-3200 DRAM	25.6GB/s (288-pin DIMM)
Mainboard	PCI Express 4.0	31GB/s for x16 channels
Netzwerk	Mellanox ConnectX-6	200Gbps
SSD Speicher	Intel Optane P4800X NVMe	2.3GB/s random read/write, < 10 µsec latency
SSD Speicher	Samsung PM1725a NVMe	6.4GB/s sequential read, 1.08MIOPS, 95 µsec latency
Non-volatile Memory	3D XPoint NV-DIMM Technology	< 1 µsec latency (erwartet)

Caches – Definition und Bedeutung



- Caches: Puffer-Speicher um Daten, die bereits einmal vorlagen, beim nächsten Zugriff schneller lesen zu können
- Probleme: Multitasking-Umgebungen müssen aufpassen, nur den aktuellsten Wert zu verwenden
 - Situation in Multiprozessor-Systemen und verteilten Umgebungen ist sogar noch komplexer
- Caching ist ein wichtiges Prinzip in vielen Bereichen der Computersysteme (Hardware, BS, Software, Netzwerke)

Central Processing Unit - CPU



- 1. Befehle vom Arbeitsspeicher
- Befehlsadressen vom Arbeitsspeicher
- 3. Daten von/zu Arbeitsspeicher (o. I/O)
- Prozessorinterne Adressen
- 5. Daten von / zur Operationssteuerung

Typen von CPUs


- CISC oder "Complex Instruction Set Computer"
 - Mächtige aber ggf. langsame Befehle
- RISC oder "Reduced Instruction Set Computer"
 - Einfache aber schnelle Befehle
- Bei aktuellen CPUs vermischt

Wichtigste Register der CPU

- Allgemeine Arbeitsregister für Daten und Adressen
- Befehlszähler (program counter)
 - Enthält Speicheradresse des nächsten Befehls
- Kellerregister (stack pointer, SP)
 - Zeigt auf das Ende des aktuellen Stacks (Keller, Stapel)
 - Stack enthält die sog. Rahmen (frames)
 - Separater Frame für <u>jede</u> Prozedur, die angesprungen ist, aber noch nicht verlassen wurde
 - Ein Frame enthält Eingabeparameter, lokale Variablen und die Adresse des Aufrufers einer Funktion
- Statusregister (Programmstatuswort, program status word)
 - Enthält Bits, die bei Vergleichsoperationen gesetzt wurden, CPU-Priorität, Ausführungsmodus (mehr dazu), ...


Wichtigste Register der CPU: Video

- Video [02a]: https://www.youtube.com/watch?v=RVNXZS-HOgw
 - 1:25 bis 3:10 und 8:05 bis 9:20 (min:sec)



Ausführungsmodi

- Moderne Prozessoren laufen in einem von mehreren Modi, die unterschiedliche Ausführungsrechte haben
 - Benutzermodus (user mode)
 - Manche Operationen gesperrt zum Schutz des BS und anderer Prozesse; Zugriff nur auf begrenzten Speicherbereich möglich
 - Kern(el)modus (kernel mode, privileged mode)
 - Alle Operationen sind erlaubt; gesamter Speicher zugreifbar
- Wichtig: Bei einem Interrupt oder <u>Systemaufruf</u> wechselt CPU in den Kernmodus (dabei werden Registerwerte gerettet)



Ausführungsmodi bei IA-32 Architektur

- Die CPUs ab Pentium (IA-32 Architektur) kennen vier Privileg-Ebenen, die ein Prozess annehmen kann
- Jede Ebene hat (in HW festgelegte) Rechte für den Zugriff auf Daten und Code-Ausführung
 - > 0: Höchste, dem Betriebssystem-Kern vorbehalten
 - ▶ 1: Für Systemdienste (Teile des BS)
 - 2: Kundenspezifische BS-Erweiterungen
 - → 3: Anwendungen
- Kann Prozess auf Ebene k ...
 - Auf Daten der Ebene k-1, k-2, ... zugreifen / Code ausführen?
 - Auf Daten der Prozesse in Ebenen k+1 zugreifen?
 - Den Code "in" Ebenen k+1 ausführen?



Ja

Nein

Maschinensprache vs. Assembler

- Eine CPU kann nur Maschinensprache ausführen
 - ► Eine Folge von Opcodes = Zahlen im Speicher; sie zu verstehen ist wie eine CD durch das Anschauen der Oberfläche zu "hören"
- Die menschenfreundlichere Form ist der Assembler
 - Zwei Bedeutungen

Assemblersprache: eine Programmiersprache (Sammlung von Mnemonics)

Assemblierer (DIN 44300): ein Hilfsprogramm, das Assemblersprache in Maschinensprache übersetzt

```
ORG 100h
mov ax, cs
mov ds, ax
mov ah, 09h
mov dx, Meldung
int 21h
mov ax, 4C00h
int 21h
Meldung: db "Hello World"
db "$"
```


```
WHYRON - JAUTOMA"1.PRO - 8051.PMI
File Save Read Window Eyec Setup Edit Options Help
 QT-20064
                   8051.PM
                               5.10 C: PROJEKTE AUTOMAT PROM
     Orgin mit FLAGs zu PC senden und PC-Daten in ACC zur.
                   MOV A < RAM7E>
                                       :kann nur 00 01 sein ES 7E
 08B3
                   MOV R5 A
 08B4
                   MOV DPTR # <_EXTPORT>
                   MOVX A @DPTR
                                       ;lese Export
                   ANL A # ("11110000) :maskire Orgin
 08B8
                                                           54 F0
 OSBA
                   ORL A R5
                                       ;init flag
                   ORL A # ("00000010) ;flg dis rout
                                                           44 02
 OSBD
                   MOV (_RAM78> A
                                       resultat
 OBBF
                                                           98 60
                   MOV DPTR # < PCRDWR>
                                       ; Orgin zust zum PC
                   CLRB (_PCINTFLG>
 08C5 WAIT PCDATEN
                   JNB (_PCINTFLG> <WAIT_PCDATEN>
                                                           30 00 1
                   MOVE A @DPTR
                                       ;lese PC
 0809
                   ANL (_RAM78) # ("11111101)
```

Parameterübergabe via Stack

- Video "[02b] The call stack" (0:00 2:30 (min:sec))
 - https://www.youtube.com/watch?v=Q2sFmqvpBe0
 - Einfache Einführung, erläutert die Anrufe zwischen normalen Prozeduren (z.B. C-Funktionen untereinander)
- Videos mit mehr Details:
 - "Procedures, Video 2: Call stack",
 - https://www.youtube.com/watch?v=XbZQ-EonR_I
 - "Procedures, Video 4: Linux stack frame" [02x]
 - https://www.youtube.com/watch?v=PrDsGldP1Q0
 - ▶ 0:25 bis ca. 2:15 (Übersicht), Beispiel ab 2:15 (min:sec)
 - Video "Assembly Primer For Hackers (Part 11) Functions Stack" (Von 0:30 bis ca. 5:00 (min:sec))
 - https://www.youtube.com/watch?v=KRaJoeVXF_8
 - Noch eins: https://www.youtube.com/watch?v=vcfQVwtoyHY

Schnittstellen eines Betriebssystems: Systemaufrufe

Schichten der Software und APIs



Diverse Möglichkeiten, auf die Funktionalität des BS zuzugreifen

Allgemeine Funktionen, wie z.B. Speicheranfragen, Ein-/Ausgabe, Manipulation von Dateien...

BS-Kern: innerer, kritischer Teil des BS; greift auf Hardware zu; manipuliert wichtigste Datenstrukturen

Programme

Zugriff auf Funktionen eines BS

Wie können Anwender und Programme auf die Funktionen eines BS zugreifen?

Anwender

GUI (Graphical User Interface)

<u>Kommandozeileninterpreter</u> (Command Line Interpreter (CLI) oder Shell)


Shell-Skripte

Aufrufe der BS-Schnittstellen (APIs, Application Programming Interfaces)

Flexibler und effizienter

Einfacher

Überblick - Zugriff auf die Dienste eines BSs



Systemaufrufe

- Systemaufrufe eines BS sind typischerweise in einer Hochsprache (C oder C + +) geschrieben
- Meist wird auf sie von Programmen über Bibliotheksfunktionen zugegriffen (warum?)
- Die Bibliotheksfunktionen bilden die APIs eines BS
 - Wiederholung: API = Application Programming Interface
- Einige populäre <u>Familien von APIs</u> sind:
 - Win32-API für Windows
 - POSIX-API für POSIX-basierte Systeme (einschließlich praktisch alle Versionen von UNIX, Linux und Mac OS X)
 - Java-API für die Java Virtual Machine (JVM)


Beispiel eines Systemaufrufs in POSIX (C)

- Lesen der Daten aus einer Datei
- count = read (fd, destination, nbytes);
 - count: Anzahl der tatsächlich gelesenen Zeichen
 - fd: file descriptor, Zeiger auf Dateibeschreibung
 - destination (buffer): Zeiger auf Zieldatenbereich
 - nbytes: Anzahl der zu lesenden Zeichen
- Fehlerbehandlung: bei einem Problem (falsche Parameter, Lesefehler, ...) wird count auf -1 gesetzt und die Fehlernummer in einer globalen Variablen abgelegt, errno

POSIX Verzeichnis- und Dateisystemverwaltung

Aufruf	Beschreibung
s = mkdir (name, mode)	
s = rmdir (name)	
s = link (src, target)	
s = unlink (name)	
s = mount (special, name, flag)	
s = umount (special)	

Beispiel eines Systemaufrufs in POSIX



Systemaufrufe in UNIX

- Video [02c] "Unix system calls (1/2)"
 - https://www.youtube.com/watch?v=xHu7qI1gDPA
- ▶ 2:50 4:55 (min:sec): Sprung in den Kernel-Code, Kernel-Code im Speicherraum des Prozesses


Windows-Subsysteme

- In Windows gibt es drei Subsysteme (= Mengen von Systemaufrufen): Win32, POSIX und OS/2
- .. Könnte man Linux-Prg unter Windows ausführen?
- Ja, in Windows 10 (build 16215+) ist das möglich!
 - https://docs.microsoft.com/en-us/windows/wsl/install-win10
 - Ubuntu, OpenSUSE, SLES, Kali Linux, Debian GNU
- Auch die graphische Oberfläche von Linux möglich:
 - Installiere X11-Server (in Windows), z.B. Xming
 - Setze in Linux die Umgeb.-Variable: DISPLAY=:0
 - Starte eine beliebige X11-Anwendung (in Linux), z.B.
 - xclock, xedit, gnome-terminal, ...
- Windows-Dateisystem unter: /mnt/c/

Systemaufrufe in Windows: Beispiel

- Ziel: Auflisten aller Dateien eines Verzeichnisses
- Der Prozess (= Programm in der Ausführung) braucht mehrere DLLs = Dynamic Load Libraries
 - U.a. Kernl32.dll, User32.dll, Gdi32.dll und Advapi.dll
 - DLLs werden automatisch beim Prozessstart geladen
- Der Prozess muss zuerst die Funktion FindFirstFile aufrufen (aus Kernel32.dll)
- Bei einem erfolgreichen Aufruf gibt FindFirstFile ein Handle (= Referenz bzw. Pointer) zurück,
 - Dieser wird für folgende Aufrufe (durch FindNextFile) verwendet


FindNextFile - Ablauf



Parameterübergabe in Systemaufrufen

- Oft müssen mehr Parameter (als nur die Wahl der Systemroutine) übergeben werden
- Es gibt drei allgemeine Methoden dazu
- 1. Einfachste: Parameter in den Registern übertragen
 - Problem?
- 2. Parameter werden in einer Tabelle T abgelegt, Adresse von T wird in einem Register übergeben
 - Dieser Ansatz wird in Linux und Solaris genutzt
- 3. Parameter werden auf den Stack geschoben und durch das BS herausgeholt (siehe Beispiel zuvor!)

Parameterübergabe durch eine Tabelle (Nr. 2)



Parameterübergabe via Stack (Nr. 3)

- Erinnerung: Videos am Ende des HW-Crashkurses, "Parameterübergabe via Stack"
- In früheren Betriebssystemen wurde nach einem Trap (SYSENTER / INT 2E) ein anderer Stack benutzt - der des Kernel-Modus
- BS musste den Wert des Stack Pointers (des Benutzermodus) aus den geretteten Registerwerten ermitteln, um die Parameter zu holen

Zusammenfassung Vorlesung 2

Wichtige Hardwarekonzepte

Interrupts, (DMA, Speicherhierarchie, Caches), CPU-Register, Ausführungsmodi, Assembler

Systemaufrufe

- POSIX: Beispiel des Aufrufs von read()
- Systemaufrufe in Windows
- Parameterübergabe

Literatur


- Silberschatz et al., Kapitel 1 und 2
- Tannenbaum, Kapitel 1
- Wikipedia

Danke schön.

Aufgaben der Betriebssysteme Zusatzfolien

A: BS als eine Erweiterte Maschine /3

- Eine andere Sicht auf die "erweiterte Maschine"
 - Software, die zwischen Rechnerhardware und Anwendern vermittelt ("acts as an intermediary …")




B: Mehrfachnutzung der Ressourcen

- Es gibt zwei Arten der mehrfachen Nutzung (des Multiplexings) welche?
- Zeitliche Mehrfachnutzung
 - ein Nutzer / Prozess bekommt die ganze Ressource für eine beschränkte Zeit
 - Abwechseln der Nutzung eines Prozessors zwischen mehreren Prozessen oder eines Druckers zwischen mehreren Nutzern / Rechnern
- Räumliche Mehrfachnutzung
 - jeder Nutzer / Prozess bekommt einen Teil der Ressource
 - Speicher, Festplatte, Datenbank können von mehreren Prozessen / Nutzern zugleich verwendet werden

Ein Wort zu Abstraktionen

- Abstraktionen sind ein sehr mächtiges Werkzeug in Informatik
 - Verwendet in BS; Netzwerken; Software
 - "All problems in computer science can be solved by another level of <u>indirection</u>" [mis-quoted: <u>abstraction</u>]
 - Butler Lampson, ACM Turing Award Winner (1992)
 - "...except for the problem of too many layers of indirection"
 - David Wheeler



Rechenarchitektur als Schichten von Abstraktionen (Wikipedia)

Schnittstellen eines Betriebssystems Zusatzfolien

Beispiele von Systemaufrufen /1

Windows Unix

CreateProcess() fork()

ExitProcess() exit()

WaitForSingleObject() wait()

Prozessverwaltung

CreateFile() open()

ReadFile() read()

WriteFile() write()

CloseHandle() close()

Dateimanipulation

Beispiele von Systemaufrufen /2

\ /	`	1	\sim			
v	v				W	/S
•	•	-	$\mathbf{\omega}$	~		_

CreatePipe()

CreateFileMapping()

MapViewOfFile ()

Unix

pipe()

shmget()

mmap()

Interprozesskommunikation

SetConsoleMode()

ReadConsole()

WriteConsole()

ioctl()

read()

write()

Ein- und Ausgabe bei STREAM-Geräten (z.B. Konsole)

Beispiele von Systemaufrufen /3

Windows	Uni	İΧ

chmod() SetFileSecurity()

InitlializeSecurityDescriptor() umask()

SetSecurityDescriptorGroup() chown()

Schutzmechanismen (protection)

GetCurrentProcessID()

SetTimer()

Sleep()

getpid()

alarm()


sleep()


Diverse



"Crashkurs" Rechnerarchitektur Zusatzfolien


Unterbrechungen: Ablauf





- Gerätetreiber (Teil des BS) programmiert den Controller
- 2. Controller signalisiert dem Interrupt-Controller (IC) neue Daten
- 3. Falls IC den Interrupt annehmen kann, signalisiert es dies der CPU
- 4. Der IC legt Geräteindex (Quelle) auf den Bus
- Sobald sich CPU entschieden hat, den Interrupt anzunehmen, holt es aus einer Liste (Interrupt Vector) die Adresse der Routine, die zu dem aktuellen Gerät gehört
- 6. Dann wird diese Interruptroutine (Teil des Treibers) abgearbeitet
- 7. Die Ausführung kehrt zu dem unterbrochenem Programm zurück

Direct Memory Access (DMA) Controller



- Automatisiert den Datentransfer vom Puffer des Controllers in den Hauptspeicher (und umgekehrt)
 - Interrupts werden viel seltener ausgelöst, CPU ist entlastet

Schnittstellen eines Betriebssystems Zusatzfolien

Win32 API

- Es ist nicht ganz klar, woraus sich Win32 API wirklich zusammensetzt, da mit Windows 2000, XP und Vista viele neue Systemaufrufe eingeführt wurden
- Die Anzahl der Funktionen ist extrem groß einige Tausend
 - Viele werden vollständig im Benutzermodus abgearbeitet
 - Unklar, welche davon Systemaufrufe sind
 - Riesige Anzahl der Funktionen zum Verwalten von Fenstern, Text, Schriftarten, Scrollbalken, Dialogboxen, Menüs und sonstigen GUI-Elementen

Win32 API – Lesen von einer Datei (Link)

- file Handle (d.h. Referenz + Daten) der zu lesenden Datei
- buffer Puffer, in den das BS die Daten schreibt
- bytesToRead die Anzahl der Bytes, die in den Puffer eingelesen werden sollen
- bytesRead Anzahl der Bytes, die bei der letzten Operation gelesen wurden
- IpOverlapped falls null, blockiert der Aufruf, bis alles gelesen wurde; sonst sog. asynchroner Aufruf ("overlapped I/O")
 - Asynchron = der Aufruf ist <u>nicht blockierend</u> und die Datei wird "im Hintergrund" gelesen

APIs - Win32 – vs. POSIX - Beispiele

POSIX	Win32	Erklärung
fork	CreateProcess	Erzeugen eines neuen Prozesses
waitpid	WaitForSingleObject	Warten auf das Ende eines Prozesses
execve	-	CreateProcess ersetzt fork + execve
exit	ExitProcess	Ausführung beenden
open	CreateFile	Erzeugen einer Datei oder Öffnen einer existierenden Datei
close	CloseHandle	Datei schließen
Iseek	SetFilePointer	Dateizeiger bewegen
stat	GetFileAttributesEx	Dateiattribute erfragen

Portabilität = Plattformunabhängigkeit

- Das Aufwand des Umschreibens der Software auf verschiede BS ist erheblich (siehe read / ReadFile)
 - Gewünscht ist Portabilität = Plattformunabhängigkeit
- Dieses Problem wird z.T. auf der Ebene der Bibliotheken und Compiler gelöst
 - Z.B. Stellt der Standard "ANSI C" sicher, dass auf allen ANSI-kompatiblen Compilern die C-Standardbibliotheken gleiche Syntax und Semantik haben
- Auch die Verbreitung der Java Virtual Machine (JVM) beruht z.T. auf dem Wunsch nach SW-Portabilität
 - Wieder ein Beispiel für eine Lösung durch Indirektion / Abstraktion