Wiederholungsfolien: Netzwerke

1. Router vs. Switch

- Router mehr Intelligenz, Entscheidungen über längere Netzwerkabschnitte
- (Sicherungsschicht)-Switches primitiv, haben Informationen nur über direkte Nachbarn

2. Paketvermittlung vs. Leitungsvermittlung

Paketvermittlung vs. Leitungsvermittlung

Paketvermittlung	Leitungsvermittlung	Ineffizienz der LV?
Ressourcen werden nur nach Bedarf verwendet	Dedizierte Belegung und Reservierung der Ressourcen	Weniger gleichzeitige Nutzer
Pakete werden mit der vollen Übertragungsgeschwindigkeit der Leitung übertragen	Unterteilung der Bandbreite in Kanäle (pro Leitung ein Kanal)	Übertragung langsamer als ggf. möglich


3. 4 Arten von Verzögerungen:

- Verarbeitungsverzögerung
- Warteschlangenverzögerung
- Übertragungsverzögerung
- Ausbreitungsverzögerung

5. Netzwerkprotokollschichten (Hybrides-Refernzmodell)

Layer:	Gekapselte Nachrichten	Endpunkte	Adressierung
Anwendungsschicht	Nachrichten	Nutzer, Accounts, auch vermittelnde Server	IDs, URL, Emailadresse
Transportschicht	TCP-Segment, <i>UDP- Datagramm</i>	Prozesse/Sockets	<i>Protocoll</i> + Portnummer
Netzwerkschicht	Datagramm	Hosts	IP-Adresse (w.x.y.z)
Sicherungsschicht	Rahmen	Netzwerkknoten	MAC-Adresse (ff:ff:ff:ff:ff)

Bespiel für Kapselung (Hinweis zur Aufgabe 4.2 von der Altklausur 2016)




6. TCP vs. UDP-Protokoll

Zwei Grundlegende Internet-Protokolle

- ▶ TCP Protokoll
 - Verbindungsorientiert:
 Einrichtung (setup) der
 Verbindung durch ein
 Handshake ist nötig
 - Zustand nur an den "Enden"
 keine leitungsorientierte Verbindung!
 - Verlässliche Übertragung
 - Überlastkontrolle: Der Empfänger wird nicht überlastet; Drosseln der Ü-Geschwindigkeit, wenn Netzwerk überlastet
 - Keine: Echtzeitgarantien, Sicherheit, min. Durchsatz, Mindestlohn

- UDP Protokoll
 - Verbindungslos: Kein Handshake nötig
 - Unzuverlässig: Keine Garantien auf die Zustellung der Nachricht oder die richtige Reihenfolge ihrer Ankunft
 - Keine: Überlastkontrolle, Echtzeitgarantien, Sicherheit
 - Frage: Warum wird UDP überhaupt verwendet?

Ein telnet-Scenario



TCP-Protokoll mit Handshake

2 Typen von Sockets: verbindungsorinetirt (TCP) und verbindungslos (UDP)

verbindungslos: - Sender fügt jedem Segment IP-Adresse + Portnummer des Empfängers hinzu - Java-Server mit UDP braucht nur ein Socket

verbindungsorinetirt: - 2 Sockets sind nötig → welcome socket(wird vom Client an einem lokalen Port erstellt) und connection socket(wird von dem Server nur für diese Verbindung erstellt)
-identifizert durch: IP-Adresse der Quelle, Quellportnummer, IP-Adresse des Ziels, Zielportnummer

Wiederholung: Selective Repeat **Empfänger** Sender Sendet bis zu N Pakete ▶ Empfänger bestätigt er ohne ACKs (Pipelining) jedes korrekt empfangene Hat einen Timer für jedes Paket individuell nicht-bestätigte Paket ▶ Empfängt alle Pakete (im Sender schickt erneut nur gewissen Bereich der diese Pakete, für die die Sequenznummer) und ACKs <u>nicht</u> empfangen bringt sie in richtige wurden Reihenfolge ▶ Daher der Name "Selective Repeat[®]

Beispiel Go-Back-N (N=4) sender send pkt0 send pkt1 rcv pkt1 send ACK1 send pkt2 send pkt3 (wait) rcv ACK0 send pkt4 rcv ACK1 send pkt5 rcv pkt4, discard send ACK1 rcv pkt5, discard send ACK1 d2 timeout Go-Back-N send pkt2 rcv pkt2, deliver send ACK2 rcv pkt3, deliver send ACK3 (N = 4)send pkt5

7. IP-Adressen

- **NetzID** identifizert ein Netzwerk; obere Bits
- **HostID** identifizert ein Interface innerhalb des Netzwerks, untere Bits

Aufgabe 12.4:

Einer Firma stehen für ihr Intranet die IP-Adressen im Bereich 128.10.192.0 bis 128.10.199.255 zur Verfügung.

• Wie viele Adressen enthält dieser Bereich? Der Bereich soll in mehrere Subnetze mit jeweils 30 Hosts aufgeteilt werden. Geben Sie eine geeignete Subnetzmaske an!

192.0 = 1100 0000.0000 0000 und 199.255 = 1100 0111.1111 1111

Dieser Bereich enthält 2\11 = 2048 IP-Adressen

Berücksichtigen Sie, dass zwei Adressen in jedem Subnetz immer für Broadcast reserviert sind: 0..0 und1..1. D.h. jedes Subnetz mit 30 Hosts benötigt 32 Adressen. Um 32 Adressen pro Subnetz zu adressieren, werden 5 Bit benötigt.

Die letzten 5 Bit der Subnetzmaske müssen 0 sein. Subnetzmaske: 255.255.255.224 = 1111 1111. 1111 1111. 1111 1111. 1110 0000

• Wie viele Subnetze mit je 30 Hosts können addressiert werden?

Für Subnetz- und Host-ID stehen insgesamt 11 Bit zur Verfügung. Da 5 Bit für die Host-ID verwendet werden, stehen noch 6Bit für die Subnetz-ID zur Verfügung. Damit lassen sich also: $2^6 = 64$ Subnetze adressieren.


• Teilen Sie gemäß der oben gewählten Subnetzmaske die IP-Adresse 128.8.192.171 in Netz-ID und Host-ID auf. Geben Sie beides sowohl in binärer als auch in dezimaler Schreibweise an.

Net-ID: 1000 0000.0000 1000.1100 0000.1010 0000 =128.8.192.160 Host-ID: 0000 0000.0000 0000.0000 0000.0000 1011 =0.0.0.11

• Eine andere Firma hat eine Class-C-Adresse bekommen und hat 180 Hosts, die angeschlossen werden sollen. Ist es möglich, das Netzwerk in ein Subnetz mit 40 Rechnern und 5 Subnetze mit je 28 Rechnern aufzuteilen? Wenn ja, wie? Wenn nein, warum nicht?

Eine Class-C Adresse hat 8 Bit zum Aufteilen in subnet und host ID. Um 5 oder 6 Subnetze zu adressieren, sind in jedem Fall 3 Bit nötig. Mit den übrigen 5 Bit können Sie aber maximal 32 Adressen darstellen. Diese Aufteilung ist daher mit starren Subnetzmasken nicht realisierbar. Anmerkung: VLSM (variable length subnet masks) erlaubt Subnetzmasken verschiedener Größe pro Subnetz.

8. Routing-Algorithmen:



• Distanzvekrotalgoritmus: $d_x(y) = \min_{v \in neigh(x)} \{c(x,v) + d_v(y)\}$ (Bellman-Ford-Gleichung)