# Betriebssysteme und Netzwerke Vorlesung 17

Artur Andrzejak


# I/O-Grundlagen: Hardware und Zugriff darauf

#### I/O-Hardware

- Die Geräte kommunizieren mit dem Rechner und innerhalb des Rechners durch einen Bus
  - Ein Satz von Kabeln und ein Protokoll

 Diese unterscheiden sich durch Geschwindigkeit, Typ der Datenübertragung, Art der Konfiguration

- PCI Bus (Peripheral Component Interconnect) verbindet die schnellen Hauptkomponenten
- PCI-Nachfolger: PCI-X 2.0, HyperTransport, PCI-Express (PCIe) – 3.0 seit 18-11-2010



### Bus-Systeme in Modernen PCs


Heutige PCs haben spezielle Chips für die Kommunikation zwischen Komponenten

#### Northbridge

Für die Kommunikation zwischen CPU, RAM, BIOS ROM und PCI Express bzw. AGP Graphikkarten


#### Southbridge

Für "langsamere" Geräte, z.B. USB, SATA, Audio Chips, Netzwerk, PCI Bus



### Geschwindigkeit

 Die Geschwindigkeit der Kommunikation hängt vom Bus und dem I/O-Gerät ab



# Controller und Zugriff darauf

- Die elektronische Komponente eines I/O-Gerätes heißt Controller (Gerätesteuereinheit, Adapter)
- Wie kann die CPU Befehle an den Controller schicken und Daten senden / empfangen?
  - Controller hat einen oder mehrere Register, die über den Bus erreicht werden können
  - Gewisse Bits in den Kontrollregistern steuern das Gerät
    - Siehe Beispiel Floppy-Disk-Controller in VL 1
  - Andere sind für Daten
- Zwei Arten des Zugriffs durch CPU sind möglich
  - Spezielle I/O-Prozessorbefehle
  - Memory-Mapped-I/O

#### I/O-Prozessorbefehle

- Jedem Kontrollregister (eines Geräts) wird eine I/O-Ausgabeport-Nummer (I/O port number) zugewiesen
- ▶ Ein Befehl wie IN REG, PORTNR liest den Wert aus dem Port PORTNR in den CPU-Register REG
  - in al,060h ;liest ein Byte vom Port 60h nach AL
  - in eax,0A0h ;ein DWord von Port 0A0h nach EAX
- Bei Ports über 255 muss man Register DX benutzen
  - mov dx,04F3Ch ;Portnummer (>255) nach DX
  - in ax,dx ;Vom Port [DX] ein Word nach AX

#### I/O-Prozessorbefehle - OUT

- Analog schreibt OUT PORTNR, REG den Inhalt des Registers REG in den Port mit Adresse PORTNR
  - out 34h,ax ;Den Wert in AX an Port 34h senden
  - mov dx,04573h ;Portnummer 04573h in DX
  - out dx,al ;An Port [DX] den Inhalt von AL senden
- Achtung: Der Adressraum des Speichers und der I/O-Befehle können gleich sein, trotzdem wird woanders gelesen / geschrieben!
  - ► IN R0,4 liest etwas anderes als MOV R0,4

# **Memory-Mapped-I/O**

- Hier werden die Kontrollregister (der Controller) in den Arbeitsspeicher "automagisch" eingeblendet
- Es wird auf diese Register mit normalen MOV-Befehlen der CPU zugegriffen
- Wie?: Wenn CPU die Speicheradresse in einem Bereich ausgibt, wird Mainboard den Zugriff auf I/O-Geräte umleiten

Adressen
von KontrollRegistern
einiger Geräte
bei alten PCs

I/O address range (hexadecimal)	device	
000-00F	DMA controller	
020-021	interrupt controller	
040-043	timer	
200-20F	game controller	
2F8-2FF	serial port (secondary)	
320-32F	hard-disk controller	
378–37F	parallel port	
3D0-3DF	graphics controller	
3F0-3F7	diskette-drive controller	
3F8-3FF	serial port (primary)	

# I/O-Grundlagen: Drei Verfahren der Ein-/Ausgabe

### Verfahren zu Ein-/Ausgabe

- Drei Möglichkeiten, die Ein-/Ausgabe durchzuführen
  - Unterschiedliche Belastung der CPU
- ▶ 1. Programmierte Ein-/Ausgabe (prog'ed I/O -PIO)
  - Prozessor sendet Befehle an einen Controller und wartet blockierend auf die Ausführung
- 2. Interrupt-gesteuerte Ein-/Ausgabe
  - Nach dem Senden eines Befehls an einen Controller arbeitet die CPU weiter, und erst wenn Controller Daten hat / fertig ist wird CPU von einem Interrupt unterbrochen
- 3. Direkter Speicherzugriff (Direct Memory Access)
  - Ein HW-Baustein (DMA-Controller) steuert den Austausch von Daten zwischen Speicher und den I/O-Geräten

# Interrupt-gesteuerte Ein-/Ausgabe - Beispiel

- Beim Systemaufruf wird der Ausgabe-String in den Adressraum des BS kopiert
  - Warten des Aufrufers (Zustand waiting), bis Drucker frei ist
  - D.h. es wird Prozessorscheduler aufgerufen, der die CPU anderen Prozessen / Threads zuteilt – das "Blockieren"
- Wenn das I/O-Gerät (Drucker) frei ist, wird ein Interrupt erzeugt
  - Nun wird das nächste Zeichen ausgegeben vom BS Kern
  - Falls es das letzte Zeichen war, wird der Benutzer-Aufruf "freigegeben"(Zustand ready)
  - Rückkehr zur Routine, die den Systemaufruf ausgelöst hat (und ggf. blockiert war)

### Interrupts - Details

#### Prozessoren haben sog. Interrupt-Vektoren

- Listen von Adressen der I.-Service-Routinen, an die gesprungen wird, abhängig von der Quelle des Interr. Können
- Spart Zeit, um die Ursache nicht aus / das Gerät zu finden geschaltet werden

#### Interrupt chaining

- Falls mehr Geräte, als der Vektor decken kann?
- Jede Adresse führt zur Code, der eine Liste von I-Erzeuger abarbeitet

#### Pentium Interrupt-Vektor

- 0 divide error
- 1 debug exception
- 2 null interrupt
- 3 breakpoint
- 4 INTO-detected overflow
- 5 bound range exception
- 6 invalid opcode
- 7 device not available
- 8 double fault
- 9 coprocessor segment overrun
- 10 invalid task state segment
- 11 segment not present
- 12 stack fault
- 13 general protection
- 14 page fault
- 15 (Intel reserved, do not use)
- 16 floating-point error
- 17 alignment check
- 18 machine check
- 19-31 (Intel reserved, do not use)
- 32-255 maskable interrupts

Können ausgeschaltet werden (maskable)

### Direkter Speicherzugriff (DMA)

- Hatten wir schon in der VL 2, Hardware-Crashkurs
- Vorteile:
  - Entlastung der CPU
  - Geschwindigkeitszuwachs
- Adressierungsmodi
  - Explicit Addressing (Two Cycle Transfer)
    - DMA holt ein Datenwort ab und speichert dieses in einem internen Register (wie eine CPU)
    - Danach überträgt DMA die Daten an die Zielkomponente
  - Beim Implicit Addressing (Single Bus Transfer) entfällt die Zwischenspeicherung in einem Register
    - Ein einziger Buszyklus nötig, aber nicht für Speicher-zu-Speicher-Übertragungen geeignet

# DMA Chip Beispiel - Intel 8237 (Link)

- Älterer Chip mit 4x 8-Bit und 4x 16-Bit Kanälen
- Programmierung erfolgt durch das Schreiben von Werten in die Kontrollregister

Channel	I/O port	Access	Description
Channel 0 (8-bit)	00H	Read/Write	Offset Register
	01H	Read/Write	Block Size Register
	87H	Write only	Page Register
Channel 2 (8-bit)	04H	Read/Write	Offset Register
	05H	Read/Write	Block Size Register
	81H	Write only	Page Register
Channel 4 (16- bit)	C0H	Read/Write	Offset Register
	C2H	Read/Write	Block Size Register
	8FH	Write only	Page Register

Später Bestandteil von größeren Chips, wie der Intel <u>82371</u> (Southbridge), "PCI IDE ISA Xcelerator"

# IT-Sicherheit: Angriffe

### Einbruch in ein System

- Hacker/Cracker sind Personen, die illegal in ein Computersystem einbrechen
  - Name verwendet auch für Personen, die Kopierschutzmechanismen entfernen (=> "cracked software")
- Mögliche Arten des Einbruchs?
- Erraten von Passwörtern
- Pufferüberlaufangriff
  - Direkt
  - Ganzzahlüberlauf
  - Formatstring-Angriff
- Code-Injection / SQL-Injection


#### Pufferüberlaufangriffe


- Wiederholung: Stack wird u.a. benutzt als...
  - Speicher für die Rücksprungadresse bei Subroutinen-Aufrufen
  - Speicher für lokale Daten der Subroutinen
- Situation innerhalb einer Subroutine A
  - A benutzt einen Puffer B (z.B. Array), <u>feste Größe</u> n
  - Daten werden in B von "unten nach oben" abgelegt
- Wie könnte ein Einbruch funktionieren?

# Return-Adr. R EBP Backup Puffer B Var C Start von B ESP

# Pufferüberlaufangriffe /2

- Ein Pufferüberlauf-Angriff (buffer overflow attack) läuft so ab:
  - Wenn die Eingabe länger als der Puffer B ist, wird die Rücksprungadresse R überschrieben
  - Eine geschickte Eingabe wird R so überschreiben, dass beim Rücksprung eigener Code ausgeführt wird
  - Dieser Code wird bevorzugt innerhalb der Eingabe (bzw. B) liegen





### Pufferüberlaufangriffe /3

- Das funktioniert mit vielen Eingaben
  - Lange Dateinamen, Umgebungsvariablen, ...
- Es ist nicht leicht, die korrekte Rücksprungadresse bei der Eingabe zu ermitteln
- Wie könnte ein Cracker vorgehen?
  - Man gibt ein: Dateinamen mit 10 kB, Gehälter mit 100 Stellen ein usw.
  - Beim evtl. Absturz sucht man im Core Dump, wo die Eingabe gespeichert wurde
  - Dann muss man noch "ausmessen", welche Zeichen die Rücksprungadresse überschreiben

### Unterstützung durch Ganzzahlüberlauf

- Man füttert ein Programm mit zwei gültigen aber großen Parametern
- Durch Codeanalyse weiß man, dass diese addiert bzw. multipliziert werden, was zu einem Überlauf führen wird
  - Das Programm arbeitet dann mit einer negativen oder zu kleinen Zahl, und reserviert einen zu kleinen Speicher
  - Vorbereitung für Pufferüberlauf
- Z.B. Angabe der Höhe und Breite einer Bilddatei, die zum Ganzzahlüberlauf führt, bewirkt, dass für die Bilddatei zu wenig Speicher reserviert wird
  - Die geladene Bilddatei enthält Code, welcher bei Pufferüberlauf ausgeführt wird

# Angriffe durch Code-Injektion

- Hier wird die Situation ausgenutzt, dass ein Eingabestring ein Teil eines ausführbaren Shell / SQL-Codes wird
- Z.B. ein Kopierprogramm:


- Ist alles OK bei der Eingabe "abc def"?
- Was passiert bei der Eingabe "abc def; rm -rf /" ?


#### Spezialfall: SQL-Code Injektion


- SQL-Code Injektion ist besonders häufig, siehe <u>hier</u>
  - On July 2010, a South American security researcher (...) obtained sensitive user information from popular BitTorrent site "The Pirate Bay". He gained access to the site's administrative control panel and exploited a SQL injection vulnerability ...
  - On July 24-26, 2010, attackers from within Japan and China used an SQL injection to gain access to customers' credit card data from Neo Beat (an Osaka-based company) that runs a large online supermarket site ...
  - On 8th November 2010 the British Royal Navy website was compromised using SQL injection ...

. . .

### SQL-Code Injektion /2









- © xkcd <a href="http://xkcd.com/327/">http://xkcd.com/327/</a>
- A webcomic of romance, sarcasm, math, and language

#### **Exploits**

- Was wir gesehen haben, sind Exploits
  - Techniken / Programme, die Sicherheitslücken bzw. Fehlfunktionen ausnutzen (to exploit), um die Kontrolle über ein System zu erlangen, oder es zu manipulieren
  - Begriff bezeichnet auch die Beschreibung einer Sicherheitslücke im BS oder Anwendung
- Mehr Techniken im Buch:
  - G. Hoglund und G. McGraw, *Exploiting Software*, Addison-Wesley, 2004

# IT-Sicherheit – Authentifizierung

#### Methoden der Authentifizierung

- Passwort-Basierte-Authentifizierung
- Public-Key-Authentifizierung (<u>Link</u>)
  - Bequem, wird zunehmend in Unix/Linux-Welt verwendet
- Biometrische Authentifizierung
  - Fingerabdrücke, Gesichtserkennung, Iriserkennung, Handgeometrie (z.B. Messung der Fingerlängen)
- Einmalpasswörter
  - Implementiert als ein "Passwort-Buch" oder ein Verfahren von Leslie Lamport (von 1981)

#### Methoden der Authentifizierung /2

#### Authentifizierung über Besitz

Speicherchipkarten und Smart Card

#### 2-Schritt-Authentifizierung

- Eine Mischung von "... über Besitz" und von "Einmalpasswörter"
- Z.B. Google-Konto "Die Bestätigung in zwei Schritten"
- Nach einem Login mit einem (permanenten) Passwort bekommt man
  - eine SMS mit einem Code oder
  - eine Smartphone-Applikation, die einen Code generiert

#### Passwort-Basierte Authentifizierung


- In Unix/Linux Systemen werden die Passwörter verschlüsselt gespeichert
  - Verschlüsselt durch eine <u>Einwegfunktion</u> f: leicht zu berechnen, aber schwer umzukehren, z.B. <u>MD5</u>, <u>SHA1</u>
  - Die Paare (Loginname, f(Passwort)) werden in der Datei /etc/passwd gespeichert
- Wie kann man dann überhaupt authentifizieren?
- Bei der Eingabe X eines (möglichen) Passworts wird auch X mit der Funktion f verschlüsselt
  - Dann wird in /etc/passwd bei der Zeile mit dem Loginnamen verglichen: ist f(X) == f(Passwort)?
  - Damit kann man die Korrektheit des Passworts pr
    üfen, ohne dieses entschl
    üsseln zu m
    üssen

#### Passwort-Basierte Authentifizierung /2

- Datei /etc/passwd enthält mehr Informationen
  - user:pw:UserID:GroupID:UserInfo:homeDir:shellCmd oracle:x:1021:1020:Oracle user:/data/network/oracle:/bin/bash
- Deswegen ist diese Datei von allen lesbar
  - Welche Folgen hat das?
- Jeder Benutzer des Systems kann die Datei kopieren und sehr schnell mit Listen von potentiellen (verschlüsselten) Passwörtern vergleichen
  - Insider oder ein Cracker, der als "einfacher" User eingebrochen ist, konnte somit Passwörter anderer Benutzer schneller erraten

#### Passwort-Basierte Authentifizierung /3

- In neueren BS wird das (verschlüsselte) Passwort in der Datei /etc/shadow (oder ähnliche) gespeichert
  - /etc/passwd hat als Passwort nur ein "x" oder "\*" usw.
- /etc/shadow ist nur vom root (Superuser) lesbar




- 3: Datum der letzten Passwort-Änderung
- 4: Min. Anzahl der Tage zwischen Änderungen des Passworts
- 5: Max. Anzahl der Tage zwischen Änderungen des Passworts
- ▶ 6: # Tage vor forcierter Änderung soll ermahnt werden
- > 7: # Tage nach dem Erlöschen des Passworts bis Konto deaktiviert
- 8: # Tage nach 01.01.1970 bis das Login ungültig

#### Wie sicher sind die Passwörter?

- Studie von 1979: 86% der Passwörter eines Systems waren in einer einfachen Liste zu finden
  - Aus Nachnamen, Straßennamen, Wörter eines mittelgroßen Wörterbuchs, Autokennzeichen, kurze zufällige Buchstabenketten,...
- Studie von 1997 (Finanzinstitutionen in London):
   82% der Passwörter waren leicht zu erraten
- Noch ein Problem mit Passwörtern: Sie müssen dem BS vertrauen (insbesondere, wenn Sie gleiches Passwort auf mehreren Systemen nutzen)
  - Abhilfe: Public-Key-Authentifizierung

# Public-Key-Authentifizierung (Link)

- Zunächst wird ein Schlüssel-Paar generiert
- Privater Schlüssel (private key): wird auf dem eigenen Rechner gespeichert und NIE herausgegeben
  - Kann optional mit einer beliebigen Kennung (passphrase) gesichert werten
- Öffentlicher Schlüssel (public key): wird jedem zugänglich gemacht
- Der Ablauf der Authentifizierung ist etwas komplizierter (<u>Link</u>)




# Asymmetrische Kryptosysteme (AK)

- Die theoretische Grundlage für solche asymmetrische Kryptosysteme sind Falltürfunktionen
  - Funktionen, die leicht zu berechnen sind, aber ohne ein geheimes String praktisch unmöglich zu invertieren sind

Man kann mit Hilfe des öff. Schlüssels leicht eine Nachricht verschlüsseln

 Aber sie läßt sich nur mit einem privaten Schlüssel entschlüsseln

▶ Siehe: <u>RSA-Verfahren</u>



# Öffentliche / private Schlüssel

- Der öffentliche Schlüssel ermöglicht jedem Server:
  - .. Den Inhaber des privaten Schlüssels zu authentifizieren
  - .. Die Daten für ihn zu verschlüsseln
  - Die digitalen Signaturen des Inhabers des privaten Schlüssels zu prüfen
- Der private Schlüssel ermöglicht es seinem Inhaber
  - Sich zu authentisieren
  - Mit dem öffentlichen Schlüssel verschlüsselte Daten zu entschlüsseln
  - Digitale Signaturen zu erzeugen

#### Vorteile und Nachteile

- Asymmetrische V. schützen das "Geheimnis" besser, da nur der Benutzer seinen privaten S. kennen muss
  - Die symmetrischen Verfahren (d.h. beide Seiten kennen den gleichen Schlüssel) erfordern, dass vorher der Schlüssel über einen sicheren Kanal ausgetauscht wird
- Nachteil von asymmetrischen Verfahren?
- Sie sind langsam (gegenüber symmetrischen V.)
- Man setzt hybride Verfahren ein
  - Am Anfang wird ein symmetrischer Schlüssel erzeugt und mit dem asymmetrischen Verfahren ausgetauscht
  - Die eigentlichen Nachrichten werden mit diesem symmetrischen Schlüssel verschlüsselt

## Betriebssystem "Android"

#### **Android**

- Ein BS und Plattform für mobile Geräte
- Android wird entwickelt vom <u>Open Handset Alliance</u> Konsortium unter Leitung von Google
  - ▶ 70+ Mitglieder, u.a. HTC, LG, Motorola, Samsung, T-Mobile
- Geräte gibt es ab dem 22.11.2008
- Heute in der Version Android Q (link)
- Besonderheit: Große Bandbreite an Anwendungen ("Apps")
  - Feb 2012: ca. 645.000 (<u>Link</u>)
  - ca. 15.1% davon sind Spiele
  - Via Google Play (vorher "Google Market")



Bild: androidpolice.com, http://bit.ly/2Ro749Q


#### Android – Marktanteile 2015 - 2016

- Marktanteile von mobilen BS:
  - Android, Apple iOS, BlackBerry OS, Symbian, Windows Mobile/Phone

BS	Marktanteil (12/2015)	Marktanteil (10/2016) ( <mark>Quelle</mark> )
Android	80,7%	87,5%
Apple iOS	17,7%	12,1%
Win Phone	1,1%	
Black Berry	0,2%	0,3%
Andere	0,2%	

#### Android-Architektur

Setzt auf einem Linux-Kern auf (<u>Link</u>)



#### Anwendungen unter Android

- Anwendungen müssen in Java oder <u>Kotlin</u> geschrieben sein
- Viele Bibliotheken sind nativ in C oder C++ erstellt
  - Z.B. Audio/Video Codecs, WebKit-Browser, OpenGL
- Für die Entwicklung benötigt man eine normale Java SDK plus Android-SDK
  - Quelltext wird zunächst in \*.class-Dateien übersetzt und dann für die Android Runtime (ART)-Format
  - Entwicklungsumgebungen: Android Studio, Eclipse, Intellij IDEA

#### Architektur von Anwendungen

- Eine Anwendung (App) kann Teile einer anderen App benutzten
  - Z.B. Eine App hat ein "ImageViewer" und dieser wird freigegeben, so können andere Apps diesen benutzen
- Dazu wird eine App in Komponenten unterteilt
  - Das BS kann eine Komponente erzeugen und ausführen
- Vier <u>Typen</u> von Komponenten (<u>Link</u>) -Einstiegspunkte einer App (es gibt keine "main()")
  - Activity GUI für einen spezifischen Zweck
  - Service ein "Job" im Hintergrund
  - Broadcast receiver reagiert auf "globale" Nachrichten
  - Content provider veröffentlicht Daten an andere Apps

#### Architektur von Anwendungen - Details

- Activity meist eine GUI für den ganzen Bildschirm
  - Eine SMS-Anwendung würde einige Activities haben
    - Anzeigen einer Liste von Kontakten, an die die Nachricht geht
    - Ändern von alten Nachrichten; Ändern von Einstellungen, ...
- Service arbeitet unbegrenzt lange im Hintergrund
  - Ein MP3/Video-Player würde ein Service benötigen
    - Zum Abspielen der Musik auch dann, wenn Activities anderer App aktiv sind


#### Broadcast Receiver

- ▶ Ein "Lauscher", der die globalen Nachrichten empfängt
- Z.B. Batterie ist leer, Zeitzone wurde verändert, ...
- Content Provider wie ein Datenlieferant
  - Veröffentlicht Daten aus dem Dateisystem oder SQLite DB


#### Lebenszyklus von Komponenten

- Android bemüht sich, mit wenig Hauptspeicher auszukommen
  - Anwendungen, die gerade nicht aktiv sind (z.B. Activity nicht auf dem Bildschirm), werden auf einen Stack gelegt
  - Wenn der Speicher knapp wird, werden sie terminiert
- Die Komponent-API stellt Methoden zum Speichern und Wiederherstellen des App-Zustandes bereit
- Z.B. bei Komponenten vom Typ "Activity"
  - void onCreate (Bundle savedInstanceState) void onStart() void onPause() void onRestart() void onStop() void onResume() void onDestroy()


#### Lebenszyklus von "Activity"



#### Lebenszyklus von "Service"



#### App Inventor for Android (Link)



#### Zusammenfassung I/O

- I/O-Grundlagen
- Controller, Busse, Zugriff auf die Controller
- Drei Verfahren der I/O-Behandlung
- Zusätzliche Folien I/O: Effizienz, Schnittstellen zu den I/O-Geräten
- Quellen (IO): Silberschatz et al. Kapitel 13;
   Tanenbaum Kapitel 5 (erster Teil davon)

#### Zusammenfassung

- IT-Sicherheit: Angriffe
  - Pufferüberlauf und weitere Exploits
- IT-Sicherheit: Authentifizierung
  - Passwörter, Public-Key-Authentifizierung
- BS Android
- Zusatzfolien und IT-Sicherheit und Android
- Quellen (IT-Sicherheit):
  - Quellen: Tanenbaum Kapitel 9; Silberschatz et al. Kapitel
     14 und 15; Wikipedia

### Danke.

# I/O-Grundlagen: Drei Verfahren der Ein-/Ausgabe

#### Programmierte Ein-/Ausgabe

- Controller hat ein busy-Bit in einem Kontrollregister
  - C. setzt es, wenn er arbeitet, und löscht es, wenn fertig
- CPU signalisiert einen neuen Controller-Befehl / neue Daten durch das Setzen des command-ready-Bits in einem <u>Befehlsregister</u> des Controllers
- Bevor CPU das machen kann, überprüft sie wiederholt das busy-Bit, bis es nicht mehr gesetzt ist
  - Das wiederholte Lesen führt zum Warten (siehe Spinlocks)

Man nennt das Verfahren polling oder busy-waiting

#### PIO-Verbesserung: Asynchrones I/O

- Idee (am Beispiel Drucker-Ausgabe)
  - Routine printstring(s) (Aufruf vom Benutzer-Programm) speichert Daten im Kernel und kehrt zurück
  - Routine putnextchar() wird regelmäßig vom BS aufgerufen:
    - Wenn das Ausgabe-Gerät frei ist, gibt die Routine nächstes Zeichen aus, sonst kehrt sofort zurück
- Analog für die Eingabe
  - Routine getachar() wird von Benutzer-Programmen aufgerufen; wartet (blockierend), bis n\u00e4chstes Zeichen im Puffer P verf\u00fcgbar ist
  - Routine getnextchar() wird periodisch vom BS aufgerufen: wenn ein neues Zeichen am Gerät vorliegt, schreibt es in P, sonst kehrt sofort zurück

#### Nur für Assembler "Freaks": Implementation von putnextchar

- .data
- putq db 256
- tail\_ptr dd C
- head\_ptr dd 0
- .code
- putnextchar:
- test DispStatus, 80h
- jz putret
- cmp head\_ptr, tail\_ptr
- je putret

- inc head\_ptr
- and head\_ptr, 000000ffh
- mov EAX, head\_ptr
- mov BL, byte putq[EAX]
- mov DisplayData, EBX
- putret:
- ret

Beispiel: Serielle Ausgabe auf ein Display

Wo wird es sichergestellt, dass der Puffer nicht überläuft?

#### Vom Asynchronen I/O zu Interrupts

- Vorteile und Nachteile des Verfahrens?
- (+) Man wartet praktisch nicht auf das Gerät
- ▶ (-) I/O-Operation nicht sofort, wenn Gerät frei, sondern "erst" beim periodischen Aufruf
- Verbesserung?
- putnextchar bzw. getnextchar wird nicht mehr periodisch, sondern Interrupt-gesteuert aufgerufen
  - Wenn das Gerät fertig ist / etwas empfangen hat, wird ein Interrupt erzeugt


# Zusätzliche Folien: Effizienz der I/O-Operationen

#### Pufferung

- Die unterschiedliche Geschwindigkeiten der Komponenten machen die Pufferung notwendig
  - Daten werden durch das BS in einem Speicherblock gesammelt und erst, wenn dieser voll ist, wird der Pufferinhalt an den Benutzerprozess bzw. an ein anderes Gerät weitergegeben
- Weitere Gründe
  - Anpassung / Übersetzung der Blockgrößen zwischen Geräten
    - Z.B. Übertragung Netzwerk-an-Disk: kleinere Netzwerk-Pakete werden zu 4KB Blöcken zusammengesetzt
  - Die Copy Semantics: Durch das Kopieren in einen Puffer wird sichergestellt, dass nach dem Systemaufruf zum Senden die Daten unverändert bleiben


#### **Doppel**pufferung

- Wenn der Puffer voll ist, wird er vom Kern in den Benutzerraum kopiert
  - Was passiert mit Daten, die während dieser Zeit ankommen?
- Lösung: ein zweiter Puffer, der (für die Eingabe) verwendet wird, wenn der 1. voll ist
  - Sie wechseln sich ab, sobald einer voll ist
- Eine weitere Form
  - Zyklischer Puffer
    - Zwei Zeiger: wo aktuell geschrieben, wo gelesen wird
  - Hatten wir schon bei dem Producer-Consumer
     Problem verwendet



#### Lebenszyklus einer I/O-Anforderung

- Der BS-Teil für I/O ist (wie fast alles andere) in Schichten aufgebaut
  - Jede Anfrage durchläuft alle diese Schichten
  - Das reduziert die Komplexität des BS, aber kostet Zeit



I/O-Aufruf, Formatierung der I/O; Spooling

Benennung, Schutz, Puffern, Scheduling


Geräteregister initialisieren, Status prüfen

Treiber aufwecken, wenn I/O fertig

Ausführen einer I/O-Operation

#### Ein Beispiel: Telnet

- Die Eingabe eines einzigen Zeichens bewirkt mehrere Kontextwechsel
- Solaris-Entwickler haben den telnet-Dämon nur in Kernraum (neu) implementiert
  - Das hat die max. mögliche Anzahl der Logins auf einem großen Server von Hunderten auf Tausende erhöht




#### Wie kann man I/O effizienter machen?

- Reduziere die Anzahl der Kontextwechsel
- Reduziere das Kopieren der Daten im Speicher während der SW-Stack durchlaufen wird
- Reduziere die Frequenz der Interrupts durch große Transfers und intelligentere HW
- Delegiere das Kopieren von Daten von CPU auf DMA
- Verschiebe einfache Funktionen (primitives) in die HW
- Balanciere die Leistung von CPU, Speicher, Bussen, I/O-Geräten
  - Überlastung eines Bereichs lässt die anderen leerlaufen

# Zusatzfolien: Schnittstellen zu den I/O-Geräten


#### I/O-Geräte und das Betriebssystem

- Aufgaben des BS bei den I/O-Geräten
  - Effizienz
    - Die I/O-Geräte sind meist langsamer als die CPU
    - Durch Multiprogrammierung und Interrupts kann man vermeiden, dass die CPU wartet
  - Geräteunabhängigkeit (bzw. Allgemeingültigkeit)
    - ▶ Z.B. gleiche API beim Zugriff auf Festplatte, CD-ROM, DVD usw.
- Weitere Aufgaben
  - Pufferung
  - Fehlerbericht
  - Anforderung und Freigabe von exklusiv zugewiesen Geräten



#### Geräteunabhängigkeit

Wird erreicht, indem I/O-Geräte in mehrere generische Klassen unterteilt werden, die die HW-Differenzen verstecken




#### Gruppieren von I/O-Geräten

#### ... anhand einiger Aspekte


Aspekt	Varianten	Beispiele
Daten-Transfer-Modus	Zeichen (character) Block (block)	Terminal Festplatte
Zugriffsmethode	sequentiell wahlfrei (random)	Modem CD-ROM
Transferablauf (transfer schedule)	synchron asynchron	Magnetband Tastatur
Gemeinsame Nutzung (sharing)	dediziert gemeinsam nutzbar	Magnetband Audiokarte
Gerätegeschwindigkeit	Latenz, Zugriffszeit, Transferrate	
I/O-Richtung	nur-lesen nur-schreiben lesen/schreiben	CD-ROM Graphikkarte Festplatte

#### Synchrone vs. Asynchrone Aufrufe

Bei blockierenden bzw. synchronen Aufrufen wird die Anwendung angehalten, bis das I/O-Gerät fertig ist



 Nicht-blockierende bzw. asynchrone Aufrufe kehren sofort zurück – mit einem Handle für spätere Überprüfung



#### Escape / Back Door

- Manchmal versteckt die "Unifizierung" wichtige Eigenschaften der Geräte
- Deshalb gibt es Systemaufrufe, die transparent Befehle der Anwendung an den Treiber übermittelt
  - Escape oder Back Door
- UNIX: ioctl (devicefile, command, \*data)
- Windows: DeviceloControl () in Win32 API
  - Objekt-Handle (equivalent zu Dateideskriptor devicefile)
  - Befehlsnummer ("control code")
  - Puffer für Eingabe
  - Länge der Eingabe
  - Puffer für Ausgabe
  - Länge der Ausgabe
  - OVERLAPPED-Structur, Daten für einen asynchronen Aufruf

#### Gerätedateien - Device Files (Link)

- In UNIX-artigen Systemen wird auf I/O-Geräte wie Festplatten, Drucker, virtuelle Terminals über ein spezielles Dateisystem zugegriffen /dev
  - Hatten wir schon bei der Vorlesung über Dateisysteme
  - Beispiel für uniforme Handhabung von I/O-Geräten
- Beispiele (alle im Verzeichnis /dev) (<u>Link</u>)
  - fd: Floppy Disk
  - hd: Festplatten von Typ IDE (hda, hdb, hdc, hdd)
  - Ip: Drucker
  - pt: Pseudo-Terminals (z.B. xterm)
  - ht0: 1. Bandlauferk (Tape) (ht1, ht2, usw.)
  - md0: 1. Meta-Disk-Gruppe (wichtig für RAID)

# Zusatzfolien: Drei Verfahren der Ein-/Ausgabe

#### Beispiel - Druckerausgabe per Interrupts

#### Code direkt nach System-aufruf

- copyFromUser (buffer, p, count);
- // Ausgabe, falls Drucker frei
- - \*printer\_data\_register = p[0];
- scheduler();
- // nun ist dieser Prozess im Zustand "waiting", bis das letzte Zeichen ausgegeben wurde

#### Code der Interrupt-Routine (kernel)

```
• if (count == 0) {
  unblock_user();
 } else {
   *printer_data register = p[i];
   count = count - 1;
  i = i + 1;
  acknowledge_interrupt();
  return_from_interrupt( );
```

# Zusatzfolien: IT-Angriffe

#### Insider-Angriffe

#### Logische Bombe

Ein Codestück, das zu einem festgelegten Zeitpunkt den Betrieb stört oder Schaden anrichtet

#### Anwendungen

- Erpressung nach Entlassung: z.B. ein von einem (momentan angestellten) Programmierer / Admin geschriebener Code, welcher das System kritisch ändert
  - Erzwingt Wiedereinstellung des Programmierers / Admins als 'ein hochbezahlter "Berater"
- Politische Ziele, z.B. Protest zu einem bestimmten Datum
  - Oft Infektion via Viren



#### Insider-Angriffe /2

#### Falltüren (trap doors)

- Umgehen der Passwort-Abfrage durch zusätzlichen Code
- Abhilfe: Code-Reviews

#### Login-Spoofing

- Falsche Login-Maske, die die Passwörter sammelt
- Bei einem Loginversuch wird das eingegebene Passwort gespeichert und ein Scheitern des Logins simuliert
- Abhilfe: Login mit einer Tastensequenz starten, die ein Benutzerprogram nicht abfangen kann



#### Formatstring – Angriff /1

- Die korrekte Verwendung von printf ist
  - printf (formatstring, param1, param2,...)
- Man kann aber printf wie puts verwenden
  - char s[100], g[100] = "Hello";
  - gets(s); strcat(g, s);
  - printf(g);
- Der Programmierer hat dadurch (unbeabsichtigt) ermöglicht, bei "gets" einen Formatstring anzugeben

#### Formatstring – Angriff /2

- printf / sprint haben einen den Formatierungscode "%n"
  - Dieser berechnet, wie viele Zeichen bis zu dieser Stelle ausgegeben wurden, und speichert diese Zahl im nächsten zu verwendenden printf-Parameter ab
  - int i = 0;
  - printf("Bla bla %n", &i);
  - => Variable i wird auf 8 gesetzt
- Wir können also damit in den Speicher schreiben
  - Damit kann man einen Formatstring erzeugen, der die Rücksprungadresse modifiziert
  - Details sind etwas komplizierter, siehe hier: <u>Link</u>

#### Werden Systeme Sicherer?

- Die Methode des Pufferüberlaufs wird allmählich verschwinden
- Der Trend geht dahin, sichere Programmierpraktiken anzuwenden und danach automatische Codescanning-Tools zu verwenden, um Fehler zu finden
  - Z.B. die Tools PREfix und PREfast von Jon Pincus, Microsoft
- Es werden zunehmend typsichere Sprachen (Java, C#) verwendet
  - Hier können Daten wie Strings nie "ausgeführt" werden
- In moderner HW (MMUs) kann man in der Seitentabelle festlegen, ob eine Seite ausführbar ist
  - Die BS nutzten das kaum, werden aber künftig mehr

# Zusatzfolien: Betriebssystem "Android"

#### Android – Verkaufszahlen 3Q2011


 Verkaufszahlen von Handys (weltweit, 3. Quartal 2011): 440 Mio, davon 115 Mio Smartphones (<u>Link</u>)

BS	3Q11 Anteil (%)
Android	52.5
Symbian	16.9
iOS	15.0
Research in Motion	11.0
Bada	2.2
Microsoft	1.5
Andere	0.9

BS	3Q <u>10</u> Anteil (%)
Android	25.3
Symbian	36.3
iOS	16.6
Research in Motion	15.4
Bada	1.1
Microsoft	2.7
Andere	2.5

#### Android – Marktanteile 4Q2012

 Marktanteile und Verkaufsanteile von Handys (weltweit, 4. Quartal 2012) (<u>Link</u>)



#### Dalvik - Java Virtual Machine bis Android 4+

- "Dalvik" JVM emulierte eine Java Registermaschine im Gegensatz zum Kellerautomaten (Sun's JVM)
  - Kellerautomat hat i.W. keine Register und speichert Zwischenergebnisse und Methodenparameter auf dem <u>Stack</u>
  - Dalvik VM kann aber Registerarchitektur moderner Prozessoren (z.B. <u>ARM</u>) besser nutzen
- Das Programm <u>dx</u> in Android-SDK konvertiert "normale" Java-Binärdateien (.class) in das <u>Dalvik</u> <u>Executable-Format</u> (.dex)
  - Zur Laufzeit wird Dex-Code durch JIT-Compiler übersetzt
- Ab Android 5.0 wurde Dalvik durch den Ahead-of-time-Compiler Android Runtime (<u>ART</u>) ersetzt
  - Dex-Bytecode wird einmalig bei Installation einer App in Maschinencode umgewandelt (dex2oat-Tool)