# 10\_Lvalue\_Rvalue

#### Table of contents

- Lvalue vs Rvalue
  - 1. prvalue
  - 2. xvalue
  - 3. Ivalue
- Funzioni speciali

## Lvalue vs Rvalue

Nel C++ possiamo categorizzare le espressioni.

Un'espressione e' caratterizzata da due proprieta' indipendenti: il *tipo* e il *valore categorico* o valore. Ogni espressione appartiene a una delle 3 categorie principali:

- prvalue (pure rvalue)
   un espressione che computa il valore di un operando di un operatore built-in o che inizializza un oggetto
- xvalue (eXpiring value)
   che denota un oggetto le quali risorse possono essere riutilizzate
- Ivalue espressione determinante un'identita' di oggetto o funzione

## prvalue

Il risultato della computazione puo' essere una variabile, un oggetto creato dell'espressione new, un temporaneo derivante dalla materializzazione temporanea o un suo membro. Sono pure values, i seguenti esempi.

```
42, true, nullptr // letterali (tranne che di stringa)
a++, a--; //pre e post incremento
a + b, a && b // tutti gli operatori aritmetici e logici
a, b; // la virgola, con 'b' un rvalue
```

#### **xvalue**

Sono expiring values, i seguenti esempi.

```
a.m // il membro di un oggetto
a[n] // dove un operando e' un array rvalue
```

### **Ivalue**

Il termine Ivalue e' storico: deriva dal fatto che i left value potevano apparire dal lato sinistro dell'assegnamento. Sono left value, i seguenti esempi.

```
i = 7; // il nome di una qualsiasi variabile o funzione
std::cout << 1; // function calls o overloading di operandi
a = b && a+=b; // tutti gli assegnamenti e operatori composti
"Hello, world!" // letterali di stringa</pre>
```

Parliamo di **rvalue**, per indicare quando un'espressione puo' essere, o prvalue, o xvalue. Un prvalue non identifica un oggetto in memoria e quindi non sarebbe lecito assegnarvici un valore o prenderne l'indirizzo.

```
i = 4 + 1; // '4+1' e' prvalue, quindi rvalue
i = i + 1; // 'i+1' e' prvalue, quindi rvalue
```

# Funzioni speciali

Vedere la categorizzazione delle espressioni, ci aiuta a capire che, prima dello standard C++ 2011, alcuni problemi erano rilevanti: certi costrutti non erano implementati efficientemente. Questo ci diventa chiaro, quando discutiamo di riferimenti a Ivalue T& e riferimenti a rvalue T&. Ogni classe, nello standard 2003, era fornita di 4 funzioni speciali:

costruttore di default

```
Matrix();
```

costruttore di copia

```
Matrix (const Matrix&);
```

· assegnamento per copia

```
Matrix& operator=(const Matrix&);
```

distruttore

```
~Matrix();
```

Il fatto che non ci fosse modo intuitivo di prendere un valore in input e modificarlo restituendolo come variante modificata, portava a sprechi di memoria:

- non esisteva un modo di dire alla funzione, che l'oggetto preso in input non era piu' d'interesse, e che quindi potesse essere modificato sul posto;
- non esisteva modo di ritornare l'oggetto, senza prima farne una seconda copia.

```
Matrix bar(const Matrix& arg) {
  Matrix res = arg; // copia (1)
  // modifica di res
  return res; // ritorna una copia (2)
}
```

Proprio per questa ragione, furono introdotti 2 nuovi costrutti.

Usando un riferimento a rvalue, in entrambi i casi le risorse contenute nell'oggetto non possono essere utilizzate da altri e quindi possono essere spostate.

· costruttore per spostamento

```
Matrix(Matrix&&);
```

assegnamento per spostamento

```
Matrix& operator=(Matrix&&);
```

L'esempio visto sopra ora invochera' automaticamente il costruttore di spostamento, in quanto il compilatore si accorgera' che return res e' un xvalue, che dovra' restituirlo al chiamante.

07/03/2023