# Operativni Sistemi - Simulator operativnog sistema 1

Veljko Petrović

Jul, 2025

## **Uvod**

#### Šta simuliramo

- Ovo je simulator operativnog sistema koji radi pod određenim znatnim ograničenjima
- Simulira (isključivo) jednoprocesorni operativni sistem i to kroz konkurentnu biblioteku
- Šta znači da simulira kroz konkurentnu biblioteku? Da je interfejs prema ovome onaj isti C++ interfejs ka nitima, sa tom razlikom da umesto da koristimo POSIX niti, mi sami realizujemo prebacivanje između niti i to u obliku simulatora operativnog sistema.
- Radi (isključivo) na 32-bitnoj x86 arhitekturi koju ste koristili prošli semestar.

#### Šta simuliramo

- Ništa od ovih stvari nisu 100% aktuelne, ali su odličan smanjeni skup funkcionalnosti koji nam može pomoći da razumemo osnovne principe.
- Gde je prigodno tokom kursa, mi skačemo u kod Linux kernela da vidimo apsolutno aktuelnu i ozbiljnu verziju ovoga
- Termin koji povremeno koristimo za simulator je i CppTss pošto implementiramo podskup za niti iz ranog 2011 standarda za C++ zato što je relativno jednostavan za razumevanje.

#### Šta ne simuliramo

· Ništa od ovoga nije pravi operativni sistem u klasičnom smislu

- Ako vas zanima kako se operativni sistem startuje od nule na pravom hardveru: sačekajte. Pričaćemo i o tome.
- Za sada nas zanima da povežemo gradivo ovde sa gradivom iz AR na nečemu što je dovoljno pojednostavjeno da celo može da stane na predavanja.

## Osnove simulatora

## Atomski regioni

- Stvaranje atomskih regiona omogućuje klasa Atomic region.
- Njen konstruktor onemogućuje prekide, a destruktor vraća prekide u stanje koje je prethodilo akciji konstruktora.

## Atomski regioni

```
{
    Atomic_region ar;
    //kod
}
```

# Atomski regioni

- Upotrebu atomskog regiona ilustruje primer rukovanja pozicijom kursora u kome nisu moguća štetna preplitanja niti i obrada prekida, jer telo operacije get() klase Position obrazuje atomski region.
- Pošto se operacija set() poziva samo iz obrada prekida, njeno telo po definiciji obrazuje atomski region (jer su prekidi onemogućeni u toku obrade prekida, barem kod nas), pa je tako osigurana međusobna isključivost operacija klase Position.

#### Primer sa kursorom

```
class Position {
   int x, y;
   public:
       Position();
       void set(int new_x, int new_y);
       void get(int* current_x, int* current_y);
};
```

#### Primer sa kursorom

#### Primer sa kursorom

```
void Position::get(int* current_x, int* current_y){
    Atomic_region ar;
    *current_x = x;
    *current_y = y;
}
```

#### Klasa Driver

- Pisanje drajvera olakšava klasa Driver.
- Nju nasleđuju klase koje opisuju ponašanje drajvera.
- Drajvere karakteriše saradnja obrađivača prekida i pozadinskih niti.
- U okviru klase, koja opisuje ponašanje drajvera, obrađivač prekida se predstavlja u obliku funkcije bez povratne vrednosti i bez parametara.
- Ova funkcija mora biti static, da bi se mogla koristiti njena adresa
- Takva moraju biti i sva polja klase kojima ona pristupa.

#### Klasa Driver

- Operacija start\_interrupt\_handling() klase Driver omogućuje smeštanje adrese obrađivača prekida u tabelu prekida.
- Prvi argument poziva ove operacije predstavlja broj vektora prekida, a drugi adresu obrađivača prekida.
- Saradnja obrađivača prekida i pozadinskih niti podrazumeva da pozadinske niti čekaju dešavanje spoljnih događaja, a da obrađivači prekida objavljuju dešavanje spoljnih događaja.

## Neki primeri iz stvarne prakse - Linux

## Neki primeri iz stvarne prakse - Linux

```
typedef irqreturn_t (*irq_handler_t)(int, void *);
```

## Neki primeri iz stvarne prakse - Linux

```
static irqreturn_t intr_handler(int irq, void *dev)
```

#### Event i Driver

- Klasa Driver ima kao povezanu klasu Event
- signal metoda
  - Poziva se iz atomskog regiona
  - Nit prelazi u čekanje
  - Preključivanje na spremnu nit
- expect metoda
  - Poziva se iz obrađivača prekida
  - Nit koja čeka najduže prelazi u stanje spremna
  - Poziva se na kraju obrade prekida samo jednom

## Drajver za rukovanje vremenom

- Ovaj drajver registruje proticanje vremena u računaru brojanjem otkucaja sata.
- Otkucaji, čiji period zavisi od takta procesora, nisu uvek podesni za određivanje vremena u danu, predstavljenog brojem

- sati, minuta i sekundi, jer sekunda ne može uvek da se izrazi celim brojem perioda ovakvih otkucaja.
- Zato je zgodno uvesti dodatni sat, čiji otkucaji (prekidi) imaju period od tačno jedne sekunde.
- Ova komponenta se, tradicionalno, zove 'Real Time Clock' u računarima i vi je imate na matičnoj ploči, tipično zakčenoj za SRAM modul i CR2032 bateriju.

## Drajver za rukovanje vremenom

- Rukovanje ovim satom, odnosno rukovanje vremenom opisuje klasa Timer\_driver.
- Njena tri celobrojna polja: hour, minute i second sadrže broj proteklih sati, minuta i sekundi.
- Početni sadržaj ovih polja određuje konstruktor klase Timer\_driver.

## Drajver za rukovanje vremenom

 Pored toga on u element tabele prekida, koga indeksira konstanta TIMER (broj vektora prekida dodatnog sata), smesti adresu njene operacije interrupt\_handler(), koja je zadužena za periodičnu izmenu sadržaja polja hour, minute i second, sa periodom od jedne sekunde.

## Drajver za rukovanje vremenom

- Klasa Timer\_driver sadrži i operacije set() i get() za zadavanje i preuzimanje sadržaja njenih polja.
- To su osetljive operacije, čije preplitanje sa obradom prekida sata je štetno.
- Na primer, ako se obrada prekida sata desi nakon preuzimanja sadržaja polja hour, a pre preuzimanja sadržaja polja minute, i ako je, uz to, broj minuta pre periodične izmene bio na granici od 59, tada preuzeto vreme kasni iza stvarnog za 60 minuta.
- Da bi se ovakva štetna preplitanja sprečila, preuzimanja i zadavanja sadržaja njenih polja moraju da budu u atomskim regionima.

#### Klasa Timer\_driver

```
class Timer_driver : public Driver {
    static int hour;
    static int minute;
    static int second;
}
```

```
static void interrupt_handler();
5
   public:
       Timer_driver()
        { start_interrupt_handling(TIMER,
8
          interrupt_handler); };
9
        void set(const int h, const int m,
10
                    const int s);
11
        void get(int* h, int* m, int* s) const;
   };
13
   Klasa Timer_driver
   int Timer_driver::hour = 0;
   int Timer_driver::minute = 0;
   int Timer_driver::second = 0;
   Klasa Timer_driver
   void Timer_driver::interrupt_handler() {
17
        if(second < 59)
18
            second++;
19
       else {
20
            second = 0;
            if(minute < 59) minute++;</pre>
22
            else {
23
                minute = 0;
24
                if(hour < 23) hour++;</pre>
                else hour = 0;
26
            }
        }
28
   Klasa Timer_driver
   void Timer_driver::set(const int h, const int m, const int s){
30
        Atomic_region ar;
31
        hour = h;
32
       minute = m;
33
        second = s;
34
   }
35
   Klasa Timer_driver
   void Timer_driver::get(int* h, int* m, int* s) const{
        Atomic_region ar;
37
```

#### Klasa Sleep\_driver

- Upotrebu klase Driver ilustruje i primer drajvera koji omogućuje uspavljivanje jedne niti dok ne protekne zadani broj otkucaja sata.
- Ovo uspavljivanje može da se prikaže kao očekivanje dešavanja zadanog broja otkucaja sata.
- To opisuje klasa Sleep\_driver.
- Njena operacija simple\_sleep\_for() omogućuje jednoj niti da zaustavi svoju aktivnost dok se ne desi zadani broj otkucaja sata.
- Zadatak obrađivača prekida (operacije interrupt\_handler()) je da odbroji zadani broj otkucaja sata i da nakon toga signalizira da je moguć nastavak aktivnosti uspavane niti.

## Klasa Sleep\_driver

```
class Sleep_driver: public Driver {
       static unsigned long countdown;
2
       static Event alarm;
       static void interrupt handler();
   public:
       Sleep driver(
6
           { start_interrupt_handling(TIMER,
                 interrupt_handler); };
8
       void simple_sleep_for(
9
                 unsigned long duration);
10
11
   };
```

# Klasa Sleep\_driver

```
unsigned long Sleep_driver::countdown = 0;

void Sleep_driver::interrupt_handler(){
    if((countdown > 0) && ((--countdown) == 0))
    alarm.signal();
}
```

## Klasa Sleep\_driver

```
void Sleep_driver::simple_sleep_for(unsigned long duration){
    Atomic_region ar;
    if(duration > 0) {
        countdown = duration;
        alarm.expect();
    };
}
```

## Ulazno/izlazni moduli

## Drajveri tastature i ekrana

- Klasa Display\_driver sadrži drajver ekrana koji upravlja kontrolerom ekrana.
- Kontroler ekrana (objekat display\_controller) sadrži registar stanja (display\_controller.status\_reg) i registar podataka (display\_controller.data\_reg).
- Prikaz znaka na ekranu je moguć ako registar stanja sadrži konstantu DISPLAY READY.
- U tom slučaju se kod znaka smešta u registar podataka, a u registar stanja se smešta konstanta DISPLAY\_BUSY.
- Ova konstanta ostaje u registru stanja dok traje prikaz znaka.

#### Drajveri tastature i ekrana

- Po prikazu znaka, kontroler ekrana smešta u registar stanja konstantu DISPLAY\_READY (podrazumeva se da se ova vrednost nalazi u registru stanja na početku rada kontrolera ekrana).
- Pokušaj niti da prikaže znak, dok je u registru stanja konstanta DISPLAY\_BUSY, zaustavlja aktivnost niti.
- Nastavak aktivnosti niti usledi nakon obrade prekida ekrana, koja objavljuje da je prikaz prethodnog znaka završen.

## Drajveri tastature i ekrana

- Zaustavljanje i nastavak aktivnosti niti omogućuje polje displayed\_char klase Display\_driver.
- Opisano ponašanje drajvera ekrana ostvaruju operacije character\_put() i interrupt\_handler() klase Display\_driver.
- Broj vektora prekida ekrana određuje konstanta DISPLAY.

## Drajver Ekrana

```
class Display_driver : public Driver {
    static Event displayed_char;
    static void interrupt_handler();
    Display_driver(const Display_driver&);
    Display_driver& operator=(const Display_driver&);
    public :
    Display_driver()
```

# **Drajver Ekrana**

## **Drajver Ekrana**

```
void Display_driver::interrupt_handler()

displayed_char.signal();

}
```

# Drajver Ekrana

```
void Display_driver::character_put(const char c)
{

Atomic_region ar;

if(display_controller.status_reg == DISPLAY_BUSY)

displayed_char.expect();

display_controller.data_reg = c;

display_controller.status_reg = DISPLAY_BUSY;
```

# Drajver Ekrana

```
26  }
27
28  static Display_driver display_driver;
```

## **Drajver tastature**

- Klasa Keyboard\_driver sadrži drajver tastature koji upravlja kontrolerom tastature.
- Kontroler tastature (objekat keyboard\_controller) sadrži registar podataka (keyboard\_controller.data\_reg).
- Podrazumeva se da pritisak dirke na tastaturi:
  - dovede do smeštanja koda odgovarajućeg znaka u registar podataka.
  - izazove prekid tastature.
- Pomenuti kod znaka se preuzima iz registra podataka u obradi prekida tastature i smešta u cirkularni bafer, ako on nije pun.

## **Drajver tastature**

- Cirkularnom baferu odgovara polje buffer klase Keyboard\_driver.
- Njeno polje count određuje popunjenost ovog bafera.
- Indekse cirkularnog bafera sadrže polja first\_full i first\_empty klase Keyboard\_driver.
- Pokušaj niti da preuzme znak, kada je cirkularni bafer prazan, zaustavlja njenu aktivnost.

## **Drajver tastature**

- Nastavak aktivnosti niti usledi nakon obrade prekida tastature.
- Zaustavljanje i nastavak aktivnosti niti omogućije polje pressed klase Keyboard\_driver.
- Opisano ponašanje drajvera tastature ostvaruju operacije character\_get() i interrrupt\_handler() klase Keyboard\_driver.
- Broj vektora prekida tastature određuje konstanta KEYBOARD.

## **Drajver Tastature**

```
const unsigned
KEYBOARD_BUFFER_SIZE = 1024;

class Keyboard_driver : public Driver {
    static Event pressed;
    static char buffer[KEYBOARD_BUFFER_SIZE];
    static unsigned count;
```

# **Drajver Tastature**

```
static unsigned first_full;
static unsigned first_empty;
```

## **Drajver Tastature**

## **Drajver Tastature**

```
char Keyboard_driver::buffer[KEYBOARD_BUFFER_SIZE];
unsigned Keyboard_driver::count = 0;
unsigned Keyboard_driver::first_full = 0;
unsigned Keyboard_driver::first_empty = 0;

void Keyboard_driver::interrupt_handler(){
   if(count<KEYBOARD_BUFFER_SIZE) {</pre>
```

# **Drajver Tastature**

```
buffer[first_empty++] =
29
            keyboard_controller.data_reg;
30
             if(first_empty == KEYBOARD_BUFFER_SIZE)
31
                 first_empty = 0;
32
            count++;
33
            pressed.signal();
34
        }
35
   }
36
```

# **Drajver Tastature**

```
char Keyboard_driver::character_get(){
char c;
Atomic_region ar;
if(count==0)
pressed.expect();
```

## **Drajver Tastature**

```
c = buffer[first_full++];
if(first_full == KEYBOARD_BUFFER_SIZE)
first_full = 0;
count--;
return c;
}
static Keyboard_driver keyboard_driver;
```

#### Znakovni ulaz-izlaz

- Prilikom ulaza-izlaza znakova moguća su štetna preplitanja.
   Sprečavanje štetnih preplitanja ulaznih i izlaznih operacija podrazumeva da su one međusobno isključive.
- Njihova međusobna isključivost se može ostvariti, ako se tastatura, odnosno ekran zaključa (zauzme) pre i otključa (oslobodi) nakon korišćenja, prilikom svakog izvršavanja odgovarajuće operacije.

#### Znakovni ulaz-izlaz

- Neuspešan pokušaj zaključavanja uređaja dovodi do zaustavljanja izvršavanja ovakve operacije, dok zaključavanje ne postane moguće.
- Zaključavanje tastature i ekrana, tokom izvršavanja ulaznih i izlaznih operacija, se zasniva na korišćenju propusnica.
- Posebne propusnice reprezentuju ekran i tastaturu.
- Zauzimanje propusnice odgovara zaključavanju njenog uređaja, a oslobađanje propusnice odgovara otključavanju dotičnog uređaja.
- Time se obezbeđuje međusobna isključivost pojedinačnih ulaznih i izlaznih operacija.

#### Znakovni ulaz-izlaz

- Klasa Terminal\_out omogućuje znakovni izlaz, odnosno prikaz znaknova na ekranu.
- Ona sadrži operacije koje omogućuju formatiranje prikazivanog podatka (njegovo pretvaranje u niz znakova).
- Oznake %6d, %6u, %11d i %11u određuju broj cifara u decimalnom formatu u kome se prikazuju cifre celih označenih (d) i neoznačenih (u) brojeva, a oznaka %.3e određuje broj cifara iza decimalne tačke u decimalnom formatu u kome se prikazuju cifre razlomljenih brojeva.

 Za prikaz niza znakova (znakovni izlaz) zadužena je operacija string\_put() klase Terminal\_out, koja se brine i o zaključavanju ekrana.

#### Klasa Terminal\_out

```
const char endl[] = "\n";

class Terminal_out : private mutex {
    Terminal_out(const Terminal_out&);
    Terminal_out& operator=(const Terminal_out&);
    void string_put(const char* string);

public:
```

#### Klasa Terminal\_out

```
Terminal_out() {};

Terminal_out& operator<<(int number);

Terminal_out& operator<<(unsigned int number);

Terminal_out& operator<<(short number);

Terminal_out& operator<<(unsigned short number);

Terminal_out& operator<<(long number);

Terminal_out& operator<<((unsigned long number);

Terminal_out& operator<<((unsigned long number);
```

#### Klasa Terminal\_out

```
Terminal_out& operator<<(double number);
Terminal_out& operator<<(char character);
Terminal_out& operator<<(const char* string);
friend class Terminal_in;
};

zo
static const char* SHORT_FORMAT = "%6d";</pre>
```

#### Klasa Terminal\_out

```
static const char* UNSIGNED_SHORT_FORMAT = "%6u";
static const char* INT_FORMAT = "%11d";
static const char* UNSIGNED_FORMAT = "%11u";
static const char* DOUBLE_FORMAT = "% .3e";
static const int SHORT_SIGNIFICANT_FIGURES_COUNT = 5;
static const int INT_SIGNIFICANT_FIGURES_COUNT = 10;
static const int DOUBLE_SIGNIFICANT_FIGURES_COUNT = 10;
```

## Klasa Terminal\_out

```
29
   void Terminal_out::string_put(const char* string)
30
31
        lock();
32
        while(*string != '\0')
33
            display_driver.character_put(*string++);
34
        unlock();
35
   Klasa Terminal_out
36
37
   Terminal_out& Terminal_out::operator<<(int number)</pre>
38
39
        char string[INT_SIGNIFICANT_FIGURES_COUNT + 2];
40
        sprintf(string, INT_FORMAT, number);
41
        string_put(string);
42
   Klasa Terminal_out
        return *this;
43
   }
44
45
   Terminal_out& Terminal_out::operator<<(unsigned int number)</pre>
47
        char string[INT_SIGNIFICANT_FIGURES_COUNT + 2];
48
        sprintf(string, UNSIGNED_FORMAT, number);
49
   Klasa Terminal_out
        string_put(string);
50
        return *this;
51
52
53
   Terminal_out& Terminal_out::operator<<(short number)</pre>
54
55
        char string[SHORT_SIGNIFICANT_FIGURES_COUNT + 2];
56
   Klasa Terminal_out
        sprintf(string, SHORT_FORMAT, number);
57
        string_put(string);
58
        return *this;
```

```
}
60
61
   Terminal_out& Terminal_out::operator<<(unsigned short number)
62
63
   Klasa Terminal_out
        char string[SHORT_SIGNIFICANT_FIGURES_COUNT + 2];
64
        sprintf(string, UNSIGNED_SHORT_FORMAT, number);
65
        string_put(string);
        return *this;
67
   }
68
69
   Terminal_out& Terminal_out::operator<<(long number)</pre>
70
   Klasa Terminal_out
71
        char string[INT_SIGNIFICANT_FIGURES_COUNT + 2];
72
        sprintf(string, INT_FORMAT, number);
73
        string_put(string);
74
        return *this;
75
   }
76
   Klasa Terminal_out
   Terminal_out& Terminal_out::operator<<(unsigned long number)</pre>
78
        char string[INT_SIGNIFICANT_FIGURES_COUNT + 2];
79
        sprintf(string, UNSIGNED_FORMAT, number);
80
        string_put(string);
81
        return *this;
   }
83
   Klasa Terminal_out
   Terminal_out& Terminal_out::operator<<(double number)
84
85
        char string[DOUBLE_SIGNIFICANT_FIGURES_COUNT + 2];
86
        sprintf(string, DOUBLE_FORMAT, number);
        string_put(string);
88
        return *this;
   }
90
```

#### Klasa Terminal\_out

#### Klasa Terminal\_out

#### Klasa Terminal\_out

```
return *this;
return *this;
Terminal_out cout;
```

## Klasa Terminal in

- Klasa Terminal\_in omogućuje preuzimanje znakova (znakovni ulaz).
- Ona obezbeđuje zaključavanje tastature dok se izvršava njena operacija string\_get(), kao i zaključavanje ekrana, radi eha znakova, preuzetih u ovoj operaciji.
- Operacija string\_get() poziva operaciju edit() klase Terminal\_in koja je zadužena za eho znakova na ekranu i njihovo primitivno editiranje.
- Preostale operacije klase Terminal\_in koriste operaciju string\_get() za preuzimanje nizova znakova koji odgovaraju raznim tipovima podataka.

#### Klasa Terminal\_in

```
const int INPUT_BUFFER_LENGTH = 128;
class Terminal_in : private mutex {
    Terminal_in(const Terminal_in&);
```

```
Terminal_in& operator=(const Terminal_in&);
5
       unsigned index;
       char c:
   Klasa Terminal_in
       bool pressed_enter;
8
       char buff[INPUT_BUFFER_LENGTH];
       inline void edit();
10
       void string_get(unsigned figures_count);
11
   public:
12
       Terminal_in() {};
13
       Terminal_in& operator>>(int &number);
14
   Klasa Terminal_in
       Terminal_in& operator>>(short &number);
15
16
       Terminal_in& operator>>(long &number);
       Terminal_in& operator>>(double &number);
17
       Terminal_in& operator>>(char &character);
18
   };
19
20
   static const int SHORT_SIGNIFICANT_FIGURES_COUNT = 5;
   Klasa Terminal_in
   static const int INT_SIGNIFICANT_FIGURES_COUNT = 10;
   static const int DOUBLE_SIGNIFICANT_FIGURES_COUNT = 10;
23
   #define CHAR_ESC (27)
   #define CHAR_LF ('\n')
26
  #define CHAR_BS1 ('\b')
   #define CHAR_BS2 (127)
   Klasa Terminal_in
29
   void Terminal_in::edit() //radi eho znakova preuzetih sa tastature na ekran
30
31
       switch(c) {
32
           case CHAR_ESC:
33
                buff[index++]=c;
                display_driver.character_put('^'); //esc caret karakter
35
```

#### Klasa Terminal\_in

```
break;
36
            case CHAR LF:
37
                pressed_enter = true;
38
                break;
39
            case CHAR_BS1:
40
            case CHAR BS2:
41
                if(index>0) {
42
   Klasa Terminal_in
                    buff[--index] = ' \ 0';
43
                    display_driver.character_put('\b'); //pomeranje kursora nazad
44
                    display_driver.character_put(' '); //stavljanje space-a
45
                    display_driver.character_put('\b'); //pomeranje kursora nazad
46
                break;
48
            default:
49
   Klasa Terminal_in
                buff[index++]=c;
50
                display_driver.character_put(c);
51
                break;
52
        }
53
```

# Klasa Terminal\_in

54 55 buff[index]='\0';

#### Klasa Terminal\_in

```
edit(); //ispisi prvi karakter

while((index < (figures_count - 1)) &&

!pressed_enter) { //ispisuj do entera tj. do precizn.

c = keyboard_driver.character_get();
```

```
edit();
67
        }
68
                                     //otkljucaj terminal
        cout.unlock();
69
   Klasa Terminal_in
        unlock();
                                       //otkljucaj tastaturu
70
   }
71
72
   Terminal_in& Terminal_in::operator>>(int& number)
73
74
        string_get(INT_SIGNIFICANT_FIGURES_COUNT);
75
       number = (int)strtol(buff, 0, 10);
76
   Klasa Terminal_in
        return *this;
77
78
   }
79
   Terminal_in& Terminal_in::operator>>(short& number)
80
81
        string_get(SHORT_SIGNIFICANT_FIGURES_COUNT);
82
        number = (int)strtol(buff, 0, 10);
83
   Klasa Terminal_in
        return *this;
84
85
86
   Terminal_in% Terminal_in::operator>>(long& number)
87
88
        string_get(INT_SIGNIFICANT_FIGURES_COUNT);
89
        number = (int)strtol(buff, 0, 10);
90
   Klasa Terminal_in
        return *this;
91
   }
92
93
   Terminal_in% Terminal_in::operator>>(double% number)
95
        string_get(DOUBLE_SIGNIFICANT_FIGURES_COUNT);
       number = strtod(buff, 0);
97
```

#### Klasa Terminal\_in

```
98    return *this;
99  }
100
101    Terminal_in& Terminal_in::operator>>(char& character)
102    {
103         string_get(1);
104         character = buff[0];
```

#### Klasa Terminal\_in

```
105     return *this;
106    }
107
108    Terminal_in cin;
```

#### Klasa Disk\_driver

- Klasa Disk\_driver sadrži drajver diska koji upravlja DMA kontrolerom diska.
- DMA kontroler diska (objekat disk\_controller) sadrži:
  - registar bloka (disk\_controller.block\_reg)
  - registar bafera (disk\_controller.buffer\_reg)
  - registar smera prenosa (disk\_controller.operation\_reg)
  - registar stanja (disk\_controller.status\_reg).

#### Klasa Disk\_driver

- Podrazumeva se da nit pokreće prenos bloka tako što:
  - u registar bloka smesti broj prenošenog bloka
  - u registar bafera smesti adresu bafera koji učestvuje u prenosu
  - u registar smera prenosa smesti konstantu DISK\_READ ili DISK\_WRITE
  - u registar stanja konstantu DISK\_STARTED

#### Klasa Disk\_driver

- Nakon toga aktivnost niti se zaustavi dok traje prenos bloka.
- · Kraj prenosa bloka objavi prekid diska.
- Zaustavljanje i nastavak aktivnostiniti omogućuje polje ready klase Disk\_driver. Opisano ponašanje drajvera diska ostvaruju operacije block\_transfer() i interrupt\_handler() klase Disk\_driver.

• Broj vektora prekida diska određuje konstanta DISK.

#### Klasa Disk\_driver

```
class Disk_driver : public Driver {
       static Event ready;
       static void interrupt_handler();
3
       Disk_driver(const Disk_driver &);
       Disk_driver& operator=(const Disk_driver &);
   public:
       Disk_driver(void) { start_interrupt_handling(DISK,
   Klasa Disk_driver
                                interrupt_handler); }
8
       inline int block_transfer(char* buffer, unsigned block,
                                Disk_operations operation);
10
   Disk_driver::Event Disk_driver::ready;
   Klasa Disk_driver
   void Disk_driver::interrupt_handler()
14
15
       ready.signal();
16
17
   int Disk_driver::block_transfer(char* buffer,
18
                    unsigned block, Disk_operations operation)
19
   Klasa Disk_driver
20
       int r = -1;
21
       if(block < DISK_BLOCKS) {</pre>
22
           Atomic_region ar;
2.3
           disk_controller.block_reg = block;
           disk_controller.buffer_reg = buffer;
25
           disk_controller.operation_reg = operation;
   Klasa Disk_driver
```

```
disk_controller.status_reg = DISK_STARTED;
ready.expect();
r = 0;
```

```
30  }
31  return r;
32 }
```

#### Klasa Disk\_driver

```
33 static Disk driver disk driver;
```

#### Blokovski ulaz-izlaz

- Klasa Disk opisuje rukovanje virtuelnim (magneto-rotacionim) diskom.
- Ova klasa definiše operacije block\_get() i block\_put() koje omogućuju preuzimanje bloka sa diska i smeštanje bloka na disk.
- Prvi parametar ovih operacija pokazuje na niz od 512 bajta radne memorije koji učestvuje u prebacivanju bloka, a drugi parametar određuje broj bloka (u rasponu od 0 do 999).
- · Obe operacije su blokirajuće.

#### Blokovski ulaz-izlaz

- Pošto brzina pomeranja glave diska ograničava ukupnu brzinu diska, važno je skratiti put koji glava diska prelazi.
- Optimizacija kretanja glave diska je moguća kada se skupi, više zahteva za čitanjem ili pisanjem.
- Optimizacija se svodi na opsluživanje zahteva u redosledu staza na koje se oni odnose, a ne u hronološkom redosledu pojave zahteva.
- Na taj način se izbegava da glava diska osciluje između vanjskih i unutrašnjih staza diska.

#### Blokovski ulaz-izlaz

- Da bi optimizacija kretanja glave diska bila moguća, neophodno je uticati na redosled zahteva za čitanjem ili pisanjem blokova.
- To postavlja specifične zahteve na implementaciju klase condition\_variable (proširenje klase).
- Podrazumeva se da odabrani redosled deskriptora niti u listi uslova nastaje na osnovu privezaka koji se dodeljuju svakom deskriptoru prilikom njegovog uvezivanja u ovu listu.
- Privesci imaju oblik neoznačenih celih brojeva, a njihovo dodeljivanje deskriptoru omogućuje dodatni, drugi parametar operacije wait().

#### Blokovski ulaz-izlaz

- Uticaj na redosled deskriptora niti u listi uslova omogućuju operacije first(), next() i last() klase condition\_variable.
- Operacija first() omogućuje pozicioniranje pre prvog deskriptora u listi uslova.
- Operacija next() omogućuje pozicioniranje pre narednog ili iza poslednjeg deskriptora u listi uslova.
- Operacija last() omogućuje pozicioniranje iza poslednjeg deskriptora u listi uslova.
- Podrazumeva se da operacija notify\_one() klase condition\_variable uvek izvezuje deskriptor sa početka liste uslova.

#### Blokovski ulaz-izlaz

- Optimizaciju kretanja glave diska omogućuje operacija optimize() klase Disk.
- U situaciji kada je disk slobodan (kada polje state klase Disk sadrži konstantu FREE), poziv operacije optimize() dovodi do poziva blokirajuće operacije disk\_driver.block\_transfer().
- U toku njenog izvršavanja disk je zaposlen (polje state sadrži konstantu BUSY), a aktivnost pozivajuće niti je zaustavljena.
- Ako u ovoj situaciji više niti, jedna za drugom, pozove operaciju optimize(), njihova aktivnost se zaustavlja, a njihovi deskriptori se uvezuju u jednu od dve liste uslova, koje odgovaraju polju q klase Disk.

#### Blokovski ulaz-izlaz

- Polje index ove klase indeksira ili listu uslova namenjenu za deskriptore niti koje čitaju blokove između trenutnog položaja glave diska i njegovog oboda ili listu uslova namenjenu za deskriptore niti koje čitaju blokove između centra rotacije ploče diska i trenutnog položaja njegove glave.
- Podatak o trenutnom položaju glave diska (odnosno, o bloku koji se upravo čita) sadrži polje boundary klase Disk.
- Polje index može imati vrednost 0 ili 1.
- U pomenutim listama uslova deskriptori su poređani u rastućem redosledu brojeva blokova koje niti čitaju (što je u skladu sa optimizacijom kretanja glave diska).
- Pomenuti brojevi blokova predstavljaju priveske deskriptora iz listi uslova.

#### Klasa Disk

```
const int DISK_ERROR = -1;
   class Disk {
       mutex mx;
        enum Optimized_disk_state { FREE, BUSY };
        Optimized_disk_state state;
6
        unsigned boundary;
   Klasa Disk
        condition_variable q[2];
8
        int index;
9
       Disk(const Disk&);
10
       Disk& operator=(const Disk&);
11
        int optimize(char* buffer, unsigned block,
12
                        Disk_operations operation);
13
   public:
14
   Klasa Disk
        Disk() : state(FREE), boundary(0), index(0) {};
15
        int block_get(char* buffer, unsigned block);
        int block_put(char* buffer, unsigned block);
17
   };
18
19
20
   int
   Disk::optimize(char* buffer, unsigned block, Disk_operations operation)
   Klasa Disk
22
        unsigned tag;
23
        int i;
24
25
        int status;
        {
26
            unique_lock<mutex> lock(mx);
27
            if(state == BUSY) {
28
   Klasa Disk
                i = index;
29
                if(block < boundary)</pre>
30
                    i = ((i == 0) ? (1) : (0));
```

```
\mathtt{if}(\mathtt{q[i]}.\mathtt{first}(\&\mathtt{tag}))
32
                                     do {
33
                                             if(block < tag)</pre>
34
                                                     break;
35
```

#### Klasa Disk

```
} while(q[i].next(&tag));
36
                 q[i].wait(lock, block);
37
            }
38
            state = BUSY;
39
            boundary = block;
40
        }
41
        status = disk_driver.block_transfer(buffer,
42
```

#### Klasa Disk

```
block, operation);
43
44
            unique_lock<mutex> lock(mx);
45
            state = FREE;
46
            if(!q[index].first())
47
                index = ((i == 0) ? (1) : (0));
            q[index].notify_one();
49
```

#### Klasa Disk

```
50
51
        return status;
   }
52
53
   int Disk::block_get(char* buffer, unsigned block)
54
55
        int status;
56
```

#### Klasa Disk

```
status = optimize(buffer, block, DISK_READ);
57
        return status;
58
   }
59
60
   int Disk::block_put(char* buffer, unsigned block)
61
62
        int status;
63
```

#### Klasa Disk

```
status = optimize(buffer, block, DISK_WRITE);
return status;
}

beautiful block, DISK_WRITE);
for a property of the prope
```

# Pitanja

# Pitanja

- Do čega dovodi pokušaj niti da preuzme znak kada je cirkularni bafer drajvera tastature prazan?
- Šta se desi kada se napuni cirkularni bafer drajvera tastature?
- Šta se desi u obradi prekida diska?