МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

НОВОСИБИРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет информационных технологий

Кафедра параллельных вычислений

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Практическая работа №3

ВВЕДЕНИЕ В АРХИТЕКТУРУ х86/х86-64

студента 2 курса, группы 23201

Сорокина Матвея Павловича

Направление 09.03.01 – "Информатика и вычислительная техника"

Преподаватель: А.С. Матвеев

Содержание

§ 1	ЦЕЛЬ	2
§ 2	ЗАДАНИЕ	2
§ 3	ОПИСАНИЕ РАБОТЫ	3
§ 4	ЗАКЛЮЧЕНИЕ	6
§ 5	ПРИЛОЖЕНИЯ	7

1 ЦЕЛЬ

Знакомство с программной архитектурой x86/x86-64 и анализ ассемблерного листинга программы для архитектуры x86/x86-64.

2 ЗАДАНИЕ

В ходе работы было необходимо выполнить следующие задачи:

- 1. Изучить программную архитектуру х86/х86-64:
 - набор регистров,
 - основные арифметико-логические команды,
 - способы адресации памяти,
 - способы передачи управления,
 - работу со стеком,
 - вызов подпрограмм,
 - передачу параметров в подпрограммы и возврат результатов,
 - работу с арифметическим сопроцессором,
 - работу с векторными расширениями.
- 2. Для программы на языке Си (из лабораторной работы 1) сгенерировать ассемблерные листинги для архитектуры х86 и архитектуры х86-64, используя различные уровни комплексной оптимизации.
- 3. Проанализировать полученные листинги и сделать следующее:
 - Сопоставьте команды языка Си с машинными командами.
 - Определить размещение переменных языка Си в программах на ассемблере (в каких регистрах, в каких ячейках памяти).
 - Описать и объяснить оптимизационные преобразования, выполненные компилятором.
 - Продемонстрировать использование ключевых особенностей архитектур x86 и x86-64 на конкретных участках ассемблерного кода.
 - Сравнить различия в программах для архитектуры х86 и архитектуры х86-64.
- 4. Составить отчет, отражающий этапы работы, результаты анализа, выводы.

3 ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

1. Реализовано задание №4 - алгоритм вычисления синуса с помощью разложения в степенной ряд по превым N членам данного ряда на языке C++. Код программы предоставлен (см. Приложение 1).

Для измерения времени работы программы использовалась библиотечная функция $clock_gettime$ из библиотеки time.h. Время замерялось перед началом и после окончания работы функции, вычисляющей синус заданного угла.

Разность этих двух значений дает общее время выполнения функции. Для проверки точности измерений, код программы запускается несколько раз.

- 2. Ассемблерные листинги с различными уровнями оптимизации генерировались с помощью:
 - Компилятора:

```
g++ -m64 -S -o res_x86-64 SinCalculation.cpp
g++ -m32 -S -o res_x86 SinCalculation.cpp
```

-m64: Указывает компилятору использовать 64-битную архитектуру. Следовательно на выход получим файл с 64-битным ассемблерным листингом (x86-64). -m32: Указывает компилятору использовать 32-битную архитектуру.

- Сайта: godbolt.org
- 3. Оптимизация кода в ассемблерном листинге программы включает в себя:
 - Управление операций с памятью

Без оптимизации

С помощью команд **push**, **mov**, **pop** создается *Stack pointer register* (rsp), также создается и при выходе из функции удаляется *Base pointer register* (rbp), следовательно из-за дополнительных операций по выделению памяти выполнение кода более медленное:

```
DegToRad(long double):
    push rbp
    mov rbp, rsp
    fld TBYTE PTR [rbp+16]
    fld TBYTE PTR .LC0[rip]
    fmulp st(1), st
    fld TBYTE PTR .LC1[rip]
    fdivp st(1), st
    pop rbp
    ret
```

С оптимизацией

Оптимизированный код использует Stack pointer register (rsp) напрямую:

```
DegToRad(long double):
fld TBYTE PTR [rsp+8]
fmul QWORD PTR .LC1[rip]
fdiv DWORD PTR .LC2[rip]
ret
```

• Упрощение операций в FPU стеках

Без оптимизации

Инструкция fld TBYTE PTR [rbp+16] загружает 80-битное вещественное число (тип long double в C++) из памяти по адресу rbp+16 в вершину FPU стека. Загружается 80-битное вещественное число, поскольку тип операнда - TBYTE PTR, что обозначает Ten-byte указатель.

```
SinCalculation(long double, long long):

push rbp

mov rbp, rsp

mov QWORD PTR [rbp-72], rdi

fldz

fstp TBYTE PTR [rbp-16]

fld TBYTE PTR [rbp+16]

fstp TBYTE PTR [rbp-32]

fld1

fstp TBYTE PTR [rbp-48]

mov QWORD PTR [rbp-56], 1

jmp .L4
```

С оптимизацией

Вместо последовательных fld и fstp, оптимизированная версия сразу загружает значение из стека rsp+8 в регистр FPU стека с помощью инструкции fld TBYTE PTR [rbp+8], минуя промежуточное сохранение в локальные переменные:

```
SinCalculation(long double, long long):
   fld TBYTE PTR [rsp+8]
   cmp rdi, 1
   jle .L15
   fld st(0)
   mov ecx, 3
   mov eax, 1
   fmul st, st(1)
   fld1
   fldz
   jmp .L14
```

Когда используется rbp как базовый указатель, компилятор требует дополнительных инструкций push и pop, которые могут немного замедлять выполнение кода.

В оптимизированных версиях используется стековый указатель rsp. Это сокращает количество инструкций и упрощает код.

4. Взаимодействие FPU стека и стека вызовов на примере функции $SinCalculation(long\ double\ x,\ long\ long\ n)$.

Стек вызовов - фрейм стека вызовов создается при вызове функции, где размещаются локальные переменные и сохраненные регистры.

FPU стек — это отдельная структура данных, используемая сопроцессором для

работы с числами с плавающей запятой. Он содержит восемь регистров st(0) до st(7), организованных как стек (Last In, First Out).

Когда в ассемблерном листинге используются команды FPU, такие как: fld, fstp, данные загружаются из обычного стека вызовов в FPU стек и обратно:

- инструкция fld TBYTE PTR [rbp-48] загружает значение переменной sign из стека вызовов (обычный стек) в <u>вершину</u> FPU стека (st(0)).
- инструкция fstp TBYTE PTR [rbp-16] выгружает значение из вершины FPU стека (st(0)) обратно в обычный стек вызовов, где хранятся переменные (в данном случае, переменная sin).
- 5. Размещение переменных языка Си в программах на ассемблере на примере функции $SinCalculation(long\ double\ x,\ long\ long\ n).$

В функции есть 4 переменные, каждая имеет свой адрес:

- long double sin начальное значение 0;
- long double prev начальное значение х;
- $long\ double\ sign$ начальное значение 1.0;
- \bullet long long i переменная для итерации в цикле, начальное значение 1.

После вызова функции создается стандартный стековый фрейм (стек вызовов), где размещаются локальные переменные:

- *sin* хранится по адресу [rbp-16].
- prev хранится по адресу [rbp-32].
- sign хранится по адресу [rbp-48].
- Переменная i, используемая в цикле, хранится по адресу [rbp-56].

В блоке .L5 (см. Приложение 3):

```
.L5:
   fld TBYTE PTR [rbp-48]
   fld TBYTE PTR [rbp-32]
   fmulp st(1), st
   fld TBYTE PTR [rbp-16]
   faddp st(1), st
   fstp TBYTE PTR [rbp-16]
   fld TBYTE PTR [rbp+16]
   fld st(0)
   fmulp st(1), st
   mov rax, QWORD PTR [rbp-56]
   add rax, rax
   add rax, 1
   imul rax, QWORD PTR [rbp-56]
   add rax, rax
   mov QWORD PTR [rbp-96], rax
   fild QWORD PTR [rbp-96]
   fdivp st(1), st
   fld TBYTE PTR [rbp-32]
```

```
fmulp st(1), st
fstp TBYTE PTR [rbp-32]
fld TBYTE PTR [rbp-48]
fchs
fstp TBYTE PTR [rbp-96]
mov rax, QWORD PTR [rbp-96]
mov edx, DWORD PTR [rbp-88]
mov QWORD PTR [rbp-48], rax
mov DWORD PTR [rbp-40], edx
add QWORD PTR [rbp-56], 1
```

- Загружается значение *sign* (адрес [rbp-48]) и *prev* (адрес [rbp-32]) в FPU стеки, выполняется умножение с последующим добавлением к переменной sin.
- Переменная prev умножается на квадрат x, делится на факториал и сохраняется обратно в стек.
- Знак переменной sign меняется на противоположный командой fchs, сохраняется в стек к следующей итерации цикла.

По итогу:

Каждая переменная функции имеет своё уникальное смещение от регистра базового указателя, ($Base\ pointer\ register$) rbp, что позволяет ассемблерным инструкциям манипулировать ими же в процессе выполнения программы.

4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе данной лабораторной работы я познакомился с программной архитектурой x86/x86-64 и научился анализировать ассемблерный листинг программы для архитектуры x86/x86-64.

Без оптимизации компилятор стремится сохранить структуру исходного кода на языке программирования, что делает ассемблерный код более понятным, но менее эффективным в плане выполнения.

С оптимизацией компилятор активно использует доступные регистры для временного хранения и обработки данных, что существенно ускоряет выполнение программы.

Упрощение циклов, удаление лишних операций и более эффективное использование регистров и памяти приводят к более эффективному выполнению программы.

5 ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1: Исходный код программы SinCalculation.cpp

```
#include <iostream>
#include <time.h>
#include <cstdlib> // for atoi and atof
#include <cmath> // for pow
long double DegToRad(long double deg) {
   return deg * M_PI / 180;
long double SinCalculation(long double x, long long n) {
   long double sin = 0;
   long double prev = x;
   long double sign = 1.0;
   for (long long i = 1; i < n; i++) {
       sin += sign * prev;
       prev *= (x * x) / ((2 * i) * (2 * i + 1));
       sign = -sign;
   }
   return sin;
int main(int argc, char *argv[]) {
   if (argc != 3) {
       std::cerr << "Usage: <angle in degrees> <number of terms>" << std::endl
       return 0;
   struct timespec start, end;
   long double x = atoll(argv[1]);
   long long n = atoll(argv[2]);
   std::cout << "x = " << x << ", n = " << n << std::endl;
   int runs = 5;
   double time_total = 0;
   for (long long i = 0; i < runs; i++) {
       clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC_RAW, &start);
       double rad_x = DegToRad(x);
       long double sin = SinCalculation(rad_x, n);
       clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC_RAW, &end);
```

Приложение 2: ассемблерный листинг программы SinCalculation.cpp с ключом -O0, архитектурой х86-64

```
DegToRad(long double):
   push rbp
   mov rbp, rsp
   fld TBYTE PTR [rbp+16]
   fld TBYTE PTR .LC0[rip]
   fmulp st(1), st
   fld TBYTE PTR .LC1[rip]
   fdivp st(1), st
   pop rbp
   ret
SinCalculation(long double, long long):
   push rbp
   mov rbp, rsp
   mov QWORD PTR [rbp-72], rdi
   fldz
   fstp TBYTE PTR [rbp-16]
   fld TBYTE PTR [rbp+16]
   fstp TBYTE PTR [rbp-32]
   fstp TBYTE PTR [rbp-48]
   mov QWORD PTR [rbp-56], 1
   jmp .L4
.L5:
   fld TBYTE PTR [rbp-48]
   fld TBYTE PTR [rbp-32]
   fmulp st(1), st
   fld TBYTE PTR [rbp-16]
   faddp st(1), st
   fstp TBYTE PTR [rbp-16]
   fld TBYTE PTR [rbp+16]
   fld st(0)
   fmulp st(1), st
   mov rax, QWORD PTR [rbp-56]
```

```
add rax, rax
   add rax, 1
   imul rax, QWORD PTR [rbp-56]
   add rax, rax
   mov QWORD PTR [rbp-96], rax
   fild QWORD PTR [rbp-96]
   fdivp st(1), st
   fld TBYTE PTR [rbp-32]
   fmulp st(1), st
   fstp TBYTE PTR [rbp-32]
   fld TBYTE PTR [rbp-48]
   fchs
   fstp TBYTE PTR [rbp-96]
   mov rax, QWORD PTR [rbp-96]
   mov edx, DWORD PTR [rbp-88]
   mov QWORD PTR [rbp-48], rax
   mov DWORD PTR [rbp-40], edx
   add QWORD PTR [rbp-56], 1
. L4:
   mov rax, QWORD PTR [rbp-56]
   cmp rax, QWORD PTR [rbp-72]
   jl .L5
   fld TBYTE PTR [rbp-16]
   pop rbp
   ret
.LC5:
   .string "Usage: <angle in degrees> <number of terms>"
.LC6:
   .string "x = "
. LC7:
   .string ", n = "
.LC10:
   .string "sin("
.LC11:
   .string ") = "
.LC12:
    .string "Run \342\204\226"
.LC13:
   .string " took "
.LC14:
   .string " seconds to complete"
.LC15:
   .string "\n"
.LC16:
    .string "Average time: "
.LC17:
    .string " seconds"
main:
   push rbp
   mov rbp, rsp
```

```
sub rsp, 160
   mov DWORD PTR [rbp-132], edi
   mov QWORD PTR [rbp-144], rsi
   cmp DWORD PTR [rbp-132], 3
   je .L8
   mov esi, OFFSET FLAT: .LC5
   mov edi, OFFSET FLAT:std::cerr
   call std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >& std::operator<< <</pre>

→ std::char_traits<char> >(std::basic_ostream<char, std::char_traits</p>
      mov esi, OFFSET FLAT:std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >&
      → std::endl<char, std::char_traits<char> >(std::basic_ostream<char,</pre>
      → std::char_traits<char> >&)
   mov rdi, rax
   call std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >::operator<<(std::</pre>
      → basic_ostream<char, std::char_traits<char> >& (*)(std::basic_ostream
      mov eax, 0
   jmp .L12
.L8:
   mov rax, QWORD PTR [rbp-144]
   add rax, 8
   mov rax, QWORD PTR [rax]
   mov rdi, rax
   call atoll
   mov QWORD PTR [rbp-152], rax
   fild QWORD PTR [rbp-152]
   fstp TBYTE PTR [rbp-32]
   mov rax, QWORD PTR [rbp-144]
   add rax, 16
   mov rax, QWORD PTR [rax]
   mov rdi, rax
   call atoll
   mov QWORD PTR [rbp-40], rax
   mov esi, OFFSET FLAT: .LC6
   mov edi, OFFSET FLAT:std::cout
   call std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >& std::operator<< <</pre>
      → std::char_traits<char> >(std::basic_ostream<char, std::char_traits</pre>
      push QWORD PTR [rbp-24]
   push QWORD PTR [rbp-32]
   mov rdi, rax
   call std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >::operator<<(long</pre>
      → double)
   add rsp, 16
   mov esi, OFFSET FLAT:.LC7
   mov rdi, rax
   call std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >& std::operator<< <</pre>
      → std::char_traits<char> >(std::basic_ostream<char, std::char_traits<
```

```
mov rdx, rax
   mov rax, QWORD PTR [rbp-40]
   mov rsi, rax
   mov rdi, rdx
   call std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >::operator<<(long
      \hookrightarrow long)
   mov esi, OFFSET FLAT:std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >&
      → std::endl<char, std::char_traits<char> >(std::basic_ostream<char,</pre>
      → std::char_traits<char> >&)
   mov rdi, rax
   call std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >::operator<<(std::</pre>
      → basic_ostream<char, std::char_traits<char> >& (*)(std::basic_ostream
      mov DWORD PTR [rbp-44], 5
   pxor xmm0, xmm0
   movsd QWORD PTR [rbp-8], xmm0
   mov QWORD PTR [rbp-16], 0
   jmp .L10
.L11:
   lea rax, [rbp-112]
   mov rsi, rax
   mov edi, 4
   call clock_gettime
   push QWORD PTR [rbp-24]
   push QWORD PTR [rbp-32]
   call DegToRad(long double)
   add rsp, 16
   fstp QWORD PTR [rbp-56]
   fld QWORD PTR [rbp-56]
   mov rax, QWORD PTR [rbp-40]
   lea rsp, [rsp-16]
   fstp TBYTE PTR [rsp]
   mov rdi, rax
   call SinCalculation(long double, long long)
   add rsp, 16
   fstp TBYTE PTR [rbp-80]
   lea rax, [rbp-128]
   mov rsi, rax
   mov edi, 4
   call clock_gettime
   mov rdx, QWORD PTR [rbp-128]
   mov rax, QWORD PTR [rbp-112]
   sub rdx, rax
   pxor xmm1, xmm1
   cvtsi2sd xmm1, rdx
   mov rdx, QWORD PTR [rbp-120]
   mov rax, QWORD PTR [rbp-104]
   sub rdx, rax
   pxor xmm0, xmm0
   cvtsi2sd xmm0, rdx
```

```
movsd xmm2, QWORD PTR .LC9[rip]
divsd xmm0, xmm2
addsd xmm0, xmm1
movsd QWORD PTR [rbp-88], xmm0
mov esi, OFFSET FLAT: .LC10
mov edi, OFFSET FLAT:std::cout
call std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >& std::operator<< <</pre>
   → std::char_traits<char> >(std::basic_ostream<char, std::char_traits</pre>
   push QWORD PTR [rbp-24]
push QWORD PTR [rbp-32]
mov rdi, rax
call std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >::operator<<(long</pre>
   \hookrightarrow double)
add rsp, 16
mov esi, OFFSET FLAT: .LC11
mov rdi, rax
call std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >& std::operator<< <</pre>
   → std::char_traits<char> >(std::basic_ostream<char, std::char_traits</pre>
   push QWORD PTR [rbp-72]
push QWORD PTR [rbp-80]
mov rdi, rax
call std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >::operator<<(long
   → double)
add rsp, 16
mov esi, OFFSET FLAT:std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >&
   → std::endl<char, std::char_traits<char> >(std::basic_ostream<char,</pre>
   → std::char_traits<char> >&)
mov rdi, rax
call std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >::operator<<(std::</pre>
   → basic_ostream<char, std::char_traits<char> >& (*)(std::basic_ostream
   mov esi, OFFSET FLAT: .LC12
mov edi, OFFSET FLAT:std::cout
call std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >& std::operator<< <</pre>

→ std::char_traits<char> >(std::basic_ostream<char, std::char_traits</p>
   mov rdx, rax
mov rax, QWORD PTR [rbp-16]
add rax, 1
mov rsi, rax
mov rdi, rdx
call std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >::operator<<(long
   \hookrightarrow long)
mov esi, OFFSET FLAT: .LC13
mov rdi, rax
call std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >& std::operator<< <</pre>
   → std::char_traits<char> >(std::basic_ostream<char, std::char_traits<
```

```
mov rdx, rax
   mov rax, QWORD PTR [rbp-88]
   movq xmm0, rax
   mov rdi, rdx
   call std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >::operator<<(double)</pre>
   mov esi, OFFSET FLAT: .LC14
   mov rdi, rax
   call std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >& std::operator<< <</pre>

→ std::char_traits<char> >(std::basic_ostream<char, std::char_traits</p>
      mov esi, OFFSET FLAT: .LC15
   mov rdi, rax
   call std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >& std::operator<< <</pre>
      → std::char_traits<char> >(std::basic_ostream<char, std::char_traits</pre>
      mov esi, OFFSET FLAT:std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >&
      → std::endl<char, std::char_traits<char> >(std::basic_ostream<char,</pre>
      → std::char_traits<char> >&)
   mov rdi, rax
   call std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >::operator<<(std::</pre>
      → basic_ostream<char, std::char_traits<char> >& (*)(std::basic_ostream
      movsd xmm0, QWORD PTR [rbp-8]
   addsd xmm0, QWORD PTR [rbp-88]
   movsd QWORD PTR [rbp-8], xmm0
   add QWORD PTR [rbp-16], 1
.L10:
   mov eax, DWORD PTR [rbp-44]
   cdqe
   cmp QWORD PTR [rbp-16], rax
   jl .L11
   mov esi, OFFSET FLAT: .LC16
   mov edi, OFFSET FLAT:std::cout
   call std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >& std::operator<< <</pre>
      → std::char_traits<char> >(std::basic_ostream<char, std::char_traits</pre>
      mov rdx, rax
   pxor xmm1, xmm1
   cvtsi2sd xmm1, DWORD PTR [rbp-44]
   movsd xmm0, QWORD PTR [rbp-8]
   divsd xmm0, xmm1
   movq rax, xmm0
   movq xmm0, rax
   mov rdi, rdx
   call std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >::operator<<(double)</pre>
   mov esi, OFFSET FLAT: .LC17
   mov rdi, rax
   call std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >& std::operator<< <</pre>
      → std::char_traits<char> >(std::basic_ostream<char, std::char_traits<
```

```
mov esi, OFFSET FLAT:std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >&
      → std::endl<char, std::char_traits<char> >(std::basic_ostream<char,</pre>
      → std::char_traits<char> >&)
   mov rdi, rax
   call std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >::operator<<(std::</pre>
      → basic_ostream<char, std::char_traits<char> >& (*)(std::basic_ostream
      mov eax, 0
.L12:
   leave
   ret
.LC0:
   .long 560513024
   .long -921707870
   .long 16384
   .long 0
.LC1:
   .long 0
   .long -1275068416
   .long 16390
   .long 0
.LC9:
   .long 0
   .long 1104006501
```

Приложение 3: ассемблерный листинг функции $SinCalculation(long\ double\ x,\ long\ long\ n)$ с ключом - O0, архитектурой х86-64 и комментариями

```
SinCalculation(long double, long long):
                                                 КИДАЕИПАИДИНИ ;
                                                 ; сохранение старого значения rbp
            rbp
    push
    mov
            rbp, rsp
                                                 ; устанавливаем новое значение rbp
        для фрейма стека (стека вызова функции)
            QWORD PTR [rbp-72], rdi
    mov
                                                 ; загружаем 0.0 в FPU стек
    fldz
            TBYTE PTR [rbp-16]
                                                 ; сохраняем 0.0 в переменную sin
    fstp
            TBYTE PTR [rbp+16]
                                                 ; загрузка х в FPU стек
    fld
            TBYTE PTR [rbp-32]
                                                 ; созранение х в prev
    fstp
    fld1
                                                 ; загружаем 1.0 в FPU стек
    fstp
            TBYTE PTR [rbp-48]
                                                 ; сохранение 1.0 в sign
    mov
            QWORD PTR [rbp-56], 1
                                                 ; установка счетчика і в 1
                                                 ; переход в начало цикла
            .L4
    jmp
.L5:
                                                 ; основной цикл
    fld
            TBYTE PTR [rbp-48]
    fld
            TBYTE PTR [rbp-32]
            st(1), st
    fmulp
                                                 ; sign * prev, результат в st(0)
    fld
            TBYTE PTR [rbp-16]
    faddp
            st(1), st
                                                 ; sin += sign * prev
            TBYTE PTR [rbp-16]
                                                 ; Сохранение нового значения sin
    fstp
```

```
fld
           TBYTE PTR [rbp+16]
   fld
           st(0)
   fmulp
           st(1), st
                                                ; x * x
   mov
           rax, QWORD PTR [rbp-56]
                                               ; загрузка і
   add
           rax, rax
                                               ; 2i
                                               ; 2i + 1
   add
           rax, 1
                                                ; (2i + 1)*i
   imul
           rax, QWORD PTR [rbp-56]
   add
           rax, rax
   mov
            QWORD PTR [rbp-96], rax
   fild
           QWORD PTR [rbp-96]
                                                (x * x) / ((2 * i) * (2 * i + 1))
   fdivp
           st(1), st
   fld
           TBYTE PTR [rbp-32]
   fmulp
            st(1), st
                                                ; умножение prev на резкльтат деления
           TBYTE PTR [rbp-32]
   fstp
   fld
           TBYTE PTR [rbp-48]
   fchs
                                                ; изменение знака sign
           TBYTE PTR [rbp-96]
   fstp
           rax, QWORD PTR [rbp-96]
   mov
                                               ; загрузка sign
            edx, DWORD PTR [rbp-88]
                                               ; загрузка і
   mov
            QWORD PTR [rbp-48], rax
                                               ; сохранение нового sign
   mov
           DWORD PTR [rbp-40], edx
   mov
                                               ; сохранение нового і
           QWORD PTR [rbp-56], 1
                                                ; увеличение і на 1
   add
. L4:
           rax, QWORD PTR [rbp-56]
   mov
                                                ; загрузка і
           rax, QWORD PTR [rbp-72]
   cmp
                                                ; сравнение і и п
   j1
                                               ; i < n => переход в начало цикла
           TBYTE PTR [rbp-16]
                                                ; загрузка sin в FPU стек
   fld
                                                ; восстановление старого rbp
           rbp
   pop
                                                ; возврат из функции
   ret
```

Приложение 4: ассемблерный листинг программы SinCalculation.cpp с ключом -O3, архитектурой х86-64

```
fld1
       fldz
       jmp .L14
.L17:
       fxch st(1)
.L14:
       fld st(3)
       mov rdx, rcx
       add rcx, 2
       fmul st, st(2)
       imul rdx, rax
       add rax, 1
       add rdx, rdx
       faddp st(1), st
       mov QWORD PTR [rsp-16], rdx
       fild QWORD PTR [rsp-16]
       fdivr st, st(3)
       fmulp st(4), st
       fxch st(1)
       fchs
       cmp rdi, rax
       jne .L17
       fstp st(0)
       fstp st(1)
       fstp st(1)
       ret
.L15:
       fstp st(0)
       fldz
       ret
.LC9:
       .string "Usage: <angle in degrees> <number of terms>"
.LC10:
       .string "x = "
.LC11:
       .string ", n = "
.LC13:
       .string "sin("
.LC14:
       .string ") = "
.LC15:
       .string "Run \342\204\226"
.LC16:
       .string " took "
.LC17:
       .string " seconds to complete"
.LC18:
       .string "\n"
.LC19:
       .string "Average time: "
```

```
.LC21:
       .string " seconds"
main:
       push r15
       push r14
       push r13
       push r12
      push rbp
      push rbx
       sub rsp, 88
       cmp edi, 3
       je .L19
      mov edi, OFFSET FLAT:std::cerr
      mov edx, 43
       mov esi, OFFSET FLAT: .LC9
       call std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >& std::
          → __ostream_insert<char, std::char_traits<char> >(std::
          → basic_ostream<char, std::char_traits<char> >&, char const*,
          \hookrightarrow long)
       mov edi, OFFSET FLAT:std::cerr
       call std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >& std::endl<
          → char_traits<char> >&) [clone .isra.0]
. L20:
       add rsp, 88
       xor eax, eax
       pop rbx
       pop rbp
      pop r12
       pop r13
       pop r14
      pop r15
       ret
.L19:
      mov rdi, QWORD PTR [rsi+8]
      mov rbx, rsi
      mov edx, 10
       xor esi, esi
       call strtoll
      mov rdi, QWORD PTR [rbx+16]
      mov edx, 10
       xor esi, esi
      mov QWORD PTR [rsp+16], rax
       fild QWORD PTR [rsp+16]
       fstp TBYTE PTR [rsp]
       call strtoll
      mov edx, 4
       mov esi, OFFSET FLAT:.LC10
       mov edi, OFFSET FLAT:std::cout
       mov rbx, rax
```

```
call std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >& std::
          → __ostream_insert<char, std::char_traits<char> >(std::
          → basic_ostream<char, std::char_traits<char> >&, char const*,
          \hookrightarrow long)
       push QWORD PTR [rsp+8]
       mov edi, OFFSET FLAT:std::cout
       push QWORD PTR [rsp+8]
       call std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >& std::
          → basic_ostream<char, std::char_traits<char> >::_M_insert<long</pre>
          → double>(long double)
       pop rdi
       mov edx, 6
       pop r8
       mov rbp, rax
       mov esi, OFFSET FLAT: .LC11
       lea r13, [rsp+48]
       mov rdi, rax
       call std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >& std::
          → __ostream_insert<char, std::char_traits<char> >(std::
          → basic_ostream<char, std::char_traits<char> >&, char const*,
          \hookrightarrow long)
       mov rdi, rbp
       mov rsi, rbx
       xor ebp, ebp
       call std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >& std::
          → basic_ostream<char, std::char_traits<char> >::_M_insert<long</p>
          → long>(long long)
       lea r12, [rsp+64]
       mov rdi, rax
       call std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >& std::endl<

→ char, std::char_traits<char> >(std::basic_ostream<char, std::</p>

    char_traits<char> >&) [clone .isra.0]
       mov QWORD PTR [rsp+24], 0x000000000
.L29:
       mov rsi, r13
       mov edi, 4
       call clock_gettime
       fld TBYTE PTR [rsp]
       fmul QWORD PTR .LC1[rip]
       fdiv DWORD PTR .LC2[rip]
       fstp QWORD PTR [rsp+16]
       fld QWORD PTR [rsp+16]
       cmp rbx, 1
       ile .L30
       fld st(0)
       mov ecx, 3
       mov eax, 1
       fmul st, st(1)
       fldz
       fld1
```

```
.L22:
       fld st(0)
       mov rdx, rcx
       add rcx, 2
       fmul st, st(4)
       imul rdx, rax
       add rax, 1
       add rdx, rdx
       faddp st(2), st
       mov QWORD PTR [rsp+16], rdx
       fild QWORD PTR [rsp+16]
       fdivr st, st(3)
       fmulp st(4), st
       fchs
       cmp rbx, rax
       jne .L22
       fstp st(0)
       fstp st(1)
       fstp st(1)
. L21:
       mov rsi, r12
       mov edi, 4
       fstp TBYTE PTR [rsp+32]
       call clock_gettime
       mov rax, QWORD PTR [rsp+72]
       pxor xmm0, xmm0
       sub rax, QWORD PTR [rsp+56]
       cvtsi2sd xmm0, rax
       pxor xmm1, xmm1
       mov rax, QWORD PTR [rsp+64]
       sub rax, QWORD PTR [rsp+48]
       cvtsi2sd xmm1, rax
       mov edx, 4
       mov esi, OFFSET FLAT: .LC13
       divsd xmm0, QWORD PTR .LC12[rip]
       mov edi, OFFSET FLAT:std::cout
       addsd xmm0, xmm1
       movsd QWORD PTR [rsp+16], xmm0
       call std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >& std::
          → __ostream_insert<char, std::char_traits<char> >(std::
          → basic_ostream<char, std::char_traits<char> >&, char const*,
          \hookrightarrow long)
       push QWORD PTR [rsp+8]
       mov edi, OFFSET FLAT:std::cout
       push QWORD PTR [rsp+8]
       call std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >& std::
          → basic_ostream<char, std::char_traits<char> >::_M_insert<long</pre>
          \hookrightarrow double>(long double)
       mov esi, OFFSET FLAT: .LC14
       mov r14, rax
```

```
pop rax
       pop rdx
       mov edx, 4
       mov rdi, r14
       call std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >& std::
          → __ostream_insert<char, std::char_traits<char> >(std::
          → basic_ostream<char, std::char_traits<char> >&, char const*,
          \hookrightarrow long)
       fld TBYTE PTR [rsp+32]
       mov rdi, r14
       sub rsp, 16
       fstp TBYTE PTR [rsp]
       call std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >& std::
          → basic_ostream<char, std::char_traits<char> >::_M_insert<long</p>
          → double>(long double)
       pop rcx
       pop rsi
       mov r14, rax
       mov rax, QWORD PTR [rax]
       mov rax, QWORD PTR [rax-24]
       mov r15, QWORD PTR [r14+240+rax]
       test r15, r15
       je .L26
       cmp BYTE PTR [r15+56], 0
       je .L24
       movsx esi, BYTE PTR [r15+67]
. L25:
       mov rdi, r14
       add rbp, 1
       call std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >::put(char)
       mov rdi, rax
       call std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >::flush()
       mov edx, 7
       mov esi, OFFSET FLAT: .LC15
       mov edi, OFFSET FLAT:std::cout
       call std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >& std::
          → __ostream_insert<char, std::char_traits<char> >(std::
          → basic_ostream<char, std::char_traits<char> >&, char const*,
          \hookrightarrow long)
       mov rsi, rbp
       mov edi, OFFSET FLAT:std::cout
       call std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >& std::
          → basic_ostream<char, std::char_traits<char> >::_M_insert<long</pre>
          → long>(long long)
       mov edx, 6
       mov esi, OFFSET FLAT: .LC16
       mov rdi, rax
       mov r14, rax
       call std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >& std::
          → __ostream_insert<char, std::char_traits<char> >(std::
```

```
→ basic_ostream<char, std::char_traits<char> >&, char const*,
          \hookrightarrow long)
       movsd xmm0, QWORD PTR [rsp+16]
       mov rdi, r14
       call std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >& std::
          → basic_ostream<char, std::char_traits<char> >::_M_insert
          → double>(double)
       mov edx, 20
       mov esi, OFFSET FLAT: .LC17
       mov r14, rax
       mov rdi, rax
       call std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >& std::
          → __ostream_insert<char, std::char_traits<char> >(std::
          → basic_ostream<char, std::char_traits<char> >&, char const*,
          \hookrightarrow long)
       mov edx, 1
       mov esi, OFFSET FLAT:.LC18
       mov rdi, r14
       call std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >& std::
          → __ostream_insert<char, std::char_traits<char> >(std::
          → basic_ostream<char, std::char_traits<char> >&, char const*,
          \hookrightarrow long)
       mov rax, QWORD PTR [r14]
       mov rax, QWORD PTR [rax-24]
       mov r15, QWORD PTR [r14+240+rax]
       test r15, r15
       je .L26
       cmp BYTE PTR [r15+56], 0
       je .L27
       movsx esi, BYTE PTR [r15+67]
.L28:
       mov rdi, r14
       call std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >::put(char)
       mov rdi, rax
       call std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >::flush()
       movsd xmm2, QWORD PTR [rsp+24]
       addsd xmm2, QWORD PTR [rsp+16]
       movsd QWORD PTR [rsp+24], xmm2
       cmp rbp, 5
       jne .L29
       mov edx, 14
       mov esi, OFFSET FLAT: .LC19
       mov edi, OFFSET FLAT:std::cout
       call std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >& std::
          → __ostream_insert<char, std::char_traits<char> >(std::
          → basic_ostream<char, std::char_traits<char> >&, char const*,
          \hookrightarrow long)
       mov edi, OFFSET FLAT:std::cout
       movsd xmm0, QWORD PTR [rsp+24]
       divsd xmm0, QWORD PTR .LC20[rip]
```

```
call std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >& std::
           → basic_ostream<char, std::char_traits<char> >::_M_insert
           → double>(double)
       mov edx, 8
       mov esi, OFFSET FLAT: .LC21
       mov rbx, rax
       mov rdi, rax
       call std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >& std::
           → __ostream_insert<char, std::char_traits<char> >(std::
           → basic_ostream<char, std::char_traits<char> >&, char const*,
           \hookrightarrow long)
       mov rdi, rbx
       call std::basic_ostream<char, std::char_traits<char> >& std::endl<
           → char, std::char_traits<char> >(std::basic_ostream<char, std::</pre>
          → char_traits<char> >&) [clone .isra.0]
       jmp .L20
.L24:
       mov rdi, r15
       call std::ctype<char>::_M_widen_init() const
       mov rax, QWORD PTR [r15]
       mov esi, 10
       mov rax, QWORD PTR [rax+48]
       cmp rax, OFFSET FLAT:_ZNKSt5ctypeIcE8do_widenEc
       je .L25
       mov rdi, r15
       call rax
       movsx esi, al
       jmp .L25
. I.27:
       mov rdi, r15
       call std::ctype<char>::_M_widen_init() const
       mov rax, QWORD PTR [r15]
       mov esi, 10
       mov rax, QWORD PTR [rax+48]
       cmp rax, OFFSET FLAT:_ZNKSt5ctypeIcE8do_widenEc
       je .L28
       mov rdi, r15
       call rax
       movsx esi, al
       jmp .L28
.L30:
       fstp st(0)
       fldz
       jmp .L21
main.cold:
. LC1:
       .long 1413754136
       .long 1074340347
.LC2:
       .long 1127481344
```