# 多操作系统安装与引导原理(Windows、 Deepin)

Author: Marlous

E-mail: goonecat@foxmail.com

Date: 2018/10/27

## 一双系统原理

#### 参考资料

1. 操作系统启动过程:

#### 双系统, Grub 来引导:

- Linux 大致启动过程: BIOS > MBR > Grub > 装载 Linux 操作系统。
- Windows 大致启动过程: BIOS > MBR > Grub > BOOTMGR > 装载 Windows 操作系统。

#### 双系统, BOOTMGR 来引导:

- Linux 大致启动过程: BIOS > MBR > BOOTMGR > Grub > 装载 Linux 操作系统。
- Windows 大致启动过程: BIOS > MBR > BOOTMGR > 装载 Windows 操作系统。

解释: 先执行 BIOS 程序去找硬盘; 执行硬盘第一个扇区中 MBR 中的引导代码 boot loader (boot loader 为开机管理程序, Windows 的是 BOOTMGR, Linux 的是 Grub, 其功能有三点: 直接载入操作系统,提供不同开机选项,转交其他 loader); 引导操作系统。

补充: Grub 装在 MBR,即用 Grub 引导(Win 下安装 Linux 的默认方式,会自动修复 Win 的引导问题);装在其它地方即用 Windows 的来引导的话,需要用 EasyBCD 来设置添加 Linux 的启动项。

#### 2. 分区:

- 一块硬盘进行高级格式化(逻辑分区),方便管理。(低级格式化为分磁道扇区)。主流分区机制为 MBR、GPT 两种。分区个数取决于分区表所能存储的描述磁盘分区的情况。
- 两种模式: BIOS + MBR 或 UEFI + GPT。
- MBR: 最多 4 个主分区,或者 3 个主分区加 1 个扩展分区,扩展分区中的逻辑分区可分多个。由磁盘操作系统对硬盘进行初始化时产生的。

引导代码 446B	
<del>/</del>	↑区信息 4x16B
55h ##h	boot signature 2B

● GPT: 一个较新的分区机制,解决了 MBR 很多缺点。向后兼容 MBR,必须在 UEFI 硬件上使用,必须为 64 位系统,Mac、Linux 都支持 GPT 分区格式。

#### 3. Linux 分区:

- / 根分区、swap 交换分区。
- 可以给根分区加密保证物理安全, 会丧失性能; 可以给引导加密码(可进入单用户模式清除 root 密码)。

# 二 Windows 与 Deepin 双系统安装

Deepin 官方文档: 文档 安装教程 1 不需要设置引导: 文档 安装教程 2 需设置引导: 文档

#### 1. 注意:

- 安装 Linux 时会选择 Grub 安装位置。往 MBR 上装,往 Linux 系统所在的分区的第一个扇区里装。本文是前者,一般前者不会出问题。
- 一般先安装 Windows,后装 Linux,安装 Linux 会自动配置好引导,反过来 Windows 比较霸道会覆盖掉 Linux 的引导。
- Grub 开机启动管理软件更加方便进行多操作系统引导。
- 可用 EasyBCD 备份好引导文件。
- 可以用 Grub 引导;或用 BOOTMGR 引导。
- 2. 安装过程: Wubi 安装最简单稳妥; U 盘安装; 不用 U 盘安装。
- U 盘安装(用 Grub 引导): Windows 下准备好划分出一定的磁盘空间;用 UltralSO 解压出其中的 deepin-boot-maker.exe,用它来制作 U 盘映像;设置 BIOS 启动顺序等其他配置;安装 Linux 后重启;进入Windows 用 EasyBCD 配置好引导问题(如果无法进入 Linux 的话需此步)。
- 不用 U 盘(用 BOOTMGR 引导): (参见安装教程 2) Windows 下准备好划分出一定的磁盘空间;用 EasyBCD 配置好引导问题;重启电脑,就可以找到新添加的 NeoGrub 启动项,选中它启动 live 版本 deepin 安装
- Wubi 安装:不需要考虑引导,如支持 Wubi 安装。如同 Windows 操作系统里的其他软件一样安装卸载 Linux。
- 3. 补充: 用 U 盘安装后, 改为用 BOOTMGR 引导。启动引导设置、用 BOOTMGR 引导参考文章
- 进入 windows,可以设置当前引导为 Bootmgr (已经是的不用),也就是主引导记录 MBR 设置为:Windows NT 6.x MBR,分区引导记录为:BOOTMGR 引导程序,通过用 EasyBCD 和 BOOTICE 都可以。
- 使用 EasyBCD,添加 Linux 启动项。
- 4. 补充: 卸载 Linux。

用 U 盘安装,下次不想使用 Linux 前,用 PE 恢复 MBR 引导(如第三点)或用 EasyUEFI 删除其启动项(前 BIOS + MBR,后 UEFI + GPT 情况),然后进 Windows 删除其分区。参考:<u>Windows 下卸载</u>

## 三 引导修复及卸载问题

参考博文 启动引导设置、用 BOOTMGR 引导参考文章

### 1 概述

Linux 引导出问题:用 Linux 的 U 盘挂载上 Linux 所在分区,安装 Grub(会自动配置好 Windows 的启动项);Windows 引导出问题或两个都出问题:(用 Grub 引导的方式)用 PE 先修复 MBR,后安装 Grub,和配置 Grub中的 Windows 引导。

### 2 具体实践

1. U 盘 PE 恢复 MBR 引导:

使用 U 启动盘(老毛桃 PE)进入 PE,用 NTBOOTautofix 修复 MBR;然后用 DiskGenius,选择 C 盘,分区 > 激活当前分区 > 保存更改。

删除 Linux 导致 windows 进入不了,也可以使用此方法。

2. U 盘 Linux 系统挂载安装 Grub:

```
# 创建挂载目录
sudo mkdir -p /mnt/temp

# 挂载分区
mount /dev/sda5 /mnt/temp

# 重装 Grub
grub2-install --root-directory=/mnt/temp /dev/sda

# 使生效
sudo apt-get update
```

3. 使用 grub rescue 模式来重装 Grub 恢复引导:

```
# 查看各分区文件系统类型,确定哪个是 Deepin 系统安装位置,文件系统为 ext。
1s
ls (hdx,msdosy) # x, y 为数字, 参见 ls 命令后显示的分区情况。
# 如果之前安装 Linux 时没有分 /boot 分区:
ls (hdx,msdosy)/boot/grub
set root=(hdx,msdosy)
set prefix=(hdx,msdosy)/boot/grub
insmod normal
normal
# 如果之前安装 Linux 时分出了 /boot 分区:
ls (hdx,msdosy)/grub
set root=(hdx,msdosy)
set prefix=(hdx,msdosy)/grub
insmod normal
normal
# 回车进入 Linux, 命令行输入命令:
sudo update-grub
sudo grub-install /dev/sda
```

4. Grub 中添加操作系统启动项:

自定义菜单项 menuentry 构建参考

多操作系统添加启动项前,可先备份 grub.cfg,要想办法搞清楚每个系统安装位置,可在 Linux 下查看;UUID 查看命令 sudo blkid。

可编辑的 Grub 2 配置文件主要包括 /etc/default/grub、和 /etc/grub.d/下的各文件。 自定义菜单项一般存放在 /etc/grub.d/40\_custom 文件中。编辑完运行 update-grub 命令。

• 构建 menuentry 中的主要项:

```
menuentry "显示的操作系统名" {
    insmod part_msdos
    insmod ntfs  # 文件系统类型。
    set root='hd0,msdos1' # hd0 为第几块硬盘, 1 为第几个分区。
    search --no-floppy --fs-uuid --set=root 7E58BCF758BCAF71 # 磁盘用 UUID 来标记,更精确。
    chainloader +1
}
```

• grub.cfg 中的模板:

```
menuentry 'Deepin 15.7 GNU/Linux' --class deepin --class gnu-linux --class gnu --class os
$menuentry id option 'gnulinux-simple-f179bdda-0718-4b4c-8408-4b06f5483456' {
   load video
   insmod gzio
    if [ x$grub_platform = xxen ]; then insmod xzio; insmod lzopio; fi
    insmod part msdos
    insmod ext2
    set root='hd0,msdos3'
   if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
      search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos3 --hint-efi=hd0,msdos3 --
hint-baremetal=ahci0, msdos3 f179bdda-0718-4b4c-8408-4b06f5483456
      search --no-floppy --fs-uuid --set=root f179bdda-0718-4b4c-8408-4b06f5483456
    fi
   linux
          /boot/vmlinuz-4.15.0-29deepin-generic root=UUID=f179bdda-0718-4b4c-8408-4b06f5483456
ro splash quiet
   initrd /boot/initrd.img-4.15.0-29deepin-generic
}
menuentry 'Windows 10 (on /dev/sda1)' --class windows --class os $menuentry_id_option 'osprober-
chain-7E58BCF758BCAF71' {
   insmod part msdos
   insmod ntfs
    set root='hd0,msdos1'
   if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
      search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --
hint-baremetal=ahci0, msdos1 7E58BCF758BCAF71
      search --no-floppy --fs-uuid --set=root 7E58BCF758BCAF71
    fi
    parttool ${root} hidden-
    drivemap -s (hd0) ${root}
    chainloader +1
}
```

# 四小结

BIOS + MBR 模式。

- 搞清楚 MBR 的开机管理程序(boot loader)是 Grub 还是 BOOTMGR;谁调用谁进入第二个操作系统。 开机管理程序是谁,就在谁添加另一个被调用的启动项(是 Grub,会自动设置好;是 BOOTMGR,需要手动 进 Win 添加 Linux 启动项)。
- 搞清楚哪个操作系统没法启动, 然后修复, 详情见第三部分。

# 五 补充:安装多个 Linux 操作系统

#### 参考文档

- Windows 下安装第二个操作系统 Linux 时,会选择 Grub 安装位置。往 MBR 上装,往 Linux 系统所在的分区的第一个扇区里装。一般安装在 MBR。
- MBR 是各个系统的必争之地,尤其是 Windows 一旦重装, MBR 记录就被覆盖, GRUB 也会不见。先后安装两个 Linux,其 Grub 都往 MBR 上装,留下的只会是后来者。Grub 会自动识别配置引导。