Thermochimie

Martin Andrieux

Corps purs et corps simple

Une phase contenant plusieurs constituants est un *melange*. Si elle n'en contient qu'un, c'est un *corps pur*. Le corps pur est *simple* s'il n'est formé que d'une seule sorte d'atomes. Dans le cas inverse, il est dit *composé*.

Enthalpie de réaction -

$$\begin{split} \Delta_r H(T,P,\xi) &= \left(\frac{\partial H}{\partial \xi}\right)_{T,P} \\ \Delta_r H^\circ(T) &= \left(\frac{\partial H^\circ}{\partial \xi}\right)_T \\ \Delta_r H^\circ(T) &\approx \Delta_r H(T,P,\xi) \\ \Delta H &= \int_{\xi_1}^{\xi_2} \Delta_r H(T,P,\xi) = \Delta_r H^\circ \cdot (\xi_2 - \xi_1) \end{split}$$

Loi de Hess

Si une équation est combinaison linéaire de plusieures autres, les $\Delta_{r}X^{\circ}$ peuvent être calculés par combinaisons linéaires des $\Delta_{r}X^{\circ}$ associés aux autres réactions.

Chaleur reçue

À température constante :

$$Q = \Delta H = \Delta_r H^{\circ}(T) \cdot (\xi_2 - \xi_1)$$

Cas général:

$$\Delta_r H^\circ(T_0) \cdot (\xi_2 - \xi_1) + \int_{T_0}^{T_f} C_p(T) dT = 0$$

La réaction est dite endothermique si $\Delta_r H^\circ > 0$ et exothermique si $\Delta_r H^\circ < 0$

Enthalpie libre

$$G = U + PV - TS$$

Identités thermodynamiques

Pour un système de composition constante :

$$dU = TdS - PdV$$

D'où:

$$dH = TdS + VdP \text{ et } dG = VdP - SdT$$

Potentiel chimique -

$$\mu_i = \left(\frac{\partial G}{\partial n_i}\right)_{T,P,n_{j\neq i}}$$

Identité d'Euler

$$G=\sum n_i\mu_i$$

Système fermé à T et P constants

$$dG_{T,P} = \sum \mu_i dn_i \leq 0$$

À l'équilibre :

$$dG_{T,P} = 0$$

Activité d'un constituant

$$\mu(T,P) = \mu^{\circ}(T) + RT \ln{(\alpha)}$$

Où a est l'activité du constituant.

Entropie de réaction

$$\begin{split} \Delta_r S(\textbf{T},\textbf{P},\xi) &= \left(\frac{\partial S}{\partial \xi}\right)_{\textbf{T},\textbf{P}} \\ \Delta_r S^\circ(\textbf{T}) &= \left(\frac{\partial S^\circ}{\partial \xi}\right)_{\textbf{T}} \\ \Delta_r S^\circ(\textbf{T}) &\neq \Delta_r S(\textbf{T},\textbf{P},\xi) \end{split}$$

rature déplace l'équilibre dans le sens endothermique.

Calcul de $\Delta_r S^{\circ}$ -

$$\begin{split} \Delta_r S^\circ(\mathsf{T}) &= \sum \nu_i S^\circ_{\mathfrak{m},i}(\mathsf{T}) \\ \Delta_r S^\circ(\mathsf{T}) &\sim \Delta_r \nu_{\mathfrak{q}} \cdot 200 \ \mathrm{JK}^{-1} \mathrm{mol}^{-1} \end{split}$$

Où $\Delta_r \nu_g = \sum_{(gaz)} \nu_i$ est la variation du nombre de moles gazeuses dans l'équation de la réaction.

Enthalpie libre de réaction

$$\begin{split} \Delta_r G(\textbf{T},\textbf{P},\xi) &= \left(\frac{\partial G}{\partial \xi}\right)_{\textbf{T},\textbf{P}} = \sum \nu_i \mu_i(\textbf{T},\textbf{P},\xi) \\ \Delta_r G^\circ(\textbf{T}) &= \left(\frac{\partial G^\circ}{\partial \xi}\right)_{\textbf{T}} = \sum \nu_i \mu_i^\circ(\textbf{T}) \\ \Delta_r G^\circ(\textbf{T}) &\neq \Delta_r G(\textbf{T},\textbf{P},\xi) \\ \Delta_r G^\circ(\textbf{T}) &= \Delta_r H^\circ - \textbf{T}\Delta_r S^\circ \\ \Delta_r G(\textbf{T},\textbf{P},\xi) &= \Delta_r G^\circ(\textbf{T}) + \textbf{RT} \ln{(Q_r)} \end{split}$$

À l'équilibre :

$$\Delta_r G^{\circ}(T) + RT \ln (K^{\circ}(T)) = 0$$

Relation isobare de Van't Hoff

Nous savons que:

$$\Delta_{\rm r}G^{\circ}(T) + RT \ln \left(K^{\circ}(T)\right) = 0$$

D'où, après division par RT et dérivation :

$$\frac{d\left(\ln K^{\circ}(T)\right)}{dT} = \frac{\Delta_r H^{\circ}}{RT^2}$$

On en déduit qu'une augmentation de la tempé-