L'optimum du consommateur

Fiche de révision

L'ESSENTIEL EN UNE PHRASE

L'**optimum** est le point de **tangence** entre la droite de budget et la courbe d'indifférence la plus haute : **TMS = P_V/P_N**.

PROGRAMME

Primal	Max $U(Q_V, Q_N)$ s.c. $P_VQ_V + P_NQ_N = R$
Dual	Min R s.c. $U = U*$
Condition	$Um_V/Um_N = P_V/P_N$

MÉTHODE

Um et TMS → TMS = prix relatif →

Un bien en fonction de l'autre →

Contrainte (budget ou utilité) → Q*, puis U*

LECTURE DU TMS

Situation	Ajustement
TMS > P_V/P_N	Plus de V
TMS < P_V/P_N	Plus de N
TMS = P_V/P_N	Optimum

EXEMPLE 6.2

$U = 4X^{½}Y^{½}$, $P_X = 6$, $P_Y = 8$, $R = 120$ → $Y = 0{,}75X$ → $X^* = 10$, $Y^* = 7{,}5$, $U^* \approx 34{,}64$.

RACCOURCI COBB-DOUGLAS

X*	$[a/(a+b)] \cdot R/P_X$
Y*	$[b/(a+b)] \cdot R/P_Y$

PIÈGES

- Une intersection ne suffit pas : il faut une **tangence**.
- Le système utilise la contrainte, pas la fonction d'utilité (primal).