目录

- OpenCV基础学习——头文件
 - 一、<opencv2/imgproc/imgproc.hpp>和<opencv2/imgproc.hpp>所包含的类与函数基本相同
 - 二、<opencv2/highgui/highgui.hpp>和<opencv/highgui.hpp>所包含的类与函数基本相同
 - 。 三、<opencv2/objdetect/objdetect.hpp>和<opencv2/objdetect.hpp>所包含的类与函数基本相同
 - 四、<opencv2/opencv.hpp>所包含的类与函数如下
 - 五、<opencv2/core.hpp>是一个完全可有可无的头文件,包含与否都不会影响程序的编译,就是个废物
- OpenCV基础学习——函数与类的解析
 - 一、OpenCV基本的图像和视频读写函数与类
- ROS人脸识别代码解读
- Haar级联分类器的选择
- ROS人脸识别信息的Topic传输

OpenCV基础学习——头文件

一、<opencv2/imgproc/imgproc.hpp>和<opencv2/imgproc.hpp>所包含的类与函数基本相同

1. cvtColor()函数的第三个图像类型转换参数

转换类型	Opencv2.x	Opencv3.x		
RGB<>BGR	CV_BGR2BGRA · CV_RGB2BGRA ·	COLOR_BGR2BGRA,COLOR_RGB2BGRA		
	CV_BGRA2RGBA · CV_BGR2BGRA ·	COLOR_BGRA2RGBA,COLOR_BGR2BGRA		
	CV_BGRA2BGR	COLOR_BGRA2BGR		
RGB<>GRAY	CV_RGB2GRAY CV_GRAY2RGB	COLOR_RGB2GRAY,COLOR_GRAY2RGB		
	CV_RGBA2GRAY \ CV_GRAY2GRBA	COLOR_RGBA2GRAY,COLOR_GRAY2GRBA		
RGB<>HSV	CV_BGR2HSV . CV_RGB2HSV .	COLOR_BGR2HSV · COLOR_RGB2HSV ·		
	CV_HSV2BGR \ CV_HSV2RGB	COLOR_HSV2BGR · COLOR_HSV2RGB		
RGB<>YCrCb	CV_RGB2YCrCb · CV_RGB2YCrCb ·	COLOR_RGB2YCrCb,COLOR_RGB2YCrCb,		
JPEG(或 YCC)	CV_YCrCb2BGR \ CV_YCrCb2RGB	COLOR_YCrCb2BGR · COLOR_YCrCb2RGB		
	(可以用 YUV 代替 YCrCb)	(可以用 YUV 代替 YCrCb)		
RGB <>CIE XYZ	CV_BGR2XYZ,CV_RGB2XYZ,	COLOR_BGR2XYZ,COLOR_RGB2XYZ,		
	CV_XYZ2BGR, CV_XYZ2RGB	COLOR_XYZ2BGR, COLOR_XYZ2RGB		
RGB<>HLS	CV_BGR2HLS,CV_RGB2HLS,	COLOR_BGR2HLS,COLOR_RGB2HLS,		
	CV_HLS2BGR, CV_HLS2RGB	COLOR_HLS2BGR, COLOR_HLS2RGB		
RGB<>CIE L*a*b	CV_BGR2Lab,CV_RGB2Lab,	COLOR_BGR2Lab,COLOR_RGB2Lab,		
	CV_Lab2BGR, CV_Lab2RGB	COLOR_Lab2BGR, COLOR_Lab2RGB		
RGB<>CIE L*a*b	CV_BGR2Luv,CV_RGB2Luv,	COLOR_BGR2Luv,COLOR_RGB2Luv,		
	CV_Luv2BGR, CV_Luv2RGB	COLOR_Luv2BGR, COLOR_Luv2RGB		
Bay>RGB	CV_BayerBG2BGR,CV_BayerGB2BGR,	COLOR_BayerBG2BGR,COLOR_BayerGB2BGR,		
	CV_BayerRG2BGR,CV_BayerGR2BGR,	COLOR_BayerRG2BGR,COLOR_BayerGR2BGR,		
	CV_BayerBG2RGB,CV_BayerGB2RGB,	COLOR BayerBG2RGB,COLOR BayerGB2RGB,		
	CV_BayerRG2RGB,CV_BayerGR2RGB	COLOR_BayerRG2RGB,COLOR_BayerGR2RGB		

2. cvtColor()函数:用来实现图像颜色类型之间的转换(RGB、HSV、HSI、lab、YUV),以及彩色和黑白之间的转换

3. CV_RGB()宏:用来创建RGB颜色格式的色彩值

4. circle()函数:用来在图像上绘制圆

5. equalizeHist()函数:用来完成直方图均衡化操作,目的是提高图像的质量

二、<opencv2/highgui/highgui.hpp>和<opencv/highgui.hpp>所包含的类与函数基本相同

1. imread()函数:用来读取图像 2. imshow()函数:用来显示图像 3. waitKey()函数:用来等待按键

4. namedWindow()函数:用来创建OpenCV显示图像的窗口

三、<opencv2/objdetect/objdetect.hpp>和 <opencv2/objdetect.hpp>所包含的类与函数基本相同

1. cascadeClassifier类: OpenCV做人脸识别所需要用到的联级分类器 用法——cascadeClassifier cascade;

四、<opencv2/opencv.hpp>所包含的类与函数如下

※注意: <opencv2/opencv.hpp>可以称得上是万能头文件,它可以完美替代<opencv2/imgproc.hpp>、<opencv/highgui.hpp>和<opencv2/objdetect.hpp>

1. VideoCapture类: 用来处理从video文件、图像流或者摄像头获取的视频 用法——VideoCapture cap;

2. CV_RGB()宏: 用来创建RGB颜色格式的色彩值

3. Scalar()函数:用来显示不同的颜色

4. cvtColor()函数:用来实现图像颜色类型之间的转换(RGB、HSV、HSI、lab、YUV),以及彩色和黑白之间的转换

5. cvtColor()函数的第三个图像类型转换参数

转换类型	Opencv2.x	Opencv3.x		
RGB<>BGR	CV_BGR2BGRA · CV_RGB2BGRA ·	COLOR_BGR2BGRA,COLOR_RGB2BGRA		
	CV_BGRA2RGBA · CV_BGR2BGRA ·	COLOR_BGRA2RGBA,COLOR_BGR2BGRA		
	CV_BGRA2BGR	COLOR_BGRA2BGR		
RGB<>GRAY	CV_RGB2GRAY CV_GRAY2RGB	COLOR_RGB2GRAY,COLOR_GRAY2RGB		
	CV_RGBA2GRAY \ CV_GRAY2GRBA	COLOR_RGBA2GRAY,COLOR_GRAY2GRBA		
RGB<>HSV	CV_BGR2HSV · CV_RGB2HSV ·	COLOR_BGR2HSV · COLOR_RGB2HSV ·		
	CV_HSV2BGR \ CV_HSV2RGB	COLOR_HSV2BGR · COLOR_HSV2RGB		
RGB<>YCrCb	CV_RGB2YCrCb · CV_RGB2YCrCb ·	COLOR_RGB2YCrCb,COLOR_RGB2YCrCb,		
JPEG(或 YCC)	CV_YCrCb2BGR \ CV_YCrCb2RGB	COLOR_YCrCb2BGR · COLOR_YCrCb2RGB		
	(可以用 YUV 代替 YCrCb)	(可以用 YUV 代替 YCrCb)		
RGB <>CIE XYZ	CV_BGR2XYZ,CV_RGB2XYZ,	COLOR_BGR2XYZ,COLOR_RGB2XYZ,		
	CV_XYZ2BGR, CV_XYZ2RGB	COLOR_XYZ2BGR, COLOR_XYZ2RGB		
RGB<>HLS	CV_BGR2HLS,CV_RGB2HLS,	COLOR_BGR2HLS,COLOR_RGB2HLS,		
	CV_HLS2BGR, CV_HLS2RGB	COLOR_HLS2BGR, COLOR_HLS2RGB		
RGB<>CIE L*a*b	CV_BGR2Lab,CV_RGB2Lab,	COLOR_BGR2Lab,COLOR_RGB2Lab,		
	CV_Lab2BGR, CV_Lab2RGB	COLOR_Lab2BGR, COLOR_Lab2RGB		
RGB<>CIE L*a*b	CV_BGR2Luv,CV_RGB2Luv,	COLOR_BGR2Luv,COLOR_RGB2Luv,		
	CV_Luv2BGR, CV_Luv2RGB	COLOR_Luv2BGR, COLOR_Luv2RGB		
Bay>RGB	CV_BayerBG2BGR,CV_BayerGB2BGR,	COLOR_BayerBG2BGR,COLOR_BayerGB2BGR,		
	CV_BayerRG2BGR,CV_BayerGR2BGR,	COLOR_BayerRG2BGR,COLOR_BayerGR2BGR,		
	CV_BayerBG2RGB,CV_BayerGB2RGB,	COLOR_BayerBG2RGB,COLOR_BayerGB2RGB,		
	CV_BayerRG2RGB,CV_BayerGR2RGB	COLOR_BayerRG2RGB,COLOR_BayerGR2RGB		

6. circle()函数:用来在图像上绘制圆

7. equalizeHist()函数:用来完成直方图均衡化操作,目的是提高图像的质量

8. imread()函数:用来读取图像

9. imshow()函数:用来显示图像

10. waitKey()函数:用来等待按键

11. namedWindow()函数:用来创建OpenCV显示图像的窗口

12. cvRound()函数:用来获得跟参数最接近的整数值,即四舍五入

13. cascadeClassifier类: OpenCV做人脸识别所需要用到的联级分类器

用法—cascadeClassifier cascade;

14. Mat类: 该类由两个数据部分构成,分别是矩阵头(包含矩阵尺寸、存储方法、存储地址等等)和一个指向存储所有像素的矩阵的指针

用法——Mat color img;

15. vector类:用来动态地生成一个数组

用法—vector a; 等同于: int a[];

16. Point类: 用来确定二维图像或者三维图像中点的具体位置

五、<opencv2/core.hpp>是一个完全可有可无的头文件,包含与否都不会影响程序的编译,就是个废物

OpenCV基础学习——函数与类的解析

一、OpenCV基本的图像和视频读写函数与类

1、imread()函数:用来打开图像,并以矩阵格式存储图像imread()的两个参数——

- (1)包含图像路径的字符串
- (2)可选参数flag

flag=1:按三通道的方式读入图像,即彩色图像

flag=0:按单通道的方式读入图像,即灰白图像

flag=-1: imread按解码得到的方式读入图像

2、imwrite()函数: 用来存储图像

imwrite()的两个参数——

(1)带有所需扩展格式的图像保存路径(该路径是相对于本源文件所在的文件夹为起始地址的)

- (2)想要保存的矩阵图像
- 3、imshow()函数:用来创建一个窗口,并在窗口中显示指定的图像imshow()的两个参数——
 - (1)窗口上显示的标题字符出
 - (2)想要显示的图像矩阵

※注意: imshow()函数后面必须立马跟随waitKey()函数,否则图像和视频无法正常显示在窗口上,下列形式也是错误的。

```
imshow("Video", frame);
if (waitKey(30) >= 0)
{
    break;
}
```

4、waitKey()函数:等待按键

waitKey()的一个参数——

(1)设置要等待的毫秒数,如果将这一参数设置为0,表示将永远等待

5、namedWindow()函数:用来创建一个显示窗口

namedWindow()的两个参数——

- (1)新建的窗口名称,可以自己随便去
- (2)窗口的标识flag,可以默认缺省,一般默认是WINDOW_AUTOSIZE

WINDOW_AUTOSIZE: 窗口大小自适应图片大小,并且不可手动更改

WINDOW_NORMAL: 用户可以改变这个窗口大小WINDOW_OPENGL: 窗口创建的时候支持OpenGL

6、cvtColor()函数:用来实现图像颜色类型之间的转换(RGB、HSV、HSI、lab、YUV),以及彩色和黑白之间的转换

cvtColor()的四个参数——

(1)InputArray src: 输入图像即要进行颜色空间变换的原图像,通常是Mat类

(2)OutputArray dst:输出图像即进行颜色空间变换后存储图像,通常是Mat类

(3)int code:转换的代码或标识,即在此确定将什么制式的图片转换成什么制式的图片 (4)int dstCn = 0:目标图像通道数,通常取值为0(若取值为0,则由src和code决定)

7、circle()函数:用来在图像上绘制圆

circle()的五个参数——

(1)img: 所需要绘制圆的目标图像

(2)center: 圆心坐标 (3)radius: 圆的半径

(4)color: Scalar类型,表示圆的颜色,例如蓝色为Scalar(255,0,0)

(5)thickness: 线的宽度

8、cvRound()函数:用来获得跟参数最接近的整数值,即四舍五入

cvRound()的一个参数——

(1)value: 实数值, 例如cvRound(3.7) = 4、cvRound(-2.6) = -3

9、equalizeHist()函数:用来完成直方图均衡化操作,目的是提高图像的质量

equalizeHist()的两个参数——

(1)inputArray src:需要进行直方图均衡化操作的图像序列(2)outputArray dst:用来存放完成均衡操作图像的序列

- 10、Mat类: 该类由两个数据部分构成,分别是矩阵头(包含矩阵尺寸、存储方法、存储地址等
- 等)和一个指向存储所有像素的矩阵的指针

成员变量编写案例:

Mat color img; //定义一个Mat类型的图像矩阵

color_img.cols;//起阵的列数color_img.rows;//起阵的行数

color_img.data; //指向矩阵color_img数据单元的指针

color img.dims; //矩阵的维度,该值≥2

color img.size; //矩阵大小

成员函数编写案例:

color_img.cols();// 获取图片的高度color_img.rows();// 获取图片的宽度

color img.depth(); // 获取图像位深度,即矩阵元素的存储方式(存储每个像素所用的

位数)

图像位深度 = 比特数 + 数据类型

图像深度	空间大小	范围	等同C++变量		
CV_8U	8bits	0~255 unsigned char			
CV_8S	8bits	-128~127	char		
CV_16U	16bits	0~66535	unsigned short, unsigned int		

图像深度	空间大小	范围	等同C++变量
CV_16S	16bits	-32768~32767	short, short int
CV_32S	32bits	-2147483648~2147483647	int, long
CV_32F	32bits	1.18E-38~3.40E38	float
CV_64F	64bits	2.23E-308~1.79E308	double

color_img.channels(); // 获取矩阵通道的数目

函数原型: int Mat:channels()

color img.type(); //获取存储矩阵元素的数据类型 (包括位深度、通道数、数据类

型)

函数原型: int Mat:type()

存储数据的数据类型格式: CV_[位数][带符号与否][类型前缀]C[通道数]

带符号与否——S为符号整数,U为无符号整数,F为浮点数

举例——CV 8UC3

数据类型—返回值 对照表:

行:通道数 列:图像深度	C 1	C2	C 3	C4
CV_8U	0	8	16	
CV_8S	1	9	17	25
CV_16U	2	10	18	26
CV_16S	3	11	19	27
CV_32S	4	12	20	28
CV_32F	5	13	21	29
CV_64F	6	14	22	30
—————————————————————————————————————	7			_

创建二维Mat对象格式:

Mat Matrix_name(行数, 列数, 存储元素的数据类型, 每个矩阵点的通道数)

11、CommandLineParse**类**: 命令行解析器类,用来管理输入的命令行参数编写案例:

```
const char* keys =
{
    "{help h usage ? || print this message}"
    "{@video || video file, if not defined try to use webcamera}"
    "{fps | -1.0 | fps for output video}"
};
每一行的模式:
{命令(name_param) | 默认值(default_value) | 提示(description)}
```

2020/11/9 学习记录.md

```
细节说明:
```

```
(1)@表示按照顺序出现在exe后面,程序会根据出现顺序赋值给各个变量
   (2)非@参数使用"="运算符,如fps=60
   (3)非@参数可以使用-或者--开头,如:-fps=60或--fps=60
   (4)同一参数可以有多个别名称对应,如:helphusage?,四个表达都可以显示帮助信息
命令行案例:
   ./exe -help
   ./exe /dev/video0
   ./exe -fps=50
   ./exe /dev/video0 -fps=60
※注意: 如果想要使用多个name_param,需要在源程序的主函数中添加: CommandLineParser parser(argc, argv,
keys);
parser.about()函数:用来进行命令的说明,一般是程序的功能,以及参数的用法
编写案例:
   parser.about(practice2. v1.0.0)
parser.has()函数:用来检查参数是否存在
parser.printMessage()函数:用来显示所有描述参数
编写案例:
   if (parser.has("help"))
                    //检查用户是否已经在命令行中添加-help或-?
      parser.printMessage();
                        //打印about中的信息
                      //具体f执行的程序代码
      return 0;
   }
parser.get<typename>(parameterName)函数:用来访问和读取任何输入参数
编写案例:
   //将命令行中,参数名称N后面的值以int的形式存放到变量N中
   int N = parser.get<int>("N");
   //将命令行中,参数名称fps后面的值以double的形式存放到变量fps中
   double fps = parser.get<double>("fps");
   //将命令行中,第0个参数开始,满足String的值放到变量videoFile中
   String videoFile = parser.get<String>(0);
  ※注意:命令行参数的计数是从0开始的,也就是从命令行最开始的参数往后依次进行排查。
parser.check()函数:用来检测参数在使用前是否有解析错误的现象
parser.printErrors()函数: 用来显示错误信息(这些错误是库中已经列出的)
编写案例:
   if (!parser.check())
                     //检测参数是否有解析错误(返回类型是bool)
   {
```

12、Point类:用来确定二维图像或者三维图像中点的具体位置 编写案例:

Point center:

}

return 0;

Parser.printErrors();

//打印错误信息

//具体f执行的程序代码

成员变量:

```
※注意:如果是二维图像,就只有x和v两个成员变量,只有三维图像才会有z
   center.x——点的x坐标,可以是int类型、float类型,以及double类型
   center.y——点的y坐标,可以是int类型、float类型,以及double类型
   center.z——点的z坐标,可以是int类型、float类型,以及double类型
13、vector类:用来动态地生成一个数组
编写案例:
   vector faces:
                //Rect是OpenCV中的数据类型
成员函数:
   (1)faces.empty(): 判断数组是否为空
   (2)faces.erase(pos): 删除pos位置的数据
   (3) faces.erase(beg, end): 删除[beg,end)区间的数据
   (4)faces.front(): 传回第一个数据
   (5) faces.insert(pos, elem):在pos位置插入一个数据elem
   (6)faces.pop back(): 删除最后一个数据
   (7)faces.push back(elem): 在尾部加入一个数据
   (8)faces.resize(num): 重新设置该容器的大小
   (9)faces.size():返回容器中实际数据的个数
   (10)faces.begin():返回指向容器第一个元素的迭代器
   (11)faces.end():返回指向容器最后一个元素的迭代器
14、VideoCapture类: 用来处理从video文件、图像流或者摄像头获取的视频
编写案例:
   VideoCapture cap;
cap.open()函数:用来打开video文件或视频捕捉设备来获取视频
编写案例:
  //打开和videoFile变量存储的String类型字符串一样的video文件
   cap.open(videoFile);
  //打开/dev文件夹下的video0文件,()中的编号,就是/dev文件夹下正在使用的video文件编号
   cap.open(0);
cap.isOpened()函数:用来判断video文件是否初始化启动成功,成功返回true
编写案例:
   if (!cap.isOpened())
                    //判断摄像头设备是否成功打开
                    //具体f执行的程序代码
cap.release()函数:用来关闭video文件和视频捕捉设备
编写案例:
   cap.release();
                    //释放摄像头和视频cap
   ※注意:在计算机视觉应用中释放所有资源是非常重要的;如果不这么做,RAM内存会被全
部消耗掉
```

ROS人脸识别代码解读

```
main.cpp文件中的内容:
#include <ros/ros.h>
#include <image_transport/image_transport.h>
#include <sensor_msgs/image_encodings.h>
#include <cv_bridge/cv_bridge.h>
#include <opencv2/core.hpp>
#include <opencv2/highgui/highgui.hpp>
#include <opencv2/objdetect.hpp>
#include <opencv2/imgproc/imgproc.hpp>
using namespace std;
//cv是基于C++的OpenCV的命名空间
*使用该命名空间必须包含以下两个头文件:
*1、#include <opencv2/highgui/highgui.hpp>
*2, #include <opencv2/core.hpp>
*这里调用命名空间cv, 是因为后面调用了namedWindow()、destroyWindow()函数
*/
using namespace cv;
//OpenCV做人脸识别所需要用到的联级分类器
CascadeClassifier face_cascade;
//定义全局的静态const类型的字符串变量,并初始化为"Raw Image window",用来命名OpenCV显示
图像的窗口
/*
*因为这个变量在整个人脸识别Node运行的过程中都要使用到的,且不能被改变的,所以定义为static
const类型
*/
static const string OPENCV_WINDOW = "Raw Image window";
class Face_Detector
   //创建一个与topic通信进行交互的公共接口,该接口的名称为nh_
   ros::NodeHandle nh ;
   //创建一个用来publish和subscribe图像的公共接口,其中包含advertise()和subscribe()
来创建image topics的发布和接收,该接口的名称为it
   image transport::ImageTransport it ;
   //创建image topics的subscriber (接收端) , 并取名为image_sub_
   image transport::Subscriber image sub ;
   //创建image topics的publisher (发送端) , 并取名为image_pub_
   image_transport::Publisher image_pub_;
public:
   //class Face_Detector的构造函数,构造函数没有任何返回类型,且名称和内对象完全一致,
其作用是给某些类成员变量设置初始值
   *构造函数后面的":"作用是初始化类中的成员变量
   * class rectangle //定义类rectangle
      public:
          rectangle(int param1, int param2); //构造函数的定义
```

```
private:
         int m_length; //成员变量m_length, 表示矩形的
                         //成员变量m_width, 表示矩形的宽
         int m_width;
   *将类rectangle中的成员变量m length初始化为10, m width初始化为5
   * rectangle::rectangle(int param1, int param2):m_length(10), m_width(5)
                         //构造函数具体执行的内容
   *"it_"是图像的公共接口,"nh_"是topic通信的公共接口
   *ImageTransport()函数原型:
   * image_transport::ImageTransport::ImageTransport(const ros::NodeHandle &nh)
   */
   Face_Detector():it_(nh_)
      // Subscribe to input video feed and publish output video feed
      //使subscriber和image topics的公共接口串连起来
      *subscribe()中的前三个参数说明:
      *1、需要监听的topic,这里的/usb_cam/image_raw是ros-melodic-usb-cam自带的
topic包
      *2、接收队列的长度,因为subscriber收到消息后不会立马处理,而是把消息先存储到一个
消息队列中,这个参数就是该消息队列的长度
      *3、回调函数指针,指向处理接收到的图像信息的函数,这里的Face_Detector::imageCb
就是指向下面的void imageCb()函数 (&是引用, 目的是提升代码效率)
      image_sub_ = it_.subscribe("/usb_cam/image_raw", 1,
&Face_Detector::imageCb, this);
      //使publisher和image topics的公共接口串连起来
      image pub = it .advertise("/face detector/raw image", 1);
      //创建OpenCV显示图像的窗口,且窗口名称是字符串OPENCV_WINDOW,即显示OpenCV图像
的窗口名称为"Raw Image window"
      *函数原型—cv::namedWindow(const char* name, int flags)
      *name:窗口的名字,它被用来区分不同的窗口,并被显示为窗口标题
      *flags: 窗口属性标志,可以省略不写,有如下三个可选值
      * 1、WINDOW AUTOSIZE: 用户不能手动改变窗口大小,默认为此
         2、WINDOW_Normal: 用户可以手动改变窗口大小
      * 3、WINDOW_OpenGL: 支持openGL
      */
      namedWindow(OPENCV_WINDOW);
   }
   //class Face_Detector的析构函数,在对象消亡时,自动被调用,用来释放对象占用的内存空
间
   ~Face_Detector()
      //销毁显示OpenCV图像的窗口,即将名为"Raw Image window"显示OpenCV图像的窗口销毁
调
      *函数原型—cv::destroyWindow(const char* name)
      *name:要被销毁的窗口的名字
```

```
destroyWindow(OPENCV_WINDOW);
   }
   *void imageCb()是自定义的回调函数,其完成的功能就是将ROS下的图像格式转换为OpenCV可
兼容的图像格式,其只要一个参数,即ROS格式的图像信息。
   *该参数的类型之所以要定义为: const sensor msgs::ImageCOnstPtr&, 是因为要去迎合
cv_bridge::toCvCopy()第一个参数的格式要求。
   void imageCb(const sensor_msgs::ImageConstPtr& msg)
      //这里cv_bridge::CvImagePtr类是一个指针类型,其指向的是cv_bridge::CvImage类,
boost的共享所有权share_ptr指针使其以指针的方式指向cv_bridge::CvImage类
      *使用cv_bridge命名空间必须要包含cv_bridge/cv_bridge.h头文件
      *定义一个指向cv_bridge::CvImage类的指针, 因为ROS Image Message和OpenCV
cv::Mat之间是通过CvBridge作为桥梁进行转换的,而具体转换的类就是CvImage
      cv_bridge::CvImagePtr cv_ptr;
      /*
      *try和catch是C++中的异常处理机制, "try"后面的程序代码完成真正复杂的计算工作, 这
些代码在执行过程中有可能抛出异常对象, "catch"后面的()内是可能被抛出的异常对
      *象中的一类,如果在try后面的代码被执行过程中检测到catch列出的异常,就执行catch后
面{}中的程序代码
      *catch后面可以不加(),这样try后面的程序代码中所有的异常对象全部都会被抛出。
      */
      trv
      {
         *cv bridge::toCvCopy()函数的作用是将sensor msgs::Image message转换为
OpenCV可兼容的CvImage格式,且对ROS sensor_msgs进行复制
         *注意:并不是每次这两种图像格式进行转换cv_bridge就会对ROS sensor_msgs进行
复制的, cv bridge会识别当前的图像信息的使用情况, 主要分为以下两种情况:
         *1、若OpenCV想要就地修改数据,那么cv bridge就必须复制ROS消息数据。
[cv_bridge::toCvCopy]
         *2、若OpenCV不会修改数据,那么OpenCV可以安全地共享ROS消息所拥有的数据,而不
是使用cv bridge复制的信息[cv bridge::toCvShare]
         *cv bridge::toCvCopy()函数原型:
         *CvImagePtr cv_bridge::toCvCopy(const sensor_msgs::ImageConstPtr
&source, const std::string &encoding = std::string())
         *第一个参数source就是ROS的image消息
         *第二个参数&encoding = std::string()是图像数据的所需编码,其格式种类
有: "mono8"、"bgr8"、"bgra8"、"rgb8"、"rgba8"、"mono16"。
         *其书写形式一般为: sensor_msgs::image_encodings::BGR8
```

```
cv_ptr = cv_bridge::toCvCopy(msg, sensor_msgs::image_encodings::BGR8);
      }
       catch (cv_bridge::Exception& e)
          ROS ERROR("cv bridge exception: %s", e.what());
          return;
       }
       // Draw an example circle on the video stream
      //image.rows是OpenCV图像的行数,等同于ROS图像的高;image.cols是OpenCV图像的列
数,等同于ROS图像的宽
      if (cv_ptr->image.rows > 400 && cv_ptr->image.cols > 600)
          //cv_ptr->image是OpenCV所使用的图像数据,将数据传给自定义的人脸检测函数
detect_faces()实现人脸识别功能
          detect_faces(cv_ptr->image);
          //向topic上面发布图像,这里发布的图像是ROS格式的图像
          image_pub_.publish(cv_ptr->toImageMsg());
      }
   }
   //自定义的人脸检测函数,其只有一个cv::Mat类变量作为形参,是OpenCV格式的图像
   //之所以可以将cv_bridge::CvImage类下的成员变量image当实参传入,是因为cv::Mat
cv_bridge::CvImage::image, 即这个image的类型就是cv::Mat
   void detect_faces(cv::Mat img)
   {
       //OpenCV中随机数种子的生成
      /*
       *默认种子RNG类定义: RNG rng (0xfffffff)
       *时间种子RNG类定义: RNG rng ( (unsigned) time(NULL))
       */
       RNG rng(0xFFFFFFF);
       //定义显示文字的线条类型,这里使用默认值8
      int lineType = 8;
      Mat frame_gray;
      //图像转换,将彩色图像转换为灰白图像,COLOR_BGR2GRAY: RGB---->GRAY
       *cvtColor()函数的四个参数:
       * 1、cv::InputArray src (输入序列)
        2、cv::OutputArray dst (输出序列)
         3、int code (颜色映射码)
          4、int dstCn = 0 (输出的通道数 (0='automatic'))
       cvtColor(img, frame gray, COLOR BGR2GRAY);
       //直方图均衡化,用于提高图像的质量
       *equalizeHist()函数的两个参数:
         1、InputArray src (输入序列)
          2、OutputArray dst (输出序列)
       equalizeHist(frame_gray, frame_gray);
      //-- Detect faces
       std::vector<Rect> faces;
       //人脸检测函数,这个函数一般只输入两个参数
```

```
*detectMultiScale()函数的7个参数:
      * 1、image--待检测图片,一般为灰度图像加快检测速度
         2、objects--被检测物体的矩形框向量组
         3、scaleFactor--表示在前后两次相继的扫描中,搜索窗口的比例系数。默认为1.1即
每次搜索窗口依次扩大10%
        4、minNeighbors--表示构成检测目标的相邻矩形的最小个数(默认为3个),如果组成
检测目标的小矩形的个数和小于 min neighbors - 1 都会被排除。
            如果min neighbors 为 0,则函数不做任何操作就返回所有的被检候选矩形框,
这种设定值一般用在用户自定义对检测结果的组合程序上
      * 5、flags--要么使用默认值,要么使用CV_HAAR_DO_CANNY_PRUNING,如果设置为
CV_HAAR_DO_CANNY_PRUNING,那么函数将会使用Canny边缘检测来
            排除边缘过多或过少的区域, 因此这些区域通常不会是人脸所在区域
      * 6、minSize和maxSize用来限制得到的目标区域的范围(这是两个不同的参数)
      */
      face_cascade.detectMultiScale(frame_gray, faces);
      for (size_t i = 0; i < faces.size(); i++)</pre>
      {
         //找到人脸矩阵的中心
         Point center(faces[i].x + faces[i].width/2, faces[i].y +
faces[i].height/2);
         //ellipse()函数的作用是绘制椭圆
         *ellipse()函数的8个参数:
         * 1、img: 绘制椭圆的目标图像
           2、center:椭圆的圆心坐标
            3、axes:半轴的长度,椭圆分为长半轴(宽/2)和短半轴(高/2),Size()函数
作用是获取行和列,可以理解为绘制的椭圆与长为长轴,宽为短轴的矩形相切
           4、angle:椭圆偏转的角度
           5、startAngle: 绘制椭圆时,圆弧起始角的角度(该角度是相对于椭圆偏转角而
言的)
          6、endAngle:绘制椭圆时,圆弧终止角的角度(该角度是相对于圆弧起始角而言
的)
           7、color:绘制椭圆的线条颜色
            8、thickness: 绘制椭圆的线条粗细
         */
         ellipse(img, center, Size(faces[i].width/2, faces[i].height/2), 0, 0,
360, Scalar(255, 0, 255), 4);
      }
      //定义文本框左下角的起始坐标
      Point org = Point(40,40);
      //判断图像中是否有检测到人脸, faces.size()函数的返回值是图像中人脸的个数
      if (faces.size() >= 1)
      {
         //putText()函数的作用是在图像上显示文字
         *putText()函数的8个参数:
         *1、cv::Mat& img:显示文字的目标图像
         *2、const string& text: 待显示的文字内容
         *3、Point origin: 文本框的左下角的起始坐标
         *4、int fontFace: 字体类型
           0 = FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 普通大小无衬线字体 (normal size sans-serif
font)
         * 1 = FONT HERSHEY PLAIN, 小号无衬线字体 (small size sans-serif
```

```
font)
          * 2 = FONT_HERSHEY_DUPLEX, 普通大小无衬线字体 (normal size sans-serif
font (more complex than FONT_HERSHEY_SIMPLEX))
          * 3 = FONT_HERSHEY_COMPLEX, 普通大小无衬线字体, 只是比
FONT HERSHEY DUPLEX更复杂 (normal size serif font)
          * 4 = FONT_HERSHEY_TRIPLEX, 普通大小无衬线字体, 比FONT_HERSHEY_COMPLEX
更复杂 (normal size serif font (more complex than FONT_HERSHEY_COMPLEX))
          * 5 = FONT HERSHEY COMPLEX SMALL, 小号版本的FONT HERSHEY COMPLEX字体
 (smaller version of FONT_HERSHEY_COMPLEX)
          * 6 = FONT_HERSHEY_SCRIPT_SIMPLEX, 手写字体 (hand-writing style
font)
           * 7 = FONT_HERSHEY_SCRIPT_COMPLEX, 比FONT_HERSHEY_SCRIPT_SIMPLEX更复
杂的变体 (more complex variant of FONT_HERSHEY_SCRIPT_SIMPLEX)
          *5、double fontScale:字体大小,值越大文字越大
          *6、Scalar color:字体颜色,颜色用Scalar()函数表示
          *7、int thickness:字体粗细
          *8、int lineType:显示文字线条的类型
          *rng.uniform()函数的作用是产生一个均匀分布的平均数
          *Scalar()函数的作用是显示不同的颜色Scalar(B蓝色(0~255), G绿色(0~255), R红
色(0~255))
          * Scalar(0): 黑色
            Scalar(255): 白色
            Scalar(150): 灰色
            Scalar(255, 0, 0): 蓝色
            Scalar(0, 255, 0): 绿色
            Scalar(0, 0, 255): 红色
          */
          putText(img, "WARNING : Face Recognation!", org, rng.uniform(∅,8),
1.5, Scalar(0, 255, 0) , rng.uniform(1, 10), lineType);
       }
       //在名为Raw Image window的窗口显示图像
       imshow(OPENCV_WINDOW, img);
       waitKey(3);
   }
   //以下四行代码对于本程序而言完全不重要,可以忽略或删除
# if 0
   static Scalar randomColor(RNG& rng)
       int icolor = (unsigned) rng;
       //移位操作,进而生成不同的颜色
       return Scalar(icolor&255, (icolor>>8)&255, (icolor>>16)&255);
   }
# endif
};
int main(int argc, char** argv)
{
   //从命令行读取必要的信息,注意路径
   CommandLineParser parser(argc, argv,
       "{help h usage ? | | print this message}"
       "{face cascade | /home/martin/ROS-
```

```
Beginner/catkin_ws/src/cv_bridge_tutorial_cpp/src/haarcascade_frontalface_alt.xml
| Path to face cascade.}");
   //命令行的说明,具体解释该程序的功能
   parser.about("\nThis program demonstrates using the cv::CascadeClassifier
class to detect objects (Face + eyes) in a video stream.\n You can use Haar or LBP
features.\n\n");
   //打印parser.about()函数中的字符串
   parser.printMessage();
   //在命令参数中"face_cascade"后面跟随的值以String的类型赋值给face_cascade name
   //注意: 括号里的("face_cascade")必须与parser()函数中key里的的"face_cascade"完全一
致
   String face_cascade_name = parser.get<String>("face_cascade");
   //判断"haarcascade_frontalface_alt_*.xml"文件是否加载成功
   if(!face_cascade.load(face_cascade_name))
       cout << "--(!)Error loading face cascade\n";</pre>
       return -1;
   ros::init(argc, argv, "Face_Detector");
   Face_Detector ic;
   //循环执行
   ros::spin();
   return 0;
}
```

Haar级联分类器的选择

在OpenCV自带的Haar级联分类器是:

- 1.haarcascade frontalface alt.xml
- 2.haarcascade frontalface alt2.xml
- 3.haarcascade frontalface alt tree.xml
- 4.haarcascade frontalface default.xml

其中,haarcascade frontalface alt.xml的人脸识别检测效果最好

ROS人脸识别信息的Topic传输

main.cpp需要修改的内容: (灰色内容是原码,彩色是新增代码)

#include <std_msgs/Int32.h>
#include <geometry_msgs/Point.h>

//创建一个与topic通信进行交互的公共接口,该接口的名称为nh_ros::NodeHandle nh;

ros::NodeHandle nh_number;

//创建一个用来publish和subscribe图像的公共接口,其中包含advertise()和subscribe()来创建image topics的发布和接收,该接口的名称为it_

image_transport::ImageTransport it_;

```
//创建image topics的subscriber (接收端) , 并取名为image sub
image transport::Subscriber image sub;
//创建image topics的publisher (发送端) , 并取名为image pub
image transport::Publisher image pub;
/*创建Publisher*/
ros::Publisher pub = nh .advertise<geometry msgs::Point>("location info", 10);
ros::Publisher pub_number = nh_number.advertise<std_msgs::Int32>("number_info", 1);
public:
                           //人脸中心,这个变量是直接从detect faces()函数中移上来的
   Point center;
   geometry msgs::Point p;
                             //publish的人脸中心
   std msgs::Int32 number;
                             //publish的人脸数量
   /*image transport::ImageTransport::ImageTransport(const ros::NodeHandle &nh)*/
   Face Detector():it (nh )
       //使subscriber和image topics的公共接口串连起来
       /*
       *subscribe()中的前三个参数说明:
       *1、需要监听的topic,这里的/usb_cam/image_raw是ros-melodic-usb-cam自带的topic包
       *2、接收队列的长度,因为subscriber收到消息后不会立马处理,而是把消息先存储到一个消息队列
中,这个参数就是该消息队列的长度
       *3、回调函数指针,指向处理接收到的图像信息的函数,这里的Face Detector::imageCb就是指向下
面的void imageCb()函数 (&是引用,目的是提升代码效率)
       image sub = it .subscribe("/usb cam/image raw", 1, &Face Detector::imageCb, this);
       //使publisher和image topics的公共接口串连起来
       image_pub_ = it_.advertise("/face_detector/raw_image", 1);
       namedWindow("Video");
   }
   //自定义的人脸检测函数,其只有一个cv::Mat类变量作为形参,是OpenCV格式的图像
   //之所以可以将cv_bridge::CvImage类下的成员变量image当实参传入,是因为cv::Mat
cv bridge::CvImage::image, 即这个image的类型就是cv::Mat
   void detect faces(cv::Mat img)
   {
   Mat frame gray;
   /*图像转换,将彩色图像转换为灰白图像,提高处理效率,COLOR BGR2GRAY: RGB----->GRAY*/
   cvtColor(img, frame_gray, COLOR_BGR2GRAY);
   //直方图均衡化,用于提高图像的质量
   equalizeHist(frame_gray, frame_gray);
   /*人脸矩阵*/
   std::vector faces;
   cascade.detectMultiScale(frame_gray, faces);
   ROS_INFO("检测到的人脸个数: %d", number.data = faces.size());
   pub_number.publish(number);
                                  //发布消息
```

```
double distance[faces.size()] = {0};
    for (size t i = 0; i < faces.size(); i++)
    int radius;
                      //标记圆的半径
    /*找到人脸中心*/
    center.x = cvRound((faces[i].x + faces[i].width * 0.5));
    center.y = cvRound((faces[i].y + faces[i].height * 0.5));
    p.x = center.x;
    p.y = center.y;
    ROS INFO("人脸在图像中的坐标: (%d, %d)", (int)p.x, (int)p.y); //输出当前msg
    pub.publish(p);
                           //发布消息
    /*脸距离中心计算*/
    distance[i] = sqrt(pow(abs((int)center.x - (int)(img.cols *0.5)), 2) + pow(abs((int)center.y - (int)(img.rows
*0.5)), 2));
    radius = cvRound((faces[i].width + faces[i].height) * 0.25);
    circle(img, center, radius, colors[i % 7], 2);
    imshow("Video",img);
    waitKey(3);
```

※注意:如果电脑本身安装过OpenCV,且是以sudo make install命令方式来安装的话,在将包复制到ROS项目后,会因为OpenCV版本不同的问题导致程序可以在ROS的workspace目录下完美catkin_make编译,但是Node运行失败的情况。解决方案:进入自己安装的OpenCV目录下的build文件夹,执行sudo make uninstall命令先将自己安装的OpenCV卸载,再进入ROS的workspace目录下执行catkin_make编译。

subscriber.cpp文件中的内容:

```
//任何ROS的C++程序都必须包含的头文件
#include <ros/ros.h>
#include <sensor msgs/image encodings.h>
#include <std msgs/Int32.h>
#include <geometry_msgs/Point.h>
void number_Callback(const std_msgs::Int32::ConstPtr &number)
    ROS INFO("The number of faces: %d", number->data);
void location_Callback(const geometry_msgs::Point::ConstPtr &p)
   ROS INFO("The pinpoint of the face in the image: (%d, %d)", (int)p->x, (int)p-
>y);
}
int main(int argc, char *argv[])
   ros::init(argc, argv, "subscriber"); //argc和argv是解析参数, "listener"是节
点的命名名称
                                      //创建句柄,实例化node
   ros::NodeHandle n1;
                                      //创建句柄,实例化node
   ros::NodeHandle n2;
```

```
/*n.subscriber()要注意三个参数,第一个参数是我们要监听的Topic,""中的内容必须与
publish的Topic的名字保持一致; 第二个参数是消息接收的队列长度; 第三个参数是一个指针, 其指
向的是处理接收到的消息的回调函数,该函数往往是自定义功能的*/
  /*创建subscriber*/
  ros::Subscriber sub number = n1.subscribe("number info", 1, number Callback);
  /*消息接受的队列长度不用设的太长,因为一般消息接收到后马上就会处理掉,所以这里也和
publish的队列长度保持一致,设为1*/
   ros::Subscriber sub location = n2.subscribe("location info", 10,
location Callback);
/*并不是队列中一有消息就会对其进行处理的,必须调用ros::spin()函数,spin()函数会反复查看
队列里是否有待处理的消息,队列里有消息就处理,没有就阻塞等待*/
                          //反复调用当前可触发的回调函数, 并阻塞
     ros::spin();
/*与ros::spin()相对应的函数是ros::spinOnce(),后者是非阻塞函数,只检查一次队列,队列里
有消息就处理,没有就直接向下执行程序*/
     return 0;
}
```

※注意:

- 1、一个Topic里面只能同时传输一个确定类型的变量,这个类型是可以自定义的,但是为了项目移植过程中避免变量歧义,一般尽量使用ROS自带的数据类型
- 2、一个cpp文件中可以同时定义多个Node节点,也可以存在多个publisher和subscriber,但是在进行Topic通信时,必须要确保nh.advertise<变量类型>("Topic_Name", 1); 和n.subscribe("Topic_Name", 1, Callback_fun); 语句中的
 Topic_Name完全一致,否则信息无法被成功订阅
- 3、编写完subscriber.cpp文件后,不要忘记在CMakeLists.txt文件中增添必要内容,并检查package.xml文件中是否由需要增添的依赖。
- 4、haarcascade_frontalface_alt.xml文件在使用cascade.load("");语句加载时,尽可能使用ROS或者OpenCV该文件存放的绝对路径,这样以后程序在机器上运行时,方便后续调试操作。