

# Demonstrace učení RCE sítě

Technická správa

Dátum: 24.11.2024 Martin Pribylina, xpriby19

## Úvod

Táto správa popisuje riešenie projektu demonštrácie učenia RCE(Restricted Coulomb Energy) sieti.

RCE je dvojvrstvová neurónová sieť v premennou topológiu. Pri vytvorení siete sa v nej nenachádzajú žiadne neuróny, postupne pribúdajú až pri učení. Skladá sa zo skrytej a výstupnej vrstvy. Skrytá vrstva sa skladá z neurónov s radiálnou bázovou funkciou a so skokovou aktivačnou funkciou. Neuróny skrytej vrstvy sa skladajú z vektoru, ktorý vyjadruje stred hyperguli a polomeru. Výstupná vrstva s funkciou logického OR sa skladá z neurónov ktoré obsahujú typ triedy. Vstupné vektory sa klasifikujú podľa toho v ktorej v ktorej hyperguli ležia, pričom sa môže stať, že vstupný vektor neleží v žiadnej, v jednej alebo vo viacerých hyperguliach zároveň. Podľa toho sa aktivujú výstupné neuróny a klasifikujú vstup. Aplikácia umožňuje užívateľovi vytvorenie vlastnej dátovej sady a vizualizáciu všetkých krokov učenia sa s farebným zvýraznením aktuálneho kroku učenia spolu s komentárom a akciou, ktorá sa práve vykonala.

## Preklad a spustenie programu

**bash build.sh** - Inštalácia kľúčových programov a python balíkov **bash run.sh** - Spustenie

#### Požiadavky

build.sh inštaluje python3, python3-pip, python3-venv a stiahne nasledujúce python knižnice numpy, matplotlib, pyqt5

Detailnejší popis možno nájsť v README.md.


## Ovládanie programu

Hlavné menu sa zobrazí po spustení aplikácie. Umožňuje prechod na demonštrovanie učenia RCE siete pomocou tlačidla **Train and Demo RCE Network** a prechod na vytvorenie datasetu tlačidlom **Create Training Dataset**.

### Demonštrácia trénovania RCE siete

Obrazovka demonštrácie trénovanie RCE siete.


- Load Data výber súboru pre načítanie vstupných dát (Trénovanie siete sa vykoná automaticky po načítaní dátovej sady) po úspešnom načítaní súboru a natrénovaní siete je možné prechádzať cez jednotlivé kroky trénovania pomocou tlačidiel dole
- <<<,<,>,>>,>>> posúvanie sa na začiatok/koniec trénovania, cez jednotlivé iterácie, cez jednotlivé kroky




- R max slúži na úpravu maximálnej aktivačnej hodnoty pre skrytú vrstvu neurónov
- Show results zobrazí v novom okne informácie o natrénovanej sieti (finálnej)
- Help zobrazí popis ovládania
- Back vráti do Menu

### Zobrazenie po načítaní dátovej sady.

- Training Iteration udáva informáciu na ktorej iterácii trénovania sa model práve nachádza
- Training Vector udáva informáciu na ktorom trénovacom vektore sa model práve trénuje
- Action popisuje zmenu, ku ktorej práve došlo v práve prevedenom kroku trépovania
- Comment komentár popisujúci aktuálnu činnosť trénovacieho algoritmu



#### Zobrazenie po prvej iterácii prejdenia vstupných vektorov.




### Koniec trénovania a zobrazenie výsledkov.



### Vytváranie a editovanie dátovej sady

Obrazovka pre vytváranie a editáciu vstupných vektorov a ich tried pre RCE sieť. Umožňuje vytvoriť a uložiť dátovu sadu do súboru.

- Add Point pridá vektor s dvoma súradnicami (X, Y - ľubovoľné desatinné/celé číslo) a triedou - Class (ktorá značí farbu akou bude daný bod vykreslený)
- Remove Point odstráni vektor podľa súradníc (X, Y - ľubovoľné desatinné/celé číslo) na triede vektoru nezáleží
- Remove AII odstráni všetky vektory
- Save Dataset uloží trénovacie dáta
- Load Dataset načíta trénovacie dáta, ktoré následne môžeme upravovať a uložiť
- Back vráti do menu



## Riešené problémy

### RCE siet'

Pre vytvorenie neurónovej siete RCE je potrebné si najprv zadefinovať ako budú vyzerať skryté a výstupné neuróny. Skryté neuróny sa skladajú z vektoru, polomeru a ukazujú na výstupný neuron. Výstupný neuron doplňuje informáciu o triede klasifikácie daným neuronom.

Sieť musí mať schopnosť vytvárať nové skryté a výstupné neuróny podľa vstupného vektoru a triedy. Nový skrytý neuron sa nastaví podľa vstupného vektoru a priradí sa mu výstupný neuron pokiaľ existuje. V prípade, že neexistuje tak sa vytvorí a priradí. RCE sieť je implementovaná v rce network.py.

## Tréning siete

RCE sieť sa trénuje tak, že sa postupne prejde cez všetky vstupné vektory a pokiaľ nedošlo k zmene siete, tak sa trénovanie končí. Pri prechádzaní cez vstupné vektory sa musí prejsť cez všetky existujúce skryté neuróny a porovnať ich vzdialenosť so vstupným vektorom. Pričom môžu nastať 3 situácie. (Niektoré kombinácie situácii môžu nastať súčasne)

- Vstupný vektor leží v jednej alebo viacerých hypreguliach s rovnakou triedou. V takomto prípade si poznačíme hit flag, pretože vstupný vektor je správne klasifikovaný a nepotrebujeme nič meniť.
- 2. Vstupný vektor leží v jednej alebo viacerých hyperguliach s inou triedou. V takomto prípade modifikujeme polomer daných skrytých neurónov na polovicu vzdialenosti medzi daným neurónom a vstupným vektorom. Musíme nastaviť flag modify, pretože sme modifikovali sieť a teda ju budeme musieť prejsť celú znova so všetkými vstupnými vektormi.

3. Vstupný vektor neleží v žiadnej hyperguli a teda musíme vytvoriť nový skrytý neuron na pozícii vstupného vektora, prípadne aj výstupný s triedou vstupného vektora ak ešte neexistuje.

Trénovanie rce siete je implementované v rce\_trainer.py.

### Demonštrácia trénovania

Po každom kroku trénovania sa vytvorí kópia rce siete s aktuálnym stavom. Pre demonštračné účely rce sieť obsahuje komentár, akciu, index iterácie, trénovacieho vstupu, skrytej vrstvy. Akcia popisuje zmeny v jednotlivých vrstvách siete a komentár popisuje to, čo sa deje v aktuálnom kroku algoritmu. Medzi danými kópiami sa prechádza pomocou užívateľského prostredia pričom je aktuálny trénovací vektor a aktuálny neurón skrytej vrstvy zvýraznený žltou farbou.

## Prílohy

## Štruktúra projektu

#### root

#### data

- input\_data.py: Modul na spracovanie vstupných dát. Umožňuje pridanie, odstránenie vektorov.
- **my exceptions.py**: Definície vlastných výnimiek.
- point.py: Vstupný vektor.
- **json\_serializer**: Zaobaľuje logiku pre vytváranie json formátu výstupných trénovacích dát.

### o gui

- main\_menu.py: Menu pre výber medzi vytváraním datasetu alebo trénovaním.
- main\_window.py: Vytvorí hlavné okno, v ktorom sa menia obrazovky (menu, train, create).
- mpl\_canvas.py: Vytvorenie Matplotlib canvasu pre zobrazenie grafov.
- styles.py: Štýly pre tlačidlá a ďalšie GUI komponenty.
- train\_network\_screen.py: Hlavná obrazovka na tréning siete.
- create\_dataset\_screen.py: Hlavná obrazovka pre vytváranie vstupného datasetu.

#### o rce

- rce\_trainer.py: Hlavná logika tréningu RCE siete. Ukladá priebežné výsledky trénovania.
- rce\_network.py: RCE sieť, umožňuje pridávanie nových neurónov. Obsahuje vrstvu hidden a ouput neuronov, flagy o modifikácii siete, hit, maximálnu veľkosť polomeru aktivačnej funkcie neurónov, index trénovacej sady a index skrytého neuronu. Umožňuje detailny výpis všetkých podstatných informácii.
- hidden\_neuron.py: Skrytý neuron RCE siete.
- output neuron.py: Výstupný neuron RCE siete.
- test\_files: obsahuje vstupné súbory
- o main.py: Hlavný skript na spustenie aplikácie.
- requirements.txt: Zoznam potrebných Python knižníc.

## Citácie

[1] doc. Ing. Vladimír Janoušek, Ph.D. dostupné z: 2024-NN-03a