SMILE - Datenstrukturen Spezifikation

Holger Siegel / Rachid El Araari

22. November 2006

Inhaltsverzeichnis

Ι	Üŀ	persicht	2				
1	Pakete						
	1.1	csm.exceptions	3				
	1.2	semantics	3				
	1.3	nua	4				
	1.4	csm.statetree	4				
	1.5	csm	6				
	1.6	csm.expression	7				
2		wendung	8				
	2.1	Gruppe GUI	8				
	2.2	Gruppe Semantik	9				
	2.3	Gruppe Model Checking	10				
II	${f A}$.PI-Spezifikation	11				

Teil I Übersicht

Kapitel 1

Pakete

In diesem Abschnitt werden die Packages kurz vorgestellt. Für eine detaillierte Beschreibung des Interfaces wird auf Abschnitt II auf Seite 11 verwiesen.

1.1 csm.exceptions

In diesem Paket sind alle Exceptions definiert, die bei der Bearbeitung eines CoreStateMachine auftreten können. Ausgenommen sind die RuntimeExceptions, die beim Laden und Speichern auftreten können, sowie NullPointerExceptions, die immer auf Programmierfehler hindeuten.

Diese Exceptions werden nur von den Methoden der Klassen unterhalb von csm erzeugt.

Ein Wort zur Behandlung von Nullzeigern

Wir, die Datenstruktur-Gruppe, versuchen, die Parameter aller öffentlichen Methoden mit Assertions auf Gültigkeit zu testen. Es ist unser Fehler, wenn bei eingeschalteten Assertions ein unerlaubter Nullzeiger durchgelassen wird. Es ist euer Fehler, wenn eure Aufrufe unsere Assertions verletzen.

Im Gegenzug garantieren wir, dass die öffentlichen Methoden nur dann Nullzeiger liefern, wenn in der Javadoc-Dokumentation darauf hingewiesen wird.

1.2 semantics

In diesem Paket implementiert die Semantik-Gruppe ihre Funktionalität. Nach außen sichtbar soll nur die Klasse NuGenerator und deren Methode generateNuAutomaton(..) sein.

1.3 nua

In diesem Paket befindet sich die Implementation des ν -Automaten. Dieser wird von der Semantik-Gruppe erzeugt und von der Model-Checking-Gruppe gelesen. Die GUI-Gruppe darf Objekte vom Typ NuAutomaton zwischenspeichern, ohne sie zu auszulesen oder zu verändern.

1.4 csm.statetree

Dieses Paket implementiert den Komponentenbaum, also alle Bestandteile der CoreStateMachine, die auf der Zeichenfläche gezeichnet werden. Die Gruppe GUI darf alle Konstruktoren der nicht-abstrakten Klassen verwenden, um neue Komponenten zu erzeugen. Sie darf alle öffentlichen Methoden verwenden, um den Komponentenbaum darzustellen und zu bearbeiten. Die Semantik-Gruppe soll nur lesend auf den Komponentenbaum zugreifen. Außerhalb des Packages sollen keine Subklassen der hier definierten Klassen definiert werden.

Abbildung 1.1 auf der nächsten Seite zeigt die Klassenstruktur des Komponentenbaums. Abbildung 1.2 auf Seite 6 zeigt die Abhängigkeiten innerhalb des Komponentenbaums.

Das Erzeugen und Löschen von Komponenten

- Alle Komponenten besitzen einen Konstruktor, der als einziges Argument eine Position vom Typ Point entgegennimmt. Diese Position gibt die Position der Komponente innerhalb der sie umgebenden Komponente an.
- mit p.add(c) fügt man einer Parent-Komponente p eine Unterkomponente c hinzu. Ist c bereits Unterkomponente irgendeiner Komponente, oder würde c durch das Hinzufügen eine Unterkomponente von sich selbst, dann wird eine Exception ErrTreeNotChanged geworfen.
- mit p.remove(c) entfernt man die Unterkomponente c wieder aus p. War c keine Unterkomponente von p, dann wird ebenfalls eine Exception ErrTreeNotChanged geworfen.

Visitor-Pattern Die Child-Komponenten einer Komponente sind nicht öffentlich zugänglich. Die Methode

protected final void visitChildren(CSMComponent component)




Abbildung 1.1: Die Klassenstruktur des Komponentenbaums




Abbildung 1.2: Übersicht über die Abhängigkeiten zwischen den Bestandteilen des Komponentenbaums

der Klasse csm.statetree. Visitor ermöglicht es, auf die Unterkomponenten einer Komponente zuzugreifen. Sie ruft für jede Unterkomponente von component die entsprechende visit-Methode des Visitor-Objektes auf. Durch Überschreiben dieser visit-Methoden kann man Subklassen von Visitor implementieren, die nahezu beliebige Operationen auf dem Komponentenbaum ausführen.

1.5 csm

Dieses Paket implementiert die CoreStateMachine sowie Listen für Events und Variablen. Die Gruppe GUI darf die Konstruktoren von CoreStateMachine, Event und Variable verwenden. Sie darf alle öffentlichen Methoden verwenden, um die CoreStateMachine darzustellen und zu bearbeiten. Die Semantik-Gruppe soll nur lesend auf die CoreStateMachine zugreifen. Außerhalb des Packages sollen keine Subklassen der hier definierten Klassen definiert werden.

1.6 csm.expression

In diesem Paket sind die abstrakten Syntaxbäume für Guards und Actions implementiert. Es enthält ein Unterpaket csm.expression.parser, in dem mit JavaCC ein Parser für Guards und Actions implementiert wird. Alle Syntaxbäume stammen von der Klasse

Expression<Ergebnistyp>

ab. Diese stellt eine Methode prettyprint() zur Verfügung, die den Ausdruck in einen String umwandelt. Es wird garantiert, dass beim Parsen eines mit prettyprint() ausgegebenen Syntaxbaums ein zu diesem semantisch äquivalenter Syntaxbaum entsteht.

Action-Terme bestehen aus Unterklassen der Klasse

Action extends Expression<ExpressionEnvironment>

Die Unterklassen von Expression und Action sowie die zugrundeliegende Syntax sind vollständig im Paket csm.expression gekapselt. Außerhalb dieses Paketes sollen daher keine Annahmen über die Syntax oder die interne Klassenstruktur gemacht werden.

Jede Expression<Result> hat eine Methode

public Result evaluate(ExpressionEnvironment env)

Diese Methode wertet die Expression in dem Environment env aus.

Kapitel 2

Verwendung

2.1 Gruppe GUI

Die Gruppe GUI verwendet die Klassen in den Paketen unterhalb von csm, um Objekte vom Typ CoreStateMachine zu erstellen und zu bearbeiten.

Zum Erstellen stellt die Klasse CoreStateMachine einen Konstruktor sowie eine statische Methode loadCSM(..) zur Verfügung.

Um GUI-spezifische Daten in der CoreStateMachine zu speichern, stehen dort die Methoden setGuiMetadata und getGuiMetadata zur Verfügung.

Verwendung der Datenstrukturen

- csm.exceptions die Exceptions in diesem Paket werden ausschließlich von den Methoden des Datenmodells erzeugt. Sie werden geworfen, wenn eine Änderung des Modells schiefgegangen ist. Es ist Aufgabe der GUI, auf diese Fehler zu reagieren.
- semantics die statische Methode generateNuAutomaton(..) der Klasse Nu-Generator soll von der GUI verwendet werden, um aus einer CoreState-Machine einen ν-Automaten zu erstellen. Es ist darauf zu achten, dass die CoreStateMachine während der Erstellung nicht verändert wird. Andernfalls ist eine korrekte Umsetzung nicht gewährleistet.
- nua die Klasse NuAutomaton repräsentiert einen ν -Automaten; mit den anderen Klassen dieses Pakets hat die GUI-Gruppe nichts zu tun. Die GUI soll keine Methoden von NuAutomaton verwenden.
- **csm.statetree** alle öffentlichen Klassen, Methoden und Konstruktoren in diesem Paket dürfen verwendet werden, um den Komponentenbaum

darzustellen und zu verändern. Von den Klassen in diesem Paket sollen keine Unterklassen abgeleitet werden. Um Informationen über den Komponentenbaum zu erhalten, sollen Subklassen von der Klasse csm.statetree. Visitor abgeleitet werden.

- csm Alle Konstruktoren von CoreStateMachine, Event, Variable, GuiMetadata dürfen verwendet werden. Darüber hinaus dürfen alle öffentlichen Methoden dieser Klassen verwendet werden, um die CoreStateMachine darzustellen und zu verändern. Von den Klassen in diesem Paket sollen keine Unterklassen abgeleitet werden.
- csm.expression Ausdrücke, also Actions und Guards, werden intern in den Setter-Methoden von CompositeState und Transition geparst. Deshalb soll die GUI von der Klasse Expression und ihren Subklassen nur die Methode prettyprint(..) verwenden. Darüber hinaus sollen keine Annahmen über die Subtypen von Expression<Integer>, Expression<Boolean> und Action getroffen werden.

2.2 Gruppe Semantik

Die Gruppe Semantik darf lesend auf alle Methoden aller Klassen unterhalb von csm zugreifen. Daher muß die GUI sicherstellen, dass während der Generierung des ν -Automaten nicht schreibend auf die CoreStateMachine zugegriffen wird.

Zum Erstellen des ν -Automaten dürfen alle Methoden aller Klassen unterhalb von nua verwendet werden.

Verwendung der Datenstrukturen

- **csm.exceptions** weil die CSM nicht verändert wird, treten bei der semantischen Analyse keine dieser Exceptions auf.
- semantics in diesem Paket muss die statische Methode NuGenerator.generateNuAutomaton(..) vorhanden sein. Alles andere steht der Gruppe frei.
- nua alle Methoden aller Klassen dürfen verwendet werden, um einen ν -Automaten zu erstellen.
- csm.statetree Alle lesenden Zugriffe sind erlaubt. Methoden, die den Zustand des Komponentenbaums ändern können, dürfen nicht aufgerufen werden. Um Informationen über den Komponentenbaum zu erhalten,

sollen Subklassen von der Klasse csm.statetree. Visitor abgeleitet werden.

csm Alle lesenden Zugriffe sind erlaubt. Methoden, die den Zustand der CoreStateMachine ändern können, dürfen nicht aufgerufen werden.

csm.expression für alle Objekte, die von Expression<Integer>, Expression<Boolean> und Action abstammen, soll die Methode evaluate(..) verwendet werden, um Ausdrücke auszuwerten. Darüber hinaus sollen keine Annahmen über die Subtypen von Expression<Integer>, Expression<Boolean> und Action getroffen werden. Die Methode prettyprint() soll nur dazu verwendet werden, den Benutzer im Fehlerfall zu informieren.

2.3 Gruppe Model Checking

Die Gruppe Model Checking verwendet ausschließlich die Klassen im Paket nua. Sie soll nur lesend auf die darin definierten Klassen zugreifen.

Teil II API-Spezifikation

Contents

1	Pac	kage c	$\mathbf{sm.exc}$	ceptions	:			
	1.1	Classe	s					
		1.1.1		\mathbf{S} CSMEditException				
		1.1.2	Class	${f ErrAlreadyDefinedElement}$				
		1.1.3		S ErrMayNotConnect				
		1.1.4	CLASS	ErrStillConnected	!			
		1.1.5	CLASS	S ErrSyntaxError	(
		1.1.6		${f ErrTreeNotChanged}$				
		1.1.7		${f ErrUndefinedElement}$				
		1.1.8	Class	${f ErrValueOutOfBounds} \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots$	′			
2	Pac	kage se	emantic	ics	ę			
				S NuGenerator				
ก	D	1			11			
3	3.1	kage n						
	3.1	3.1.1		\mathbf{S} NuAutomaton				
		3.1.2		S NuState				
		3.1.2 $3.1.3$		S NuTransition				
		0.1.0	CEITES	, in the state of				
4	Pac	Package csm.statetree 15						
	4.1	Classe	s		10			
		4.1.1	Class	S ChoiceState	10			
		4.1.2	Class	${f S}$ Composite State	10			
		4.1.3	Class	S ConnectionPoint	18			
		4.1.4	Class	\mathbf{S} $\mathbf{CSMComponent}$	18			
		4.1.5	Class	${f Entry State}$	20			
		4.1.6		ExitState				
		4.1.7	Class	S ExitState.KindOfExitstate				
		4.1.8	Class	${f S}$ ${f Final State}$	25			
		4.1.9	Class	S InternalState	25			
		4.1.10	Class	${f Solution} = {f OutermostRegion} = {f CoutermostRegion} = {f Coutermos$	25			
		4.1.11	CLASS	${f Region}$	24			
		4.1.12	CLASS	${f State}$	24			
		4.1.13	CLASS	$\mathbf{S}_{\mathbf{S}}$ SubRegion	2			
		4.1.14	CLASS	Transition	20			
		4.1.15	CLASS	S Visitor	2'			

5		kage cs		29
	5.1	Classes	S	30
		5.1.1	Class CoreStateMachine	30
		5.1.2	Class Dictionary	31
		5.1.3	Class Event	33
		5.1.4	CLASS ExpressionEnvironment	34
		5.1.5	CLASS GuiMetadata	35
		5.1.6	Class NamedObject	36
			CLASS Variable	

Chapter 1

Package csm.exceptions

Package Contents	Page
Classes	
CSMEditException	4
Oberklasse der Exceptions, die anzeigen, dass das Bearbeiten einer CoreStateMachine gescheitert ist.	
ErrAlreadyDefinedElement	4
Zeigt an, dass versucht wurde, einem Dictionary einen Wert hinzuzufuegen, der dort bereits vorhanden ist.	
ErrMayNotConnect	5
zeigt an, dass der Versuch, zwei States mit einer Transition zu verbinden, gescheitert ist	
ErrStillConnected	5
no description	6
ErrSyntaxError	0
ErrTreeNotChanged	6
Zeigt an, dass eine aenderung des Komponentenbaums gescheitert ist.	
ErrUndefinedElement	7
Zeigt an, dass versucht wurde, aus einem Dictionary einen Wert zu lesen, der darin nicht vorhanden ist.	
ErrValueOutOfBounds	7

1.1 Classes

1.1.1 Class CSMEditException

Oberklasse der Exceptions, die anzeigen, dass das Bearbeiten einer CoreStateMachine gescheitert ist.

DECLARATION

public abstract class CSMEditException **extends** java.lang.Exception

Constructors

- CSMEditException
 public CSMEditException(java.lang.String message)
- CSMEditException
 public CSMEditException(java.lang.String message, java.lang.Throwable cause)

1.1.2 Class ErrAlreadyDefinedElement

Zeigt an, dass versucht wurde, einem Dictionary einen Wert hinzuzufuegen, der dort bereits vorhanden ist.

DECLARATION

 ${\bf public\ final\ class\ ErrAlreadyDefinedElement}\\ {\bf extends\ csm.exceptions.CSME} dit Exception$

SERIALIZABLE FIELDS

- public final String name
 - der Name, der bereits im Dictionary enthalten ist

FIELDS

- public final String name
 - der Name, der bereits im Dictionary enthalten ist

Constructors

- ErrAlreadyDefinedElement
 public ErrAlreadyDefinedElement(java.lang.String name)
 - Usage
 - * Erzeugt eine Exception mit dem Text "\$name is already defined", wobei fuer \$name der uebergebene Name eingesetzt wird
 - Parameters
 - * name der Name, der bereits im Dictionary enthalten ist

1.1.3 Class ErrMayNotConnect

zeigt an, dass der Versuch, zwei States mit einer Transition zu verbinden, gescheitert ist

DECLARATION

 $\begin{array}{l} \text{public class ErrMayNotConnect} \\ \textbf{extends} \ \text{csm.exceptions.CSME} \\ \text{ditException} \end{array}$

Constructors

- ErrMayNotConnect
 public ErrMayNotConnect()
 - Usage
 - * Zeigt an, dass versucht wurde, eine unerlaubte Transition zwischen zwei States zu erzeugen. Der Text dieser Exception ist lediglich "illegal transition".

1.1.4 Class ErrStillConnected

DECLARATION

public class ErrStillConnected
extends csm.exceptions.CSMEditException

SERIALIZABLE FIELDS

• public final Transition transition

_

FIELDS

• public final Transition transition

_

Constructors

• ErrStillConnected

public ErrStillConnected(csm.statetree.Transition t)

- Parameters

* message -

1.1.5 Class ErrSyntaxError

Zeigt an, dass beim Parsen eines Ausdrucks ein Syntaxfehler aufgetreten ist

DECLARATION

 $\begin{array}{l} \text{public final class ErrSyntaxError} \\ \textbf{extends} \text{ csm.exceptions.CSME} \\ \text{ditException} \end{array}$

Constructors

- ErrSyntaxError public ErrSyntaxError java.lang.String msg)
 - Parameters
 - * msg die Fehlermeldung des Parsers

1.1.6 Class ErrTreeNotChanged

Zeigt an, dass eine aenderung des Komponentenbaums gescheitert ist.

DECLARATION

 $\begin{array}{l} {\rm public~class~ErrTreeNotChanged} \\ {\bf extends} \ {\rm csm.exceptions.CSMEditException} \end{array}$

Constructors

- ErrTreeNotChanged

 public ErrTreeNotChanged(java.lang.String message)
 - Parameters
 - * message ein kurzer Text, der anzeigt, warum die Aenderung gescheitert ist

1.1.7 Class ErrUndefinedElement

Zeigt an, dass versucht wurde, aus einem Dictionary einen Wert zu lesen, der darin nicht vorhanden ist.

DECLARATION

 $\begin{array}{l} \textbf{public final class ErrUndefinedElement} \\ \textbf{extends } \textbf{csm.exceptions.CSME} \textbf{ditException} \end{array}$

SERIALIZABLE FIELDS

- public final String name
 - der Name des Elementes, das im Dictionary nicht gefunden wurde

FIELDS

- public final String name
 - der Name des Elementes, das im Dictionary nicht gefunden wurde

Constructors

 \bullet ErrUndefinedElement

```
{\tt public} \ ErrUndefined Element (\ {\tt java.lang.String} \ name\ )
```

- Usage
 - * Erzeugt eine Exception mit dem Text "\$name is not defined", wobei fuer \$name der uebergebene Name eingesetzt wird.
- Parameters
 - * name der Name, der nicht gefunden wurde

1.1.8 Class ErrValueOutOfBounds

Zeigt an, dass versucht wurde, einen Zahlenwert zu setzen, der ausserhalb der erlaubten Grenzen liegt. Wird zum Beispiel von der Klasse Variable verwendet, damit Minimal-, Maximal- und Initialwert konsistent sind.

DECLARATION

 $\begin{array}{l} \text{public final class ErrValueOutOfBounds} \\ \textbf{extends} \ \text{csm.exceptions.CSME} \\ \text{ditException} \end{array}$

Constructors

- ErrValueOutOfBounds

 public ErrValueOutOfBounds(java.lang.String message)
 - Parameters
 - * message ein kurzer Text, aus dem hervorgeht, welche Grenze verletzt wurde

Chapter 2

Package semantics

Package Contents	Page
Classes	1.0
NuGenerator	

semantics- NuGenerator 10

2.1 Classes

2.1.1 Class NuGenerator

DECLARATION

```
public class NuGenerator extends java.lang.Object
```

Constructors

• NuGenerator public NuGenerator()

Methods

- generateNuAutomaton

 public static NuAutomaton generateNuAutomaton(csm.CoreStateMachine csm
)
 - Usage
 - \ast erzeugt einen "nu-Automaten aus einer gegebenen CSM

Chapter 3

Package nua

Package Contents	Page
Classes	
NuAutomaton	
Der "nu-Automat gemaess Definition 1 der Aufgabenbeschreibung	
NuState	12
Ein State eines "nu-Automaten	
NuTransition	13
eine Transition des "nu-Automaten	

nua- NuState 12

3.1 Classes

3.1.1 Class NuAutomaton

Der "nu-Automat gemaess Definition 1 der Aufgabenbeschreibung

DECLARATION

```
public class NuAutomaton extends java.lang.Object
```

FIELDS

- public final Set states
- public final Set rootStates
- public final Set transitions

Constructors

• NuAutomaton
public NuAutomaton()

Methods

• isConcrete
public boolean isConcrete()

3.1.2 Class NuState

Ein State eines "nu-Automaten

DECLARATION

```
public class NuState extends java.lang.Object
```

nua- NuTransition 13

FIELDS

• public final NuAutomaton nua

_

Constructors

 \bullet NuState

- Usage
 - * Erzeugt einen neuen State und traegt ihn im "nu-Automaten ein.
- NuState

public NuState(nua.NuAutomaton nua, boolean isRootState)

- Usage
 - * Erzeugt einen neuen State und traegt ihn im "nu-Automaten ein. Ist das Argument isRootState true, dann wird er auch in der Liste der Rootstates des "nu-Automaten eingetragen.
- Parameters
 - * nua der "nu-Automat, von dem dieser State ein Teil ist
 - * isRootState gibt an, ob der State als Root-State im "nu-Automaten eingetragen werden soll.

3.1.3 Class NuTransition

eine Transition des "nu-Automaten

DECLARATION

public class NuTransition **extends** java.lang.Object

FIELDS

- public final NuAutomaton nua
- public final NuState source
- public final Event action

_

• public final Set targets

_

nua- NuTransition 14

Constructors

• NuTransition

public NuTransition(nua.NuAutomaton nua, nua.NuState source, csm.Event action, java.util.Set targets)

- Usage

 $\ast\,$ erzeugt eine neue Transition und traegt sie im "nu-Automaten ein

Chapter 4

Package csm.statetree

Cackage Contents	Page
lasses	
ChoiceState	16
im Paper als S_choice bekannt	10
CompositeState	16
im Paper als S _{-com} bekannt	
ConnectionPoint	18
Abstrakte Oberklasse der Entry- und ExitStates	
CSMComponent	18
CSMComponent ist die Oberklasse der States und Regions.	
EntryState	20
im Paper als S_entry bekannt	
ExitState	20
im Paper als S_exit bekannt	
ExitState.KindOfExitstate	21
Der Typ des ExitStates.	
FinalState	22
im Paper als S ₋ final bekannt	
InternalState	22
$ no \ description$	
OutermostRegion	23
eine spezielle Region, die keine Parent-Komponente hat.	
Region	24
Abstrakte Oberklasse aller Regionen	0.4
State	24
Abstrakte Oberklasse aller States	25
SubRegion	20
eme Omerregion emes Composite situe	
Diese Klasse kann als Unterregion in CompositeStates eingetragen werden.	
Transition	26
no description	
Visitor	27
ein Visitor-Pattern fuer CSM-Komponentenbaeume.	

4.1 Classes

4.1.1 Class ChoiceState

im Paper als S_choice bekannt

DECLARATION

public final class ChoiceState

extends csm.statetree.InternalState

Constructors

• ChoiceState

public ChoiceState(java.awt.Point position)

4.1.2 Class CompositeState

im Paper als S_com bekannt

DECLARATION

public final class CompositeState **extends** csm.statetree.InternalState

Constructors

• CompositeState public CompositeState(java.awt.Point position)

METHODS

- ullet add public final void add (csm.statetree.ConnectionPoint child)
 - Usage
 - * Fuegt den Child-States dieser Komponente einen ConnectionPoint hinzu
 - Parameters
 - * child der hinzuzufuegende State
 - Exceptions
 - * csm.exceptions.ErrTreeNotChanged wenn der ConnectionPoint schon das Child irgendeiner Komponente ist

• *add*

public final void add(csm.statetree.SubRegion child)

- Usage
 - * Fuegt den SubRegions dieser Komponente eine SubRegion hinzu. Die Stelle, an der sie zwischen den anderen SubRegions eingefuegt wird, ist dabei nicht festgelegt. Es ist Sache der einfuegenden Methode, die Positionen der SubRegions zu setzen.
- Parameters
 - * child die hinzuzufuegende SubRegion
- Exceptions
 - * csm.exceptions.ErrTreeNotChanged wenn 1. die Region schon das Child irgendeiner Komponente ist, oder wenn 2. versucht wurde, eine Komponente zu ihrer eigenen Unterkomponente zu machen
- qetDeferredEvents

public final LinkedList getDeferredEvents()

- Usage
 - * gibt die in diesem State als deferred markierten Events zurueck
- **Returns** eine neue Kopie der Eventliste
- getDoAction

public final Action getDoAction()

- Usage
 - * Jeder CompositeState enthaelt doAction, das ein Objekt vom Typ csm.action.Action enthaelt
- Returns die doAktion oder null, wenn der Zustand keine Do-Action hat
- setDeferredEvents

- Usage
 - * setzt die Liste der in diesem State als deferred markierten Events
- Parameters
 - * events eine Liste von Events
- Exceptions
 - * csm.exceptions.ErrUndefinedElement wenn auf der Liste ein Event ist, der noch nicht in der CSM definiert ist
- setDoAction

public final void setDoAction(csm.expression.Action action)

- Parameters
 - * action die dem State zugeordnete DoAction oder null, wenn der State keine DoAction enthaelt.
- Exceptions
 - * csm.exceptions.ErrUndefinedElement wenn die Action auf Variablen verweist, die in der zugeordneten CSM nicht definiert sind

 \bullet setDoAction

public final void setDoAction(java.lang.String action)

- Parameters
 - * action die dem State zugeordnete DoAction oder null, wenn der State keine DoAction enthaelt.
- Exceptions
 - * csm.exceptions.ErrUndefinedElement wenn die Action auf Variablen verweist, die in der zugeordneten CSM nicht definiert sind

4.1.3 Class ConnectionPoint

Abstrakte Oberklasse der Entry- und ExitStates

DECLARATION

public abstract class ConnectionPoint **extends** csm.statetree.State

METHODS

• stateOf
public final InternalState stateOf()

4.1.4 Class CSMComponent

CSMComponent ist die Oberklasse der States und Regions. Sie besitzt die im Paper unter Definition 1 angegebenen Funktionen parent und '>' (hier: isComponentOf), durch die die Baumstruktur der CSM definiert ist.

Als Gegenstueck zum Parent-Attribut besitzt jede Komponente eine Liste ihrer Child-Komponenten – also derjenigen Komponenten, deren Parent-Attribut auf diese Komponente verweist. Welche Typen von Komponenten als Children einer Komponente eingetragen werden duerfen, bestimmen die add-Methoden dieser Komponente. Beim Eintragen einer Komponente muss man also deren konkreten Typ angeben.

Die entsprechende remove-Methode testet, ob die zu entfernende Komponente tatsaechlich eine Child-Komponente ist.

Daneben besitzt jede CSM-Komponente eine zweidimensionale Koordinate position, die die Position der Komponente relativ zu ihrer parent-Komponente angibt, sowie eine Funktion getAbsolutePosition, die die Position relativ zur root-Komponente angibt. Wie diese Position zu interpretieren ist, ist Sache der GUI.

(Anmerkung: Damit entscheiden wir, dass die Position der Komponenten ein Teil des Modells ist. Das erspart uns erstens, die Objekte automatisch plazieren zu muessen, und zweitens, die komplette Komponenten-Hierarchie in der View spiegeln zu muessen)

DECLARATION

public abstract class CSMComponent **extends** java.util.Observable

Methods

- getAbsolutePosition
 public final Point getAbsolutePosition()
 - Usage
 - * ermittelt die Position relativ zur aeussersten (root)-Komponente
 - **Returns** die Position
- getCSM public CoreStateMachine getCSM()
 - Usage
 - * ermittelt die CSM, in der diese Komponente verbaut ist.
 - Returns entweder die CoreStateMachine oder null, wenn die Komponente in keiner CSM verbaut ist
- getName
 public final String getName()
- getParent
 public final CSMComponent getParent()
 - Usage
 - * die Funktion parent gemaess Definition 1 des Skripts
 - Returns die CSM-Komponente, in der diese Komponente enthalten ist
- getPosition
 public final Point getPosition()
- isComponentOf

 public final boolean isComponentOf(csm.statetree.CSMComponent

 possibleParent)
 - Usage
 - \ast die Funktion >= gemaess Def. 1 des Skriptes, also die reflexiv-transitive Huelle der parent-Funktion
 - Parameters
 - * possibleParent die Komponente, in der moeglicherweise this enthalten ist
 - Returns true, wenn dieses Objekt ein Unterobjekt von possibleParent oder possibleParent selbst ist
- isSubComponentOf
 public final boolean isSubComponentOf(csm.statetree.CSMComponent
 possibleParent)

csm.statetree-ExitState 20

- Usage
 - * die Funktion >gemaess Definition 1 des Skripts, also die transitive Huelle der parent-Funktion
- Parameters
 - * possibleParent die Komponente, in der moeglicherweise this enthalten ist
- Returns true, wenn dieses Objekt ein Unterobjekt des Parameters ist
- remove public final void remove(csm.statetree.CSMComponent child)
- setName public final void setName(java.lang.String name)
 - Usage
 - * Name oder Kommentar, muss nicht eindeutig sein, kann auch null sein
 - Parameters
 - * name irgendein String oder null
- setPosition

```
public final void setPosition( java.awt.Point position )
```

- Usage
 - * setzt die Koordinate dieser Komponente
- Parameters
 - * position muss ungleich null sein

4.1.5 Class EntryState

im Paper als S_entry bekannt

DECLARATION

```
public final class EntryState

extends csm.statetree.ConnectionPoint
```

Constructors

• EntryState

public EntryState(java.awt.Point position)

4.1.6 Class ExitState

DECLARATION

public final class ExitState **extends** csm.statetree.ConnectionPoint

Constructors

• ExitState

public ExitState(java.awt.Point position)

- Usage

* erzeugt einen neuen ExitState mit kindOfExitstate=PR.

METHODS

- getKindOfExitstate
 public ExitState.KindOfExitstate getKindOfExitstate()
 - **Returns** der Typ des Exitstates
- setKindOfExitstate
 public void setKindOfExitstate(csm.statetree.ExitState.KindOfExitstate kindOf)
 - Usage
 - * setzt den Typ des Exitstates
 - Parameters
 - * kindOf muss ungleich null sein

4.1.7 Class ExitState.KindOfExitstate

Der Typ des ExitStates.

DECLARATION

public static final class ExitState.KindOfExitstate **extends** java.lang.Enum

FIELDS

- public static final ExitState.KindOfExitstate PR
 - _
- public static final ExitState.KindOfExitstate NPR

_

• public static final ExitState.KindOfExitstate CP

_

METHODS

• values

public static final ExitState.KindOfExitstate values()

4.1.8 Class FinalState

im Paper als S_final bekannt

DECLARATION

public final class FinalState **extends** csm.statetree.InternalState

Constructors

• FinalState

public FinalState(java.awt.Point position)

METHODS

- add public final void add(csm.statetree.ExitState child)
 - Usage
 - * Fuegt den Child-States dieser Komponente einen ExitState hinzu
 - Parameters
 - * child der hinzuzufuegende ExitState
 - Exceptions
 - \ast csm.exceptions. ErrTreeNotChanged - wenn der ExitState schon das Child irgende
iner Komponente ist

4.1.9 Class InternalState

DECLARATION

public abstract class InternalState **extends** csm.statetree.State

METHODS

• stateOf
public final InternalState stateOf()

4.1.10 Class OutermostRegion

eine spezielle Region, die keine Parent-Komponente hat. Sie hat zusaetzlich einen Start-State und einen (unveraenderlichen) Verweis auf die CoreStateMachine, deren Teil sie ist.

im Paper als SubRegion "epsilon bekannt

DECLARATION

public final class OutermostRegion **extends** csm.statetree.Region

Constructors

- OutermostRegion
 public OutermostRegion(csm.CoreStateMachine containingCSM)
 - Parameters
 - * containingCSM die CoreStateMachine, zu der diese Region gehoert; muss ungleich null sein

METHODS

- enumerateStates

 public void enumerateStates()
 - Usage
 - * alle Komponenten mit neuen, eindeutigen uniqueIds versehen
- getCSM public CoreStateMachine getCSM()
- getStartState
 public CompositeState getStartState()

csm.statetree– State

 Returns - der StartState der CoreStateMachine oder null, wenn kein StartState definiert ist

• setStartState

- Usage
 - * setzt den Start-State, wenn er 1. ein Composite-State und 2. direkt in dieser aeussersten Region enthalten ist.
- Parameters
 - * state der Start-State oder null
- Exceptions
 - * csm.exceptions.ErrTreeNotChanged wenn der neue Start-State nicht direkt in dieser aeussersten Region liegt.

4.1.11 Class Region

Abstrakte Oberklasse aller Regionen

DECLARATION

public abstract class Region **extends** csm.statetree.CSMComponent

METHODS

- add public final void add(csm.statetree.InternalState child)
 - Usage
 - * Fuegt den Child-States dieser Region einen InternalState hinzu
 - Parameters
 - * child der hinzuzufuegende InternalState
 - Exceptions
 - * csm.exceptions.ErrTreeNotChanged wenn der InternalState schon das Child irgendeiner Komponente ist, oder wenn er durch das Hinzufuegen ein Substate seiner selbst wuerde

4.1.12 Class **State**

Abstrakte Oberklasse aller States

DECLARATION

public abstract class State

extends csm.statetree.CSMComponent

METHODS

- getUniqueId public int getUniqueId()
 - Usage
 - * Damit beim Laden der CSM die Zuordnung der Connections zu ihren Source- und Target-States erhalten bleibt, erhaelt jeder State eine eindeutige ID. Diese ID wird beim Modifizieren von States nicht geupdated. Deshalb wird der Statetree bei jedem Speichern neu durchnummeriert.

Wer die uniqueId ausserhalb des csm-Pakets verwendet, ist selbst schuld.

- **Returns** die uniqueId dieses States
- mayConnectTo

public boolean mayConnectTo(csm.statetree.State target)

- Returns true, wenn eine Transition diesen State mit dem angegebenen Target-State verbinden darf
- regOf
 public final Region regOf()
 - Usage
 - * gemaess Paper, Definition 1: stateOf(parent(this))
 - Returns die umgebende SubRegion dieses States
- stateOf

public abstract InternalState stateOf()

- Usage
 - * gemaess Paper, Definition 1
- Returns fuer einen ConnectionPoint der enthaltende InternalState, fuer einen InternalState diesen selbst

4.1.13 Class SubRegion

eine Unterregion eines Composite State

Diese Klasse kann als Unterregion in CompositeStates eingetragen werden. Ansonsten ist sie mit der Region identisch.

DECLARATION

public final class SubRegion **extends** csm.statetree.Region

csm.statetree- Transition 26

Constructors

• SubRegion
public SubRegion(java.awt.Point position)

4.1.14 Class Transition

DECLARATION

public final class Transition **extends** csm.statetree.CSMComponent

Constructors

- Transition

 public Transition(java.awt.Point location, csm.statetree.State source, csm.statetree.State target)
 - Usage
 - * Erzeugt eine neue Transition und traegt sie im Komponentenbaum ein. Wenn es nicht moeglich ist, Source- und Target-State zu verbinden, wird eine Exception geworfen, und der Komponentenbaum bleibt unveraendert.
 - Parameters
 - * source der Source-State dieser Transition
 - * target der Target-State dieser Transition

METHODS

- getAction public final Action getAction()
- getEvent public final NamedObject getEvent()
- getGuard public final Expression getGuard()
- setAction public final void setAction(csm.expression.Action action)
 - Usage
 - * Setzt die dieser Transition zugeordnete Aktion. Enthaelt die Aktion Verweise auf Variablen, die in der CSM, zu der diese Transition gehoert, nicht definiert sind, dann bleibt die Transition unveraendert, und es wird eine Exception geworfen.
 - Parameters
 - * action eine Aktion oder null, falls dieser Transition keine Aktion zugeordnet ist

csm.statetree-Visitor 27

- Exceptions
 - * csm.exceptions.ErrUndefinedElement wenn in der Action undefinierte Variablen referenziert werden
- setAction

public final void setAction(java.lang.String action)

- Usage
 - * die Action parsen und eintragen
- See Also
 - * csm.statetree.Transition.setAction(Action)
- \bullet setEvent

public final void setEvent(csm.Event event)

- Parameters
 - * event ein Event oder null, falls dieser Transition kein Event zugeordnet ist
- Exceptions
 - * csm.exceptions.ErrUndefinedElement wenn der Event nicht definiert ist
- setGuard

public final void setGuard(csm.expression.Expression guard)

- Usage
 - * Setzt den Guard der Transition.
- Parameters
 - * guard the guard to set
- Exceptions
 - * csm.exceptions.ErrUndefinedElement wenn im Guard undefinierte Variablen referenziert werden
- \bullet setGuard

public final void setGuard(java.lang.String guard)

- Usage
 - * den Guard parsen und eintragen
- Parameters
 - * guard the guard to set
- Exceptions
 - * csm.exceptions.ErrUndefinedElement wenn im Guard undefinierte Variablen referenziert werden

4.1.15 Class Visitor

ein Visitor-Pattern fuer CSM-Komponentenbaeume.

Die Methode visitChildren(CSMComponent) besucht alle Children der Komponente. Das sollte ausreichen, um die meisten Operationen auf Komponentenbaeumen zu implementieren. Ein Beispiel findet sich unter OutermostRegion#enumerateStates() , ein anderes unter csm.CSMSaver

csm.statetree– Visitor 28

DECLARATION

public class Visitor extends java.lang.Object

Constructors

• Visitor
public Visitor()

Chapter 5

Package csm

Package Contents	Page
Classes	
CoreStateMachine	30
$die\ Core State Machine$	
excute the list of the events and the left from the csm the hash map contents of the package	·
	34
Variablenbelegungen werden nur in de	r semantischen Analyse verwendet.
GuiMetadata	
NamedObject	36 ictionary verwaltet werden kann
Der Name kann nicht von ausserhalb e nicht sicherzustellen ist, dass in einen vorkommt.	,
Variable	

csm- CoreStateMachine 30

5.1 Classes

5.1.1 Class CoreStateMachine

die CoreStateMachine

DECLARATION

public final class CoreStateMachine **extends** java.util.Observable

FIELDS

- public final OutermostRegion region
 - die Komponenten, Regionen und Transitionen der CSM als Baumstruktur
- public final Dictionary events
 - eine Liste aller Events, die von der CSM verwendet werden
- public final Dictionary variables
 - die Liste aller Variablen, die von der CSM verwendet werden

Constructors

• CoreStateMachine
public CoreStateMachine()

METHODS

- \bullet getGuiMetadata
 - public final GuiMetadata getGuiMetadata(java.lang.String guiId)
 - Usage
 - * gibt die Metadaten einer gegeben GUI zurueck (oder null, wenn fuer diese GUI-Id keine Metadaten existieren)
- loadCSM

public final CoreStateMachine loadCSM(java.io.Reader reader)

- Usage
 - * eine CSM im XML-Format laden
- Exceptions
 - * java.io.IOException auftretende IO-Exceptions werden nicht behandelt, sondern an den Aufrufer weitergegeben
 - * csm.exceptions.CSMEditException wenn die Datei eine fehlerhafte Maschine beschreibt

csm- Dictionary 31

• saveCSM

public void saveCSM(java.io.Writer writer)

- Usage
 - * die CSM im XML-Format speichern
- Exceptions
 - * java.io.IOException auftretende IO-Exceptions werden nicht behandelt, sondern an den Aufrufer weitergegeben
- \bullet setGuiMetadata

public final void setGuiMetadata (csm.GuiMetadata guiData)

- Usage
 - * setzt die Metadaten fuer eine GUI

5.1.2 Class Dictionary

excute the list of the events and the list of the variable which will be used from the csm the hash map contents coulden't be managed from the outside of the package

DECLARATION

public final class Dictionary **extends** java.util.Observable

Constructors

• Dictionary
public Dictionary()

METHODS

- contains
 - public boolean contains(java.lang.String key)
 - Usage
 - * Returns true if the map contents contains a mapping for the specified key
- get
 public NamedObject get(java.lang.String key)
 - Usage
 - * Returns the elem to which the specified key is mapped in this identity hash map or throws the exception ErrUndefinedElement if the map contents contains no mapping for this key.
 - Parameters

csm- Dictionary 32

```
* key - to look for
```

- Exceptions
 - * ErrUndefinedElement, -
- qetInitials

```
public HashMap getInitials( )
```

- Returns - eine neues Array, das die Initialwerte aller definierten Variablen enthaelt

• mayNotContain

```
public void mayNotContain( csm.NamedObject elem )
```

- Usage
 - * throws an exception if the map contents already contains a mapping for the specified elem.getName
- Parameters
 - * elem to look for
- Exceptions
 - * csm.exceptions.ErrAlreadyDefinedElement -
- mayNotContain

```
public void mayNotContain( java.lang.String key )
```

- Usage
 - * throws an exception if the map contents already contains a mapping for the specified key
- Parameters
 - * key to look for
- Exceptions
 - * csm.exceptions.ErrAlreadyDefinedElement -
- mustContain

```
public void mustContain( csm.NamedObject elem )
```

- Parameters
 - * elem to look for
- Exceptions
 - * csm.exceptions.ErrUndefinedElement if the map contents dosen't contains a mapping for the specified elem.getName
- \bullet mustContain

```
public void mustContain( java.lang.String key )
```

- Usage
 - * throws an exception if the map contents dosen't contains a mapping for the specified key
- Parameters
 - * key to look for
- Exceptions
 - * csm.exceptions.ErrUndefinedElement -

• remove

public NamedObject remove(java.lang.String key)

- Usage

* removes the mapping for this key from this map if present.otherwise throws an exception

Diese Methode entfernt ein Element auch dann, wenn es woanders noch gebraucht wird. Deshalb sollte sie niemals verwendet werden!

- Parameters

- * key -
- Exceptions
 - * csm.exceptions.ErrUndefinedElement wenn das Dictionary kein Element dieses Namens enthaelt
- rename

public void rename(java.lang.String key, java.lang.String newkey)

- Usage

* * renams the elem to which the specified key is mapped in this hash map and throws an exception if the map contents haven't got the specified key

Diese Methode benennt ein Element nur im Dictionary um, aber nicht an den Stellen, an denen es verwendet wird. Deshalb sollte sie niemals aufgerufen werden!

- Parameters

- * key -
- * newkey -

- Exceptions

- * csm.exceptions.ErrUndefinedElement -
- * csm.exceptions.ErrAlreadyDefinedElement -

5.1.3 Class Event

Events sind "irgendwelche" benannte Objekte, die sich von anderen Objekten unterscheiden.

DECLARATION

```
public final class Event extends csm.NamedObject
```

Constructors

• Event

public Event(csm.Dictionary parent, java.lang.String name)

5.1.4 Class ExpressionEnvironment

eine Variablenbelegung

Variablenbelegungen werden nur in der semantischen Analyse verwendet. Die initiale Variablenbelegung wird in den Variablen-Objekten gesetzt.

neben den aktuellen Werten enthaelt ein VarAssignment den Namen und den Wert des im letzten Schritt gesendeten Events: Wenn eine Aktion keinen Event sendet, muss sie den Namen sendEventName auf null setzen. wenn sie einen Event senden will, muss sie sendEventName und sendEventValue setzen.

DECLARATION

public final class ExpressionEnvironment **extends** java.lang.Object

FIELDS

- public String sendEventName
 - der Name des in der letzten Aktion gesendeten Events ode null, wenn kein Event gesendet wurde
- public int sendEventValue

• public Boolean nab

• public Boolean wla

r

Constructors

• ExpressionEnvironment

public ExpressionEnvironment(csm.Dictionary dictionary)

- Usage
 - * erzeugt ein initiales Variablen-Assignment aus der Variablenliste der CoreStateMachine. Dabei werden alle Variablen auf den in deren Variablenliste eingetragenen Initialwert gesetzt.
- Parameters
 - * variableList die Liste der Variablen,
- ExpressionEnvironment
 public ExpressionEnvironment(csm.ExpressionEnvironment e)
 - Usage
 - * erzeugt eine Kopie des Environments, in der sendEventName auf null gesetzt ist

csm-NamedObject 35

METHODS

• lookupVar public int lookupVar(java.lang.String varname)

- Usage
 - * ermittelt den Integer-Wert, der in diesem VarAssignment an einen Variablennamen gebunden ist. Ist dem uebergebenen Variablennamen kein Wert zugeordnet, dann ist das Verhalten der Funktion undefiniert.
- Parameters
 - * varname der Variablenname
- setVar
 public void setVar(java.lang.String n, int value)
 - Usage
 - * Setzt den einem Variablennamen zugeordneten Integer-Wert. Dabei werden keinerlei Ueberpruefungen des Gueltigkeitsbereichs vorgenommen. Ist an den uebergebenen Variablennamen bei der Erzeugung des VarAssignment-Objektes kein Wert gebunden worden, dann ist das Verhalten der Funktion undefiniert.

5.1.5 Class GuiMetadata

Mithilfe dieses Objektes koennen Metadaten fuer eine graphische Oberflaeche gespeichert werden.

DECLARATION

public class GuiMetadata **extends** java.lang.Object

FIELDS

- public final String guild
- public final HashMap data

Constructors

• GuiMetadata

public GuiMetadata(java.lang.String guiId)

csm- Variable 36

5.1.6 Class NamedObject

ein benanntes Objekt, das in einem Dictionary verwaltet werden kann

Der Name kann nicht von ausserhalb des Packages gesetzt werden, da sonst nicht sicherzustellen ist, dass in einem Dictionary jeder Name nur einmal vorkommt.

DECLARATION

```
public abstract class NamedObject extends java.util.Observable
```

FIELDS

• public final Dictionary parent

_

METHODS

• getName
public final String getName()

5.1.7 Class Variable

DECLARATION

```
public final class Variable extends csm.NamedObject
```

Constructors

- Variable

 public Variable(csm.Dictionary parent, java.lang.String name)
 - Usage
 - * setzt die Minimal-, Maximal- und Initialwerte auf 0
 - Parameters
 - * name ungleich null
- Variable public Variable(csm.Dictionary parent, java.lang.String name, int i, int min, int max)

csm- Variable 37

- Parameters

- * i Initialwert
- * min Minimalwert
- * max Maximalwert

METHODS

 $\bullet \ getInitialValue$

public int getInitialValue()

 \bullet getMaxValue

public int getMaxValue()

 \bullet getMinValue

 $public \ int \ \mathbf{getMinValue}(\)$

ullet setInitialValue

- Exceptions
 - * csm.exceptions.ErrValueOutOfBounds wenn der Initialwert ausserhalb der Grenzen liegt
- setMaxValue

- Exceptions
 - \ast csm.exceptions. Err
ValueOutOfBounds - wenn der Maximalwert ausserhalb der Grenzen liegt
- \bullet setMinValue

- Exceptions
 - \ast csm.exceptions. Err
ValueOutOfBounds - wenn der Minimalwert ausserhalb der Grenzen liegt
- \bullet set Values

public void setValues(int i, int min, int max)

- Usage
 - * setzt alle drei Werte auf einmal
- Parameters
 - * i Initialwert
 - * min Minimalwert
 - * max Maximalwert
- Exceptions
 - * csm.exceptions.ErrValueOutOfBounds -