C++; delete Java;

## C++; delete Java; Část 6: smart pointery

Kennny

srpen 2017

#### Motivace

- eliminovat memory leaky
- pracovat s pamětí bezpečně
- využít moderní principy OOP
- vyhnout se garbage collectoru

"If Java had true garbage collection, most programs would delete themselves upon execution."

C++; delete Java;

Smart pointery

Obecné

#### Řešení

- smart pointery
- v zásadě existují tři (šablonové) typy:
  - unique\_ptr
  - shared\_ptr
  - weak\_ptr
- dříve ještě auto\_ptr, nyní deprecated

# **Smart pointery**

- reference counting
- RAII struktury
  - konstruktor zvyšuje čítač
  - destruktor snižuje
- podporují vlastnosti OOP (dědičnost, polymorfismus, ..)

### std::unique\_ptr

- unikátní ukazatel ve smyslu vlastníka
- takový objekt má pouze jednoho vlastníka
- nedá se kopírovat, pouze přesunout (zneplatní původní)
- přetížen operátor -> pro přístup k paměti, aby se choval jako každý jiný pointer
- Ize vyzvednout surový pointer metodou get ()
- vytváření pomocí std::make\_unique s parametry konstruktoru

```
std::unique_ptr<Coords> a = std::make_unique<Coords>(5.5, 2.5);
// analogie k puvodnimu
Coords* b = new Coords(5.5 2.5);
```

```
C++; delete Java;

Smart pointery

Konkrétní typy
```

#### Příklad

■ Prostor pro příklad 06\_a\_unique\_ptr

## std::shared\_ptr

- "silný" ukazatel
- reference counting v plné podobě
- také přetížen operátor ->
- Ize vyzvednout surový pointer metodou get ()
- vytváření pomocí std::make\_shared s parametry konstruktoru

```
std::shared_ptr<Coords> a = std::make_shared<Coords>(5.5, 2.5);
// analogie k puvodnimu
Coords* b = new Coords(5.5 2.5);
```

## std::shared\_ptr

■ již lze kopírovat

```
std::shared_ptr<Coords> a = std::make_shared<Coords>(5.5, 2.5);
std::shared_ptr<Coords> b = a;
std::shared_ptr<Coords> c = b;
```

- všechny ukazují na stejné místo, reference counter je roven 3
- jakmile se zavolají destruktory, sníží se counter na 0 a poslední destruktor ho dealokuje
- asi nejběžnější varianta smart pointeru

```
C++; delete Java;

Smart pointery

Konkrétní typy
```

#### Příklad

■ Prostor pro příklad 06\_a\_shared\_ptr

## std::weak\_ptr

- "slabý" ukazatel, který se nepodílí na reference countingu
- sdružený se shared pointerem
- nemá přetížen operátor ->
- inicializuje se přiřazením shared pointeru
- před použitím nutno konvertovat na shared pointer

```
std::weak_ptr<Coords> a = sharedPtrCoords;
if (std::shared_ptr<Coords> sptr = a.lock())
    sptr->DoSomething();
```


- pokud již byla paměť smazána, lock () vrátí nullptr
- hodí se pro implementaci kruhových závislostí

```
C++; delete Java;

Smart pointery

Konkrétní typy
```

## std::weak\_ptr



#### Obrázek: Kruhová závislost, ukradeno z

https://visualstudiomagazine.com/articles/2012/10/19/circular-references.aspx

```
C++; delete Java;

Smart pointery

Konkrétní typy
```

#### Příklad

■ Prostor pro příklad 06\_a\_weak\_ptr

```
C++; delete Java;

Smart pointery

Konkrétní typy
```

#### Konec 6. části

```
exit(0);
```