

### CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS

División de Ciencias Agropecuarias e Ingenierías Departamento de Ingenierías Academia de Ciencias Computacionales

# **Proyecto Integrador: Parte 4.4**

## **Objetivo**

Obtener el código máquina de los direccionamientos relativos de 8, 9 y 16 bits.

# Descripción de la práctica<sup>1</sup>:

Toma en consideración lo realizado en las Parte 3 para obtener estos códigos máquina. El proceso base se centra en lo siguiente:

- 1. Leer cada línea del archivo temporal.
- 2. Identifica sus cuatro partes y asigna sus valores a las variables: VALOR (CONTLOC), ETIQUETA, CODOP y OPERANDO.
- 3. Una vez identificadas las partes, analiza la información encontrada; para cada modo de direccionamiento el procedimiento es distinto.

### **Procedimiento general para Desplazamiento (OFFSET)**

Todo direccionamiento relativo cuenta con un salto o desplazamiento que depende de su posición de origen, es decir, el CONTLOC siguiente que es donde termina la instrucción; en conjunto con la posición destino, aquella a la que debe llegar si es posible realizar el salto; y dependiendo del tamaño del salto se considera el Byte menos significativo o ambos. Las condiciones son las siguientes:

- Si el Origen es mayor que el Destino, entonces el salto es negativo (-) y se calcula con la siguiente fórmula: C2(Origen Destino)
- Si el Destino es mayor que el oRIGEN, entonces el salto es positivo (+) y se calcula con la fórmula: **Destino Origen**
- Un último caso es cuanto el Origen y el Destino son la misma posición, entonces el salto es neutro y su valor hexadecimal siempre es 00 00, según sea el caso de 1 o 2 Bytes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Las secciones referentes a la Parte 4 se pueden trabajar directamente en la tabla mostrada en la Parte 2 o el archivo de listado de la Parte 3 es un archivo auxiliar/temporal para realizar el cálculo del CONTLOC.





### CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS

División de Ciencias Agropecuarias e Ingenierías Departamento de Ingenierías Academia de Ciencias Computacionales

### **Direccionamientos**

**Relativo (8 y 16 bits):** forma REL que siempre utiliza etiquetas como operando. Los saltos de 16 bits comienzan con la letra "L" y por cada instrucción LONG (salto largo) existe una corta de 8 bits.

- Buscar en el TABOP el valor de la variable CODOP.
- Recuperar del TABOP el código máquina en formato hexadecimal.
- Calcular el Byte(s) "rr" o "qq rr" según sea el caso a partir del procedimiento general.
- Concatenar los Bytes obtenidos del desplazamiento con los del TABOP.
- Imprimir en pantalla por cada línea del archivo *TEMPORAL* el código máquina encontrado.

CONTLOC	ETQ	CODOP	OPER	ADDR	SIZE	POSTBYTE
00 17	NULL	ORG	\$17	DIRECT		
00 30	UNO	EQU	\$30	DIRECT		
00 50	DOS	EQU	\$50	DIRECT		
00 17	NULL	BRA	UNO	REL	2 BYTES	20 17
00 19	NULL	LBRA	DOS	REL	4 BYTES	18 20 00 33
00 1D	NULL	BCS	UNO	REL	2 BYTES	25 11
00 1F	NULL	LBCS	TRES	REL	4 BYTES	18 25 00 00
00 23	TRES	BCS	DOS	REL	2 BYTES	25 2B
00 25	CUAT	SWI	NULL	INH	1 BYTE	3F
00 26	NULL	END	NULL	DIRECT		

### **TABSIM**

TIPO	Si	Ti		
ABSOLUTA	UNO	00 30		
ABSOLUTA	DOS	00 50		
RELATIVA	TRES	00 23		
RELATIVA	CUAT	00 25		





### CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS

División de Ciencias Agropecuarias e Ingenierías Departamento de Ingenierías Academia de Ciencias Computacionales

**Relativo con registro:** forma REL que siempre utiliza un registro (A, B, D, X, Y, SP) y una etiqueta como segundo operando.

- Buscar en el TABOP el valor de la variable CODOP.
- Recuperar del TABOP el código máquina en formato hexadecimal.
- Calcular el Byte "rr" a partir del procedimiento general.
- Calcular el Byte "**Ib**" según el registro y si el desplazamiento es positivo o negativo a partir de la Tabla A-6.
- Concatenar los Bytes obtenidos de "rr" y "lb" con los del TABOP.
- Imprimir en pantalla por cada línea del archivo *TEMPORAL* el código máquina encontrado.

CONTLOC	ETQ	CODOP	OPER	ADDR	SIZE	POSTBYTE
00 00	NULL	ORG	0	DIRECT		
00 00	JUMP	LDAA	5,Y	IDX	2 BYTES	A6 45
00 02	NULL	IBNE	A,JUMP	REL 9	3 BYTES	04 B0 FA
00 05	NULL	END	NULL	DIRECT		