Secciones, etiquetas y símbolos

Un programa en general se separa en secciones

- . data: Donde declarar variables globales inicializadas. (DB, DW, DD y DQ).
- . rodata: Donde declarar constantes globales inicializadas. (DB, DW, DD y DQ).
- . bss: Donde declarar variables globales no inicializadas. (RESB, RESW, RESD y RESQ).
- . text: Es donde se escribe el código.

Etiquetas y símbolos

- global: Modificador que define un símbolo que va a ser visto externamente.
- _start: Símbolo utilizando como punto de entrada de un programa.

Pseudoinstrucciones

Comandos e instrucciones para el ensamblador

- DB, DW, DD, DQ, RESB, RESW, RESD y RESQ.
- expresión \$, se evalúa en la posición en memoria al principio de la línea que contiene la expresión.
- comando EQU, para definir constantes que después no quedan en el archivo objeto.
- comando INCBIN, incluye un binario en un archivo assembler.
- prefijo TIMES, repite una cantidad de veces la instrucción que le sigue.

Llamadas al sistema operativo (syscalls)

Utilizando la famosa int 0x80 (en Linux) solicitamos al Sistema Operativo que haga algo por nosotros.

Su interfaz es:

- 1- El número de función que queremos en rax
- 2- Los parámetros en rbx, rcx, rdx, rsi, rdi y rbp; en ese orden
- 3- Llamamos a la interrupción del sistema operativo (int 0x80)
- 4- En general, la respuesta está en rax
- Mostrar por pantalla (sys_write):

Función 4

Parámetro 1: ¿donde? (1 = stdout)

Parámetro 2: Dirección de memoria del mensaje

Parámetro 3: **Longitud del mensaje** (en bytes)

- Terminar programa (exit):

Función 1

Parámetro 1: **código de retorno** (0 = sin error)

Hola Mundo... solución

```
section data
 msg: DB 'Hola Mundo', 10
 largo EOU $ - msg
 global _start
section .text
 start:
   mov rax, 4 ; funcion 4
   mov rbx. 1 : stdout
   mov rcx, msg ; mensaje
   mov rdx, largo; longitud
   int 0x80
   mov rax, 1; funcion 1
                 ; codigo
   mov rbx, 0
   int 0x80
```

Ensamblando y linkeando

Ensamblamos:

```
nasm -f elf64 -g -F DWARF holamundo.asm
```

Linkeamos:

ld -o holamundo holamundo.o

Ejecutamos:

./holamundo

GDE

Comandos Básicos

r run	Ejecuta el programa hasta el primer break
<pre>b break FILE:LINE b break FUNCTION info breakpoints</pre>	Breakpoint en la línea Breakpoint en la función Muestra información sobre los breakpoints
<pre>c continue s step n next si stepi ni nexti</pre>	Continúa con la ejecución Siguiente línea (Into) Siguiente línea (Over) Siguiente instrucción asm (Into) Siguiente instrucción asm (Over)
<pre>x/Nuf ADDR N=Cantidad (bytes) u=Unidad b h w g b:byte, h:word, w:dw f=Formato x d u o f a x:hex,d:decimal,u:decim</pre>	Muestra los datos en memoria ord, g:qword al sin signo, o:octal, f:float, a:direcciones, s:strings, i:inst.

GDB - Mostrar memoria

```
N = Cantidad (bytes)
u = Unidad b | h | w | g
b: byte, h: word, w: dword, g: qword
f = Formato x | d | u | o | f | a
x:hex, d:decimal, u:decimal sin signo, o:octal, f:float,
a:direcciones, s:strings, i:instrucciones.
```

Ejemplos

x/Nuf ADDR

- x/3bx addr : Tres bytes en hexadecimal.
- x/5wd | addr | : Cinco enteros de 32 bits con signo.
- x/1ho | addr | : Un número de 16 bits en representación octal.
- x/10gf | addr | : Diez doubles.
- x/s | addr | : Una string terminada en cero.

GDB

Configuración de GDB:

~/.gdbinit

Para usar sintaxis intel y guardar historial de comandos:

set disassembly-flavor intel set history save

Correr GDB con argumentos:

gdb --args <ejecutable> <arg1> <arg2> ...