## Compte rendu RAID

Une fois la machine Linux créée, il faut nous donner l'accès root afin de pouvoir s'y connecter en ssh.

Pour cela, il faut modifier les permissions avec la commande :

root@RAID:~# nano /etc/ssh/sshd\_config\_

GNU nano 7.2

Dans l'interface qui s'affichera il faudra rajouter la commande : PermitRootLogin yes

Puis redémarrer le service SSH avec la commande :


root@RAID:~# /etc/init.d/ssh restart Restarting ssh (via systemctl): ssh.service.

Pour vérifier que cela a marché, on se connecte à l'ip de notre machine que l'on a au préalable récupérer avec la commande : ip a

Et une fois cette IP récupérée on s'y connecte avec Putty en SSH.

## login as: root root@172.16.14.121's password: Linux RAID 6.1.0-25-amd64 \$1 SMP PREEMPT\_DYNAMIC Debian 6.1.106-3 (2024-08-26) x 86\_64 The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software; the exact distribution terms for each program are described in the individual files in /usr/share/doc/\*/copyright. Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by applicable law. Last login: Fri Sep 13 13:56:17 2024 root@RAID:~#

Après avoir éteint la machine, on peut rajouter les deux disques de 8GO. Pour cela il faut aller dans les settings de la machine et ajouter des disques durs.



Une fois les deux disques rajouter, on peut rallumer la machine, se connecter en ssh pour pouvoir les monter en RAID.

Pour cela il faut d'abord installer le paquet mdadm.

```
root@RAID:~# apt install mdadm
```

Pour connaître le noms de nos disques, on peut utiliser la commande : fdisk -l

```
root@RAID:~# fdisk -1
Disque /dev/sda : 5 GiB, 5368709120 octets, 10485760 secteurs
Modèle de disque : VMware Virtual S
Unités : secteur de 1 × 512 = 512 octets
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 512 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets
Type d'étiquette de disque : dos
Identifiant de disque : 0xe06917f9
Périphérique Amorçage Début
                               Fin Secteurs Taille Id Type
                       2048 8484863 8482816 4G 83 Linux
/dev/sdal *
                    8486910 10483711 1996802 975M 5 Étendue
/dev/sda2
                    8486912 10483711 1996800 975M 82 partition d'échange Li
/dev/sda5
Disque /dev/sdc : 8 GiB, 8589934592 octets, 16777216 secteurs
Modèle de disque : VMware Virtual S
Unités : secteur de 1 * 512 = 512 octets
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 512 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets
Disque /dev/sdb : 8 GiB, 8589934592 octets, 16777216 secteurs
Modèle de disque : VMware Virtual S
Unités : secteur de 1 × 512 = 512 octets
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 512 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets
```

Pour installer le RAID sur les disques il faut d'abord partitionner les disques. Pour cela il faut utiliser la commande :

```
root@RAID:~# fdisk /dev/sdb

Bienvenue dans fdisk (util-linux 2.38.1).

Les modifications resteront en mémoire jusqu'à écriture.

Soyez prudent avant d'utiliser la commande d'écriture.

Le périphérique ne contient pas de table de partitions reconnue.

Created a new DOS (MBR) disklabel with disk identifier 0x2d5fcca2.

Commande (m pour l'aide):
```

En écrivant « m » dans la ligne commande cela nous ouvre une interface nous montrant toutes les commandes possibles.

```
Commande (m pour l'aide) : m
Aide :
  DOS (secteur d'amorçage)
      modifier un indicateur d'amorçage
      éditer l'étiquette BSD imbriquée du disque
      modifier l'indicateur de compatibilité DOS
  Générique
   d supprimer une partition
      afficher l'espace libre non partitionné
     afficher les types de partitions connues
      ajouter une nouvelle partition
      afficher la table de partitions
      modifier le type d'une partition
   v vérifier la table de partitions
  i Afficher des renseignements sur la partition
  Autre
      afficher ce menu
   m
      modifier les unités d'affichage et de saisie
      fonctions avancées (réservées aux spécialistes)
  х
  Script
      chargement de l'agencement à partir du fichier de script sfdisk
      sauvegarde de l'agencement vers le fichier de script sfdisk
  Sauvegarder et quitter
   w écrire la table sur le disque et quitter
  q quitter sans enregistrer les modifications
  Créer une nouvelle étiquette
      créer une nouvelle table vide de partitions GPT
      créer une nouvelle table vide de partitions SGI (IRIX)
      create a new empty MBR (DOS) partition table
   s créer une nouvelle table vide de partitions Sun
Commande (m pour l'aide) : n
```

Nous allons donc utiliser la commande « n » pour partitionner notre disque.

```
Commande (m pour l'aide) : n

Type de partition

p primaire (0 primaire, 0 étendue, 4 libre)

e étendue (conteneur pour partitions logiques)

Sélectionnez (p par défaut) :
```

Il nous demande ensuite quel type de partition nous voulons, étant donné qu'on ne fait qu'une partition par disque, on prendra le type primaire.

```
Numéro de partition (1-4, 1 par défaut) : 1
Premier secteur (2048-16777215, 2048 par défaut) :
Dernier secteur, +/-secteurs ou +/-taille{K,M,G,T,P} (2048-16777215, 16777215 pa
r défaut) :
Une nouvelle partition l de type « Linux » et de taille 8 GiB a été créée.
Commande (m pour l'aide) :
Nous allons ensuite changer le type de la partition de disque avec la commande « t ».
```

```
Commande (m pour l'aide) : t
Partition l sélectionnée
Code Hexa ou synonyme (taper L pour afficher tous les codes) :fd
```

Le code hexa « fd » corrrespond à « LinuxRaidAutodetect »

On termine avec la commande « w » afin de sauvegarder et quitter la partition de ce disque.Il faut maintenant faire exactement la même chose pour le disque sdc, le 2ème disque 8GO.

Nous pouvons maintenant monter le RAID sur nos disques. Pour cela on utilise la commande :

```
root@RAID:~# mdadm --create /dev/md0 --level=l --raid-devices=2 /dev/sdbl /dev/sdcl
```

Dans cette commande, mdadm est le paquet pour installer la fonction RAID | --create /dev/md0 sera le nom de notre RAID | --level=1 indique que nous allons faire du RAID 1 | --raid-devices=2 indique le nombre de disque que nous allons utiliser et le reste est la liste des partitions qu'on ajoutera.

Pour terminer, on utilisera la commande pour faire en sorte que le RAID s'active à chaque démarrage.

```
root@RAID:~# mdadm --monitor --daemonise /dev/md0
mdadm: Monitor using email address "root" from config file
mdadm: Warning: One autorebuild process already running.
1209
root@RAID:~#
```

On peut maintenant vérifier les détails de nos disques avec les commandes suivantes :

```
root@RAID:~# fdisk -1
mdadm --detail /dev/md0
Disque /dev/sda : 5 GiB, 5368709120 octets, 10485760 secteurs
Modèle de disque : VMware Virtual S
Unités : secteur de 1 × 512 = 512 octets
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 512 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets
Type d'étiquette de disque : dos
Identifiant de disque : 0xe06917f9
Périphérique Amorçage Début
                                  Fin Secteurs Taille Id Type
                       2048 8484863 8482816 4G 83 Linux
/dev/sdal
                    8486910 10483711 1996802 975M 5 Étendue
/dev/sda2
                     8486912 10483711 1996800 975M 82 partition d'échange Li
/dev/sda5
Disque /dev/sdc : 8 GiB, 8589934592 octets, 16777216 secteurs
Modèle de disque : VMware Virtual S
Unités : secteur de 1 × 512 = 512 octets
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 512 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets
Type d'étiquette de disque : dos
Identifiant de disque : 0x8e7672f8
Périphérique Amorçage Début
                                Fin Secteurs Taille Id Type
                      2048 16777215 16775168
                                                 8G fd RAID Linux autodétecté
/dev/sdcl
Disque /dev/sdb : 8 GiB, 8589934592 octets, 16777216 secteurs
Modèle de disque : VMware Virtual S
Unités : secteur de 1 × 512 = 512 octets
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 512 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets
Type d'étiquette de disque : dos
Identifiant de disque : 0x2d5fcca2
Périphérique Amorçage Début Fin Secteurs Taille Id Type
                      2048 16777215 16775168 8G fd RAID Linux autodétecté
/dev/sdbl
Disque /dev/md127 : 7,99 GiB, 8583643136 octets, 16764928 secteurs
Unités : secteur de 1 × 512 = 512 octets
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 512 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets
mdadm: cannot open /dev/md0: No such file or directory
```

root@RAID:~#

```
Disque /dev/md0 : 7,99 GiB, 8583643136 octets, 16764928 secteurs
Unités : secteur de 1 × 512 = 512 octets
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 512 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets
/dev/md0:
          Version: 1.2
     Creation Time : Fri Sep 13 15:03:03 2024
        Raid Level : raidl
        Array Size: 8382464 (7.99 GiB 8.58 GB)
     Used Dev Size: 8382464 (7.99 GiB 8.58 GB)
     Raid Devices : 2
    Total Devices: 2
       Persistence : Superblock is persistent
       Update Time : Fri Sep 13 15:03:45 2024
            State : clean
    Active Devices : 2
   Working Devices: 2
   Failed Devices: 0
     Spare Devices: 0
Consistency Policy : resync
             Name : RAID:0 (local to host RAID)
             UUID : 5aafa383:4605d441:6bfb917a:ed582f45
           Events: 17
    Number Major Minor RaidDevice State
                                       active sync
                     17
                                                     /dev/sdbl
                      33
              8
                                       active sync
                                                     /dev/sdcl
root@RAID:~#
```

En cas de problème dû à mdadm, le /dev/md0 pourrait passer en /dev/md127. Pour réparer ce problème, il faut utiliser la commande : « update-initramfs -v -u » puis utiliser la commande « reboot »

Il faut maintenant formater son disque avec la commande :

Il faut créer le dossier data avec la commande mkdir /data.
Il faut ensuite modifier le fichier /etc/fstab avec la commande
nano grep md0 /etc/mtab >> /etc/fstab

Le système montera au démarrage le contenu du volume RAID dans le dossier /data.

Pour terminer, il faut installer un système d'alerte par mail lorsqu'une défaillance RAID apparaît. Pour cela on va utiliser le paquet MSMTP. Avec : « apt install {msmtp,msmtp-mta,bsd-mailx} »

```
Apparmor is a kernel security mechanism to restrict programs capabilities with per-program profiles.

The AppArmor profile for msmtp covers a lot of common usecases but there are still corner cases with some options which breaks msmtp with incomprehensible permissions denied errors.

Enable AppArmor support?

Oui>
```

Pour vérifier que sendmail est présent :

```
root@RAID:/# whereis sendmail
sendmail: /usr/sbin/sendmail /usr/lib/sendmail /usr/share/man/man8/sendmail.8.gz
```

Pour vérifier qu'il est lié à msmtp :

```
root@RAID:/# ls -la /usr/sbin/sendmail
lrwxrwxrwx l root root 12 5 févr. 2023 /usr/sbin/sendmail -> ../bin/msmtp
```


Le paramétrage des options se fait dans le fichier /etc/msmtprc → nano /etc/msmtprc

```
№ 172.16.14.121 - PuTTY
  GNU nano 7.2
 Valeurs par défaut pour tous les comptes.
defaults
auth
              on
tls
             on
tls starttls on
tls trust file /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt
              /var/log/msmtp
# Exemple pour un compte Gmail
account caca
auth
             plain
host
              srvmail.btssio.dedyn.io
              587
port
              anthony.hecquet@btssio.dedyn.io
from
              anthony.hecquet@btssio.dedyn.io
user
password Admin78!
tls_nocertcheck
# Définir le compte par défaut
account default : caca
```

Pour vérifier que tout fonctionne on peut s'envoyer un mail,

```
root@RAID:/# mail anthony.hecquet@btssio.dedyn.io
Subject: test mail
Envoie du mail
.
Cc:
root@RAID:/#
```

Et en se connectant à notre adresse mail on peut voir le mail que l'on a reçu.



Maintenant, pour vérifier qu'un mail nous sera envoyé en cas d'une panne d'un disque il faut renseigner son adresse email dans le fichier /etc/mdadm/mdadm.conf.

```
instruct the monitoring daemon where to send mail alerts (AILADDR anthony.hecquet@btssio.dedyn.io
```

On va ensuite simuler une panne de disque. Pour cela on va utiliser la commande : « mdadm -- manage /dev/md0 --fail /dev/sdb1 »



On reçoit effectivement un mail mais maintenant on veut voir ce qui se passera si un disque n'est plus présent. Pour cela on retire un disque sur la machine virtuelle dans les settings.

```
root@RAID:~# mdadm -D /dev/md0
/dev/md0:
          Version: 1.2
    Creation Time : Fri Sep 13 15:03:03 2024
       Raid Level : raidl
       Array Size : 8382464 (7.99 GiB 8.58 GB)
    Used Dev Size: 8382464 (7.99 GiB 8.58 GB)
     Raid Devices: 2
    Total Devices : 1
      Persistence : Superblock is persistent
      Update Time : Fri Sep 27 13:13:03 2024
            State : clean, degraded
   Active Devices : 1
  Working Devices : 1
   Failed Devices: 0
    Spare Devices: 0
Consistency Policy : resync
             Name : RAID:0 (local to host RAID)
             UUID : 5aafa383:4605d441:6bfb917a:ed582f45
           Events: 66
   Number
            Major
                    Minor
                            RaidDevice State
                                        removed
              8
                       33
                                       active sync /dev/sdcl
```



Le msmtp m'a bien envoyé un mail pour me prévenir de la panne.