Funções

1

Funções

As funções são fundamentais na programação

Eles executam um trecho de código para fazer uma tarefa bem conhecida

Funções podem chamar qualquer outra função, ou até mesmo chamar a si mesmas (funções recursivas)

Os programadores podem compartilhar funções de diferentes maneiras e linguagens

Por exemplo, a função printf(), usada para imprimir dados no display, pode ser usada por qualquer programador, mas ninguém sabe quem a fez

Como muitas outras funções...

Funções int add_int(int v1, int v2) { retorno(v1 + v2); } int main(int argc, char* argv[]) { int x1, x2; x1 = add_int(2, 3); printf("x1=%d\n", x1); x2 = add_int(4, 5); printf("x2=%d", x2); }

3

Funções

Depois que cada função é chamada e executada, como a CPU sabe onde continuar o programa?

Solução

- Na chamada da função, salve o endereço da primeira instrução após a chamada de função.
- Ao final da função, restaure o endereço salvo para a próxima instrução •

Execute essa instrução

Registrador de ponteiro de instrução EIP

- O registrador EIP sempre contém o endereço da próxima instrução a ser ser executado.
- Você não pode acessar ou alterar diretamente o ponteiro de instrução.
- As instruções que controlam o fluxo do programa, como chamadas, saltos, loops e interrupções, alteram automaticamente o ponteiro da instrução.


5


Funções


instrução

Pontos EIP (Instruction Point), a qualquer momento, para a próxima instrução a ser executada

Através da janela de desmontagem, você pode ver o endereço de cada instrução (número à esquerda de cada instrução) e verificar se, a qualquer momento, o registrador EIP aponta para a próxima instrução a ser executada







Funções

A instrução RET é usada para finalizar qualquer função

A instrução RET não tem parâmetros

RET obtém o valor da pilha superior e o coloca no registro EIP

Após RET a próxima instrução a ser executada é o ponto de instrução pelo valor EIP obtido da pilha

A instrução RET remove o endereço de retorno da pilha (que é apontado pelo registrador de ponteiro de pilha) e então continua a execução naquele endereço.

 $\acute{\text{E}}$ fundamental que quando o RET for executado o ESP aponte para o endereço de retorno

Empilhar antes de RET

 Pilha após RET

	xxxx00	
	xxxx04	
	xxxx08	
	xxxx0C	
	xxxx10	
	xxxx14	0x00974DFE
SP	xxxx18	0x????????
Ĩ	xxxx1C	0x????????
	xxxx20	0x????????
	xxxx24	0x????????

9

Funções

Funções podem retornar valores

O retorno de cada função deve ser colocado, dentro da função, em:

AL se o retorno tiver tamanho de 8 bits

AX se o retorno for de 16 bits

EAX se o retorno for de tamanho de 32 bits

EDX:EAX se o retorno for de 64 bits

Fora da função o programa deve usar esses registradores como valor de retorno da função

Usando parâmetros em funções

Funções podem ter parâmetros

Os parâmetros podem ser usados para personalizar a tarefa de função

As funções podem fazer tarefas diferentes de acordo com os parâmetros

Os valores dos parâmetros são definidos pelo chamador da função

11

Usando parâmetros em funções

No nível físico, os parâmetros podem ser passados para funções por registradores ou por pilha

Por registradores	Por pilha
Rápido para passar parâmetros	Lento para passar parâmetros
Número de parâmetros limitados pelo número de registradores	Número de parâmetros ilimitado
Preferencial usado na montagem	Pode ser usado em qualquer idioma

Compiladores podem otimizar funções para usar registradores para passar parâmetros, mesmo que o programador use pilha para isso

Parâmetros passados por registradores

```
// Exemplo de código
C int main(int argc, char* argv[]) {
    intx1;
    x1 = add_int(2, 3);
}
int add_int(int v1, int v2) {
    retorno(v1 + v2);
}
```

Código Assembly equivalente para principal

O programador pode escolher os registradores para
passar parâmetros neste caso EAX para o primeiro e EBX para o
segundo parâmetro

MOV EAX,2

MOV EBX,3

CALL add_int

MOV x1,EAX; o valor de retorno é passado em EAX

Código de montagem para add_int

ADICIONAR EAX,EBX

RET ; retornar para a próxima linha após CALL

13

Parâmetros passados pela pilha

Os parâmetros são colocados na pilha da direita para a esquerda


No caso $x1 = add_int(2, 3)$;


o primeiro parâmetro colocado na pilha é 3 e o segundo é 2

Lembre-se que CALL também coloca na pilha o EIP

Dentro da função, o código obtém os parâmetros da pilha em relação à sua posição

Depois de terminar a função, o programa deve restaurar a pilha ao estado anterior à passagem dos parâmetros





Parâmetros passados pela pilha

Se a função precisar fazer algum push, o ESP é alterado

Por exemplo, se a função precisar de PUSH ECX, o ESP é decrementado em 4

Agora os parâmetros referenciados pelo ESP são diferentes

O primeiro parâmetro está no endereço [ESP+8]

O segundo parâmetro está no endereço [ESP+12]

Se a função fizer outros PUSH, o ESP muda novamente

Isso dificulta o acesso aos parâmetros

Como resolver isso???




17


PA


Base Pointer (BP) ÿ O registrador BP de 16 bits ajuda principalmente na referenciando as variáveis de parâmetro passadas para uma sub-rotina. O endereço no registrador SS é combinado com o deslocamento em BP para obter o localização do parâmetro. BP também pode ser combinado com DI e SI como base cadastral para endereçamento especial.

EBP - 32 bits









Código para a função add_int EMPURRAR EBP ;salvar EBP na pilha MOVEBP,ESP ;fazer uma referência de pilha usando EBP MOV EAX.[EBP+8] ;pegue o primeiro parâmetro (2) para EAX ADD EAX.[EBP+12] ;adiciona o primeiro parâmetro com o segundo (3) POP EBP ;restaurar EBP RET ;fim da função

Usando parâmetros em funções

Como vemos, no <u>nível físico</u>, os parâmetros podem ser passados para funções por registradores ou por pilha

No **nível lógico**, os parâmetros podem ser passados por valor ou por referência


23

Usando parâmetros em funções

Quando os parâmetros são passados por valor, uma cópia do parâmetro original é passada para a função

Isso significa que a função tem acesso ao valor do parâmetro por uma cópia e não pelo parâmetro original

Se a função alterar o valor passado, essa alteração afetará apenas a cópia, mas não o parâmetro original



Código de montagem para principal	Fmni	Empilhe dentro do	
orage at monagem para pimopar		função	
EMPURRAR x2		unçau	
EMPURRAR x1			
CALL add_int	EBP	EBP	
ADICIONE ESP,8			
resultado MOV, EAX		EIP	
	v1	2	
Código de montagem para add_int			
EMPURRAR EBP	v2	3	
MOVEBP,ESP			
MOV EAX,[EBP+8]; v1		20	
ADICIONE EAX [EBP+12]; adicionar v1 com v2	resultado	??	
POP EBP	x2	3	
RET	4	0	
	x1	2	
		??	

Usando parâmetros em funções

Quando os parâmetros são passados por referência, o endereço do parâmetro é passado para a função

Isso significa que a função tem acesso ao parâmetro, pois conhece o endereço exato do parâmetro

A função pode escrever no endereço do parâmetro, e esta escrita altera o parâmetro original

27

Usando parâmetros em funções //Exemplo de código Empilhar C void add_int(int, int int *); int, main(int dentro da função argc, char* argv[]) { EBP int x1=2,x2=3,resultado; add_int(x1,x2,&resultado); v1 v2 int add_int(int v1, int v2, int *res) { eço do resultado *res=v1 + v2; ?? x2 x1 e x2 são passados por valor resultado é passado por referência O endereço do resultado é armazenado na pilha como um parâmetro

