# 南京農業大學

计算机操作系统课程设计 测试分析与评价报告 (B成绩等级)



题 目: 仿真实现操作系统的作业管理及内存管理

姓 名: 叶俊泽

班级专业: 人工智能 221

学 号: 11522105

助教:杨鹏类型: 研究生指导教师:姜海燕职称:教授

2024 年 10 月 17 日 南京农业大学人工智能学院

### 注意:

- 1.此文件适用于申请 B 成绩等级的申请人及评价人。
- 2.申请人请根据要求及评分标准,完成每项测试内容,每项测试需按要求文字论述,并录制视频讲解文件,否者不认可。本次课设申请人不再自我评分。
- 3.评价人请根据要求及评分标准以及自测人所提供的论述、测试和讲解文件,结合程序代码,评价自测人的每项成绩。
- 4.此报告保存到申请人提交材料文件夹的根目录,测试讲解视频文件按照要求保存到 test-vidio 子文件夹。

### 5.评阅人分数统计表

			2.功能测试 (共 60 分)											
分)	1.2	1.2	2.1	2.2	2.2	2.4	2.5	2.6		20				
1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8				
									2.7					
3.问是	3.问题分析与解决(共10分)							手	手写签名图片					
申请	申请成绩等			总成约				绩						
级														

# 诚信声明:

所提交的课设代码由自测人自己独立完成

测试数据使用本次课设成绩等级要求对应的测试数据

所提交的讲解视频由自测人自己独立完成

没有通过拷贝、购买等手段委托他人代为完成本次课设部分或者全部内容

自测人姓名: 叶俊泽 专业/学号: 11522105


签字(手写):

# 1.课设作品(共20分)


### 1.1 非开发环境下可执行程序的安装使用说明

(1)请在机房 PC 机电脑上(没安装过 Java 开发环境),面向一般用户提供安装可执行程序的步骤、所需要的相关安装包等内容;


第一步: 首先在非开发者的个人电脑上安装程序压缩包



第二步:解压下载压缩包









第三步: 打开已经解压的文件夹,进入"project"目录:

第四步:点击 "Runprocess.exe" 文件,运行程序





结果总结:一次测试所有按钮,发现都可以正常运行,并且日志文件保存成功:



(2) 安装使用说明视频文件请保存到 test-vidio 子文件夹,文件名: 1-非开发环境下安装使用说明;

【评分标准:完整详细,使用者可重复,得6分;否者计0分】

安装步骤总结(配详细步骤图和文字说明):

#### 评价分数:


理由(文字不少于10字):

### 1.2 说明开发环境下工程程序及源程序文件的内容

(1) 在 Java 或者 C#开发环境下,说明工程文件、源程序等每个文件功能、内部代码结构


- (2) 视频说明文件保存到 test-vidio 子文件夹,文件名: 2-工程程序及源程序文件说明【评分标准: 完整详细,得4分; 否者计0分】
- (1) 说明工程文件、源程序等每个文件功能、内部代码结构(配证据图及说明文字)
- (2) 如何组织源程序文件装载运行的步骤? (配证据图及说明文字)

解: 第一问(1)



所有的类图

首先在本次课程设计中,我一共创建了 15 个 Java 类完成了本次的操作系统仿真程序。(1)对于 FileUtils 类,这个 Java 负责处理所有的文件的读入——LoadJobs()函数;程序运行日志的保存——save\_to\_file(int)函数;运行日志的打印——printBlockQueueLogs()函数,print\_back\_to\_queue(int)函数,print\_into\_blockqueue(int)函数等;随机指令的生成—CreateIRs(int)函数,AddOnePro()函数。简而言之,这个 Java 类全局负责所有的打印、输出、保存、更新信息。相当于现代计算机的输入输出。




FileUtils 内部构成

(2)对于 Instruction、Job、PCB 类和 Memory、Memory\_Block、MMU 类以及 CPU、OSKernel 类这些硬件方面的仿真类。

Instruction 类定义并描述了作业中单个指令的指令类型——state 变量和单个指令的 ID ——id 变量。这个类非常重要,之后在 Job 类和 PCB 类中都会创建指令的 Arraylist 集合来存储作业的指令集。

Job 类定义并描述了一个作业的到达时间——Intime 变量,作业 ID——jobId 变量,作业 的 指 令数 目——instructionCount 变量,作业 的 指 令集——ArrayList<Instruction>instructions。

PCB 类继承了 Job 类,并且还增加了大量的属性描述一个进程,进程的 ID,进程的创建时间,进程的程序计数器 PC,进程的结束时间,进程的当前运行的时间片,进程的物理起始地址,进程的大小,进程的状态——(就绪态、运行态、阻塞态)。计算 PCB 大小的函数,获取 PCB 某个指令的状态的函数。



下图是这三个类的构成关联图。


对于实现内存管理和 PCB 地址转换的三个类。首先我创建了 Memory\_Block 这个类,因为一共有 16 个物理块。在这个类中,创建了描述单个物理块是否被占用的布尔变量——boolean Occupied,物理块的 ID——Block\_ID,占用该物理块的 ID——pcb\_id,单个物理块的大小——创建了静态变量——BLOCK SIZE=1000(单位为: B)。

对于仿真实现最佳适应分配算法的 Memory 类, 因为指定了物理块的数目和大小, 为固

定分区的连续动态内存分配。所以我<mark>维护了一个 HashMap 的二维表,用来更新和存放每一个分配、释放内存后的内存的具体信息——HashMap<Integer, Integer> Allocation\_add, 哈希表中的键 key 代表内存中连续空闲快的起始物理地址,相对应的值 value 代表连续内存块的个数。</mark>

同时,为了方便更新每一个物理块 Memory\_Block 的信息,我还维护了一个 Arraylist 集合,用来存储 16 个物理块的具体信息——ArrayList<Memory\_Block> AllocationMem。 Memory 内存类中具体的 op\_allocation\_add()函数用来更新每一次内存变化是的内存分配表。 AllocateMem(PCB)和 freemem(PCB)函数,具体实现了最佳适应分配算法和释放内存的逻辑。

对于 MMU 类, 地址变化类, 实现了地址变化的逻辑, 具体在内存分配空间的时候调用, 在这个类中, 也维护了一张 HashMap 集合表——HashMap<Integer, Integer> addresss, 用于存放进程的 pid 和物理地址的映射关系




下图是内存类相关的代码构成图

硬件仿真的最后一个部分,CPU 类和 OSkernel 类,<mark>其中内核类可以说对于整个仿真程序而言最为关键</mark>,在这个类中,定义了静态的全局 CPU、Mmemory、UI 实例。同时,也定义了全局的三级队列、两个 IO 阻塞队列、PCB 缓冲区队列、后备队列、三级时间片。可以说,程序运行的所有关键信息都要调用这个类。

对于 CPU 类,主要定义了 PC 程序计数器、ir 当前正在执行的指令的类型,pswCPU 状态——用于 IO 中断,当前正在运行的进程 PCB——currentProcess。最为重要的一个函数——runProcess()——具体实现了指令运行的逻辑以及如果是 IO 类型的指令的中断处理,加入对应的阻塞队列的操作。还有两个重要的函数,CPU\_PRO()和 CPU\_REC()用于实现 CPU 中断的现场保护和回复。

下图是 CPU 等内核类的构成图



(3)接下来介绍 ClockInterruptHandlerThread 时钟类、ProcessSchedulingHandlerThread 进程调度类、InputBlockThread 中断 IO 处理类以及 SyncManager 同步并发类。

首先为了同步三个线程,<mark>进程调度线程和 IO 中断线程必须先获得对应的锁,进入等待之后,释放自己该有的锁,时钟同时获得两把锁,时钟先走一秒,唤醒之前沉睡的时钟</mark>。为此,我在 SyncManager 同步并发类中先后创建了**工把锁**,分别用于时钟和进程同步,时钟和 IO 同步,以及后来的暂停的逻辑。前两把锁每一个都有两个条件变量,最后一个实现暂停逻辑的只有一个条件变量。

需要补充的是: 为了确保每次都是进程调度线程和 IO 线程先拿到锁, 在 SyncManager 同步并发类, 我还设置两个标志位用来标识。


对于时钟线程,<mark>本质上他是驱动整个程序的入口</mark>,只有时钟线程唤醒其他线程。在这个线程中,设定了系统的时钟全局变量——simulationTime,并设置了时钟模拟流逝的函数——simulateTimePassing(int milliseconds),但是只能在时钟线程中增加系统时钟变量。

在本次课程设计中,作业调度就发生在时钟线程中,在时钟时间每做走一秒之后开始调用 JobRequest()函数处理作业调度,处理查询、新增作业。

在进程调度中 ProcessSchedulingHandlerThread 类中,主要实现了多级反馈队列的算法逻辑,并增加了一个时间片变量——timeSlice,用于保存当前进程所使用的时间片。主要的函数 runPCB()用于创建、选择进程。其中核心代码的逻辑实现在 MFQ()中。


在 IO 处理线程中,定义了 All\_IO()函数,用于处理所有的 IO 指令。其中为了确保 IO 指令两秒钟才能做完,定义了两个计数变量——count\_i,count\_o;用于标识 IO 指令的是否做完。

下图是四个设置线程并发类的构成图



(4)UI 类和 Main 程序启动类。UI 类中初始化了所有的文本框、按钮、事件监听器、内存位示图,并实现了暂停、执行、调用添加作业函数、保存、更新 UI 界面中的信息等功能。其中,UI 类中的函数——createAndShowGUI()用于显示 UI,并在 Main 中调用。

在 Main 类,在所有线程启动之前,必须先读入所有的作业到自己定义的数据结构,相当硬盘,之后启动 UI。下图是 UI 和 Main 类的构成图:



### 第二问 (2)

仿真程序的运行底层逻辑:

### 1. 准备数据结构与资源

作业加载: 首先,从文件中读取并解析所有的作业,将其存入自定义的数据结构中,模拟硬盘到内存的作业加载。

初始化系统资源:包括 SyncManager 中的三把锁、条件变量,以及进程控制块(PCB)等相关资源。

### 2. 初始化全局变量与同步机制

初始化全局系统时钟变量 simulationTime,并设置 SyncManager 中的标志位和锁,确保进程调度线程和 IO 线程在时钟同步下协调运行。

定义多级反馈队列(MFQ)所需的队列和参数,如时间片(timeSlice),以供进程调度使用。

### 3. 启动 UI(用户界面)

启动 UI,用于展示当前系统状态(如时钟时间、进程队列、内存使用、IO 状态等)。用户可以通过 UI 提交新作业、暂停仿真、保存调度日志等。

### 4. 创建并启动线程

时钟线程: 首先启动时钟线程,模拟系统时间的流逝,定期唤醒进程调度线程和 IO 线程。通过 simulateTimePassing()函数,时钟线程控制整个仿真进程的执行节奏。

进程调度线程(ProcessSchedulingHandlerThread): 时钟线程启动后,进程调度线程开始工作。这个线程通过 runPCB()函数创建和选择合适的进程,并使用 MFQ()实现多级反馈队列算法。

IO 线程: 通过 All IO()函数处理所有 IO 操作。

### 5. 主循环与调度执行

时钟驱动主循环: 时钟线程不断更新 simulationTime 并调用 simulateTimePassing(), 在每一秒流逝后唤醒进程调度和 IO 线程。

进程调度与多级反馈队列:进程调度线程根据 MFQ 算法,选择适当的进程,调整其时间片并执行。若时间片耗尽,进程可能被降级到较低优先级队列。调度逻辑不断优化系统的响应时间和处理性能。

IO 处理:通过 All\_IO()处理所有 IO 指令,count\_i 和 count\_o 的计数确保每次 IO 操作严格按照两秒完成,避免过早或过迟执行。

### 6. 系统监控与交互


UI中显示系统状态,包括当前时钟时间、各队列中的进程、正在进行的 IO 操作等。通过用户输入,可以动态修改作业队列、暂停/恢复进程等操作。

提供调度日志保存、仿真退出等功能,确保系统运行可控。

### 7. 程序结束与资源释放

当所有作业执行完毕或用户选择退出时,终止所有线程,释放资源(锁、条件变量、内存等)。确保系统仿真正确结束。

需要强调的是:时钟线程是启动程序的关键,时钟是驱动操作系统的"发动机"。 CPU 和 IO 处理的函数每次都只能做一秒钟的工作,之后时钟就要中断,重新开始时间流逝,如此循环往复。 对此,每次新的中断开始的时候,如果时钟先获得了锁,进程调度和 IO 在这一秒就无法工作。所以,同步的核心就是设置获得锁的顺序并正确唤醒。



仿真程序运行流程图

评价分数: 理由:


### 1.3 运行可执行程序测试结果

【评价标准: 共 10 分,程序可独立执行,按要求对结果逐行说明,并视频讲解清晰,得满分。不可运行计 0 分。其他情况,举证给出得分依据】


(1)输入教师提供的测试数据,在机器上分别点击"执行、暂停、保存"按钮,运行可执行程序,生成 ProcessResults-???-算法名称代号.txt 文件。评价界面设计是否完备?界面中每个区域是否能否正确显示?给出每步执行过程截图,并对屏幕每步输出内容具体文字说

明。


第一步,首先启动 Main 类中的 main 函数,启动整个程序,这个时候只是显示一个 UI 界面,时钟显示为"0",因为没有点击"执行"按钮,仿真程序还不能运行。




第二步,点击"执行"按钮,程序开始执行。具体如下图所示:



可以观察到,程序一点击"执行",分别在第 2 和第 5 秒新增了作业 1、2 以及 3.内存显示去显示了内存占用情况;进程就绪区显示了进程 1,2,3 进入相应的就绪队列;进程运行区显示了 CPU 运行进程的执行以及中断阻塞以及可能出现的空闲情况;进程阻塞区显示了因为 IO 中断进入相应的阻塞队列的信息。






此时刻可以观察到:在第 10 秒以及第 15 秒新增了作业 4,5,6.内存区显示了最新的内存占用情况。进程就绪区更新显示了进程的降级以及重入就绪队列的信息,并打印了就绪队列中的进程 ID 情况。进程运行区显示了相应进程的运行和阻塞情况。进程阻塞区打印了阻塞队列中的进程 ID 列表以及做完某个进程的 IO 指令的信息。

第 4 步,我们再次点击"执行"按钮,程序再次接着上一次暂停时刻开始执行。但是如果进程还没有结束,我们贸然点击"保存"按钮,在作业请求区,会打印显示不能保存进程的运行以及阻塞信息,因为还有作业没有做完。具体的 UI 界面如下图所示:




第5步,如果我们这个时候点击右上角的退出,会弹出一个小窗口提示我们:因为进程没有做完没有保存信息,提示我们是否直接退出还是保存信息,还是继续执行。相应的 UI 界面如下图所示:



如果我们点击"是",会强制保存运行到当前的信息,如果点击"否",我们会直接退出程序,不保存。如果我们点击"取消",会继续执行。这里我们点击"取消"。


第6步,我们一直等待到所有作业运行结束。在第117秒,所有进程执行结束,我们这个时候再次点击保存,会在作业请求区显示:保存成功。相应的UI界面如下图所示:



这个时候,内存显示区表明所有物理块空闲,进程运行区显示: CPU 空闲,进程就绪区以及进程阻塞区不在继续打印信息,因为没有新进程了。

最后,生成的 ProcessResults-117-DJFK.txt 文件如下图所示:





按照要求,.txt 文件按照时钟顺序保存了所有要求的信息,包括运行、阻塞、就绪队列、阻塞队列以及每当有进程执行结束的时候打印进程的状态信息——出入阻塞队列和进程的周转时间。

(2) 对(1)过程进行分步演示讲解。对所生成 ProcessResults-??? - 算法名称代号.txt 文件的内容,给出逐行讲解。视频说明文件保存到 test-vidio 子文件夹,文件名: 3-可执行程序运行及结果分析。

评价分数: 理由:

## 2.功能测试 (共 60 分)

### 2.1 时钟中断线程运行单步测试及原理论述

【评价标准:共5分,执行正确,文字论述清晰具体,过程原理讲解清晰,得满分。不可打单步执行或者内容不正确计0分。其他情况,举证给出得分依据】

(1)给出时钟中断线程类及相关数据结构伪码,并逐行说明实现原理; 以下是时钟线程的伪代码示例:

```
1.
      class ClockInterruptHandlerThread extends Thread {
2.
       private UI ui
                                    // UI 的引用
3.
       public static int simulationTime = 0 // 共享时间变量
4.
       public static int milliseconds = 1000 // 计时间隔
5.
       method run() {
6.
           while (true) {
7.
               acquire pauseLock
                                           // 锁定暂停状态
8.
               try {
9.
                   while (isPaused) {
                      wait on pauseCondition // 如果暂停,等待通知
10.
11.
12.
               } catch (InterruptedException e) {
13.
                   handle exception
14.
               } finally {
15.
                   release pauseLock
16.
17.
               acquire lock
                                           // 锁定共享资源
18.
19.
               acquire lock1
                                           // 锁定 IO 相关资源
20.
               try {
21.
                   if (!pst clk) {
22.
                      wait on pst_clk_Condition // 等待进程调度信号
23.
                   }
                   pst_clk = false // 重置进程调度标志
24.
25.
26.
                   if (!io_clk) {
27.
                      wait on io_clk_Condition // 等待 IO 信号
28.
29.
                   io_clk = false // 重置 IO 标志
30.
```

```
31.
                  simulateTimePassing(milliseconds) // 模拟时钟前进 1 秒
32.
                  update UI with current simulationTime // 更新 UI 显示当
   前时间
33.
34.
                  JobRequest() // 查询是否有作业请求
35.
                  signal pstCondition // 通知进程调度线程
                                      // 通知 IO 线程
36.
                   signal ioCondition
37.
               } catch (Exception e) {
                  handle exception
38.
39.
               } finally {
40.
                  release lock
41.
                  release lock1
42.
43.
           }
44.
45.
46.
       method getCurrentTime() {
47.
           return simulationTime
48.
49.
50.
       method simulateTimePassing(int milliseconds) {
51.
           sleep for milliseconds // 暂停指定毫秒数
           simulationTime++ // 时间增加 1 秒
52.
53.
       }
54.}
```

时钟中断线程类 (ClockInterruptHandlerThread) 的核心作用是**模拟系统时钟的运行**,并根据时钟的"中断"机制控制整个系统的运行节奏,尤其是多级反馈队列的进程调度和 I/O 操作。这种机制确保了在每一秒(或特定时间片)内,系统能够有序地处理进程调度和 I/O 操作。

### 时钟中断线程类的核心原理

### 1. 时钟模拟:

- o 该线程模拟系统时钟的行为,使用 simulateTimePassing(milliseconds) 方法 每隔 1000 毫秒 (即 1 秒) 更新一次系统时间 (simulationTime)。
- o **simulationTime**: 全局共享的时间变量,记录模拟系统的运行时间。每次时 钟"滴答"时,时间加 1 秒,系统就会根据新的时间更新所有相关进程和 I/O 操作的状态。

### 2. 线程的暂停与恢复机制:

- o 在主循环的开始,通过 pauseLock 和 pauseCondition 控制线程的暂停和恢复功能。这部分代码用于实现线程的"暂停-恢复"功能,常见于操作系统中的挂起或继续机制。
- 。 当 isPaused 为真时,线程会进入等待状态,直到收到恢复的通知 (notify 或类似操作),然后继续运行。

### 3. 锁与同步机制:

- o 时钟线程需要与进程调度和 I/O 线程协同工作,因此使用多个锁 (lock 和 lock1)来确保在操作共享资源时不会产生数据竞争。
- o lock 用于同步与进程调度有关的资源, lock1 用于同步 I/O 相关的资源, 防止多个线程同时访问和修改这些资源。

### 4. 进程调度与 I/O 信号同步:

- o **进程调度信号**: 通过 pst\_clk 标志和 pst\_clk\_Condition 控制,当时钟中断 到来时,如果 pst\_clk 为假,时钟线程会等待进程调度信号。收到信号后,继续执行,并将 pst clk 重置为 false,等待下一次时钟中断。
- I/O 信号: 同样,时钟中断还通过 io\_clk 和 io\_clk\_Condition 控制 I/O 操作的同步。当 io\_clk 为假时,时钟线程会等待 I/O 信号,直到信号触发后才继续。

### 5. 时钟滴答的处理:

- o 每次时钟滴答(1 秒过去),调用 simulateTimePassing(milliseconds),先暂 停指定的时间(1 秒),然后将全局时间 simulationTime 加 1。
- o 此时, UI 界面也会被更新,显示当前系统的模拟时间 (update UI with current simulationTime)。

### 6. 作业请求的查询与处理:

o 时钟线程每次中断都会调用 JobRequest(),检查是否有新的作业需要处理,并通过 signal pstCondition 和 signal ioCondition 通知进程调度线程和 I/O 线程,确保它们可以根据最新的时钟时间处理各自的任务

ClockInterruptHandlerThread 线程的核心作用是**模拟系统时钟的运行**,并控制整个系统的进程调度和 I/O 操作。通过时钟中断机制,它能够让进程调度线程和 I/O 线程在合适的时机运行,确保系统能够在每秒的时间片内有效地处理任务。

(2)通过在程序内设置断点单步运行时钟中断线程;跟踪显示时钟变量值的变化情况;录制视频文件讲解该操作过程和结果。视频文件名:4-时钟中断线程单步运行测试

评价分数: 理由:

### 2.2 作业请求查询单步测试及原理论述

【评价标准:共5,执行正确,文字论述清晰具体,过程原理讲解清晰,得满分。不可打单步执行或者内容不正确计0分。其他情况,举证给出得分依据】

- (1)给出作业请求查询操作及相关数据结构伪码,以及每 2 秒激活该线程的过程代码,并逐行说明实现原理
  - public static FileUtils fileUtils=new FileUtils();//全局文件处理,信息保存,输入输出的对象

```
2. public static Queue<Job> backupQueue = new LinkedList<>(); //缓冲区,
   硬盘, 存放作业
3. public static Queue<PCB> back_pcbQueue=new LinkedList<>();//进程缓冲区
4.
5.
       method JobRequest()
6.
       if (currentTime % 2 == 0) // 每 2 秒查询
7.
           if (backupQueue is not empty) // 如果作业缓冲区不为空
8.
               for each job in backupQueue // 遍历作业缓冲区
9.
                   if (job.inTime <= currentTime) // 判断作业到达时间
10.
                      Job job = backupQueue.poll() // 移除作业
                      PCB pcb = createPCB(job) // 创建 PCB
11.
12.
                      back_pcbQueue.add(pcb) // 添加 PCB 到进程缓冲区
                      logEntry = generateLogEntry(job) // 生成日志
13.
14.
                      print(logEntry) // 打印日志
15.
                      updateUI(logEntry) // 更新 UI 显示
16.
                      saveLog(logEntry) // 保存日志到文件
17. method createPCB(job)
18.
       return new PCB(job.jobId, job.inTime, job.instructionCount, job.i
   nstructions)
19.
20. method generateLogEntry(job)
21.
       return job.inTime + " [新增作业: 作业" + job.jobId + "]"
22.
23. method updateUI(logEntry)
24.
       ui.say_to_job_are(logEntry)
25.
26. method saveLog(logEntry)
27.
       OSKernel.fileUtils.collectLog(logEntry)
```

#### 原理解释:

作业请求查询方法 (JobRequest):

判断时间: if (ClockInterruptHandlerThread.getCurrentTime() % 2 == 0): 每 2 秒检查一次是否有新的作业请求。

检查缓冲区: if (!OSKernel.backupQueue.isEmpty()): 如果作业缓冲区不为空,进入作业处理逻辑。

遍历作业: for each job in OSKernel.backupQueue: 遍历缓冲区中的所有作业。

检查作业到达时间: if (job.getInTime() <= ClockInterruptHandlerThread.getCurrentTime()): 判断作业是否已到达,如果到达,则处理该作业。

移除作业: Job poll = OSKernel.backupQueue.poll(): 从缓冲区移除到达的作业。

创建 PCB: PCB pcb = new PCB(...): 为新作业创建进程控制块(PCB)。

添加 PCB 到缓冲区队列: OSKernel.back\_pcbQueue.add(pcb): 这里只是创建了 PCB,并不正真意义上的进程,因为还没有检查内存空间是否被足够。

生成日志: logEntry = job.getInTime() + "[新增作业: 作业" + job.getJobId() + "]": 生成日

志信息。

打印日志: print(logEntry): 将日志信息输出到控制台。

更新 UI: ui.say to job are(logEntry): 调用 UI 的方法更新作业请求的显示。

保存日志: OSKernel.fileUtils.collectLog(logEntry): 将日志保存到数据结构中,以便后续保存和分析。

(2)以 2-05-0.txt 为例,设置断点单步运行跟踪作业请求查询操作,显示每 2 秒激活操作的过程。并录制视频文件讲解上述操作过程和结果。视频文件名:5-作业请求中断单步测试

评价分数: 理由:

### 2.3 进程调度线程单步测试与原理论述

【评价标准:共 10,执行正确,文字论述清晰具体,过程原理讲解清晰,得满分。不可打单步执行或者内容不正确计 0分。其他情况,举证给出得分依据】

(1) 给出进程调度线程与时钟中断线程同步操作的伪码,并逐行逐变量说明实现原理;

```
1. // 进程调度线程的 run 方法
2. method run()
      while (true) // 无限循环
3.
4.
          OSKernel.cpu.CPU_PRO() // 执行 CPU 相关操作
          lock1.lock() // 获取锁,确保线程安全
5.
6.
7.
              pst_clk = true // 设置进程调度标志为真
8.
              pst_clk_Condition.signal() // 通知等待的时钟线程
9.
              pstCondition.await() // 等待调度信号
10.
              runPCB() // 检查能否创建进程并开始调度
11.
          catch (Exception e)
12.
              print(e) // 处理异常
13.
          finally
14.
              OSKernel.cpu.CPU_REC() // 恢复 CPU 状态
15.
              lock1.unlock() // 释放锁
16.
17.
18. // 时钟线程的调度代码
19. method clockThreadRun()
20.
      lock1.lock() // 获取进程调度锁
21.
      try
```

```
22.
          if (!pst_clk)
23.
              pst clk Condition.await() // 等待进程调度线程的信号
          pst clk = false // 重置进程调度标志
24.
25.
          simulateTimePassing(milliseconds) // 时钟走 1 秒
26.
          invokeLater(() -> ui.updateClock(simulationTime)) // 更新 UI 中
   的时钟显示
27.
          JobRequest() // 查询作业请求
28.
          pstCondition.signal() // 通知进程调度线程
29.
       catch (Exception e)
30.
          print(e) // 处理异常
31.
       finally
32.
          lock1.unlock() // 释放进程调度锁
```

#### 原理解释:

### 进程调度线程

- 1. while (true): 无限循环,线程持续运行以进行进程调度。
- 2. OSKernel.cpu.CPU PRO(): 调用 CPU 处理相关的逻辑,准备进行调度。
- 3. lock1.lock(): 获取进程调度线程的锁,以确保对共享资源的安全访问。
- 4. pst\_clk = true: 设置 pst\_clk 标志为 true,表示进程调度线程已经先获得了锁,并且正在等待 pstCondition 信号,准备进行调度。
- 5. pst\_clk\_Condition.signal(): 通知在 pst\_clk 条件上等待的时钟线程,进程调度线程准备就绪。
- 6. pstCondition.await(): 进程调度线程等待,直到被唤醒(由时钟线程或其他线程)。
- 7. runPCB(): 检查是否可以创建新的进程并开始调度。
- 8. catch (Exception e): 捕获并处理异常,以避免程序崩溃。
- 9. finally 部分确保即使发生异常,锁也会被释放,并且 CPU 状态会恢复。

### 时钟中断线程(Clock Interrupt Thread)

- 1. lock1.lock(): 获取进程调度的锁,以确保在执行调度操作时的安全。
- 2. if (!pst\_clk): 检查进程调度标志 pst\_clk 是否为 false。如果为 false,表示进程调度线程尚未获得锁,并且正在等待调度线程发出的信号。此时,当前线程需在 pst clk Condition 上等待,以保持同步。
- 3. pst\_clk\_Condition.await(): 进入条件变量的等待状态,时钟线程会暂停执行,直到收到进程调度线程的信号。
- 4. pst\_clk = false: 当被唤醒后, 重置 pst\_clk 标志为 false, 表示时钟线程将继续运行, 并且进程调度线程已经成功获得了锁。
- 5. simulateTimePassing(milliseconds):模拟时间的流逝,执行时钟逻辑。
- 6. invokeLater(() -> ui.updateClock(simulationTime)): 在 UI 线程中更新时钟显示,确保 UI 更新是线程安全的。
- 7. JobRequest(): 查询是否有新的作业请求。
- 8. pstCondition.signal(): 通知等待在 pstCondition 上的进程调度线程,表示时钟线程已完成时间更新。
- 9. catch (Exception e): 捕获并处理异常。

10. finally 部分确保即使发生异常,锁也会被释放。

(2) 给出进程调度算法函数伪码,并逐行逐变量说明实现原理;

```
1. public static final int TIME_SLICE_1 = 1; // 一级队列时间片 1 秒
2. public static final int TIME SLICE 2 = 2; // 二级队列时间片 2 秒
3.
      public static final int TIME_SLICE_3 = 4; // 三级队列时间片 4 秒
4. public int timeSlice; // 当前时间片
5.
6. MFQ():
7.
       当 (readyQueue1 非空 或 readyQueue2 非空 或 readyQueue3 非空) 时:
8.
          根据 选择就绪队列() 的结果:
9.
              情况 1:
10.
                 CPU. 当前进程 = readyQueue1.peek()
11.
12.
                 CPU. 当前进程 = readyQueue1.peek()
13.
14.
                 CPU. 当前进程 = readyQueue1.peek()
15.
              默认:
                 CPU.PSW = -1
16.
17.
          CPU.runProcess() //运行进程
18.
          如果 CPU.PSW == ∅:
19.
              如果 pcb_is_finised(CPU. 当前进程):
                 跳出循环 // 调度线程只能工作1秒一次,因为一条计算指令用
20.
21.
          如果 CPU.PSW == 1:
              时间片已用完 = 真 // 因为发生了 IO 阻塞, 重新选择新的进程执行
22.
   非计算类指令
23.
24.
25.
26. select_ready_queue():
27.
       如果 is_time_used==true
                             //时间片已用完:
28.
          如果 就绪队列 1 非空:
29.
             timeSlice = TIME_SLICE_1
          否则如果 就绪队列 2 非空:
30.
31.
             timeSlice = TIME SLICE 2
32.
          否则:
             timeSlice = TIME_SLICE_3
33.
34.
          返回 timeSlice
35.
       否则:
36.
          返回 timeSlice
37.
```

```
38.
39.
40. isfinised(): //判断时间片是否用完
41.
       如果 CPU. 当前进程. 已执行计算指令数 == 1:
42.
          is_time_used = true
43.
          降级进程(CPU. 当前进程)
44.
       否则如果 CPU. 当前进程. 已执行计算指令数 == 3:
45.
          is_time_used = true
          降级进程(CPU. 当前进程)
46.
47.
       否则如果 CPU. 当前进程. 已执行计算指令数 > 3:
          count = CPU. 当前进程. 已执行指令数 - 3
49.
          is_time_used = (count % 时间片 3 == 0)
50.
          如果 is_time_used==true:
                                    //如果时间片已经使用完了
              downgradeProcess (CPU. 当前进程)
51.
52.
       否则:
53.
          is time used = false
54.
55.
56.
57.
    pcb_is_finised (pcb):
58.
       如果 pcb.PC >= pcb.指令数:
          pcb.总运行时间 = 当前时间
59.
60.
          内存.释放内存(pcb)
61.
62.
          根据 pcb.时间片:
63.
              情况 1: readyQueue1. 移除(pcb)
64.
              情况 2: readyQueue2. 移除(pcb)
65.
              情况 4: readyQueue3. 移除(pcb)
66.
          返回 true
67. isfinised()
68. 返回 false
69.
70.
71.
   downgradeProcess(pcb):
72.
       如果 readyQueue1.包含(pcb):
73.
          readyQueue1. 移除(pcb)
74.
          readyQueue2.添加(pcb)
75.
          pcb.时间片 = TIME_SLICE_2
       否则如果 readyQueue2.包含(进程):
76.
77.
          readyQueue2. 移除(进程)
78.
          readyQueue3.添加(进程)
79.
          pcb.时间片 = TIME_SLICE_3
80.
       否则:
81.
          readyQueue3. 移除(进程)
```

- 82. readyQueue3.添加(进程) // 重新加入到队尾
- 83. pcb.时间片 = TIME SLICE 3

#### 原理解释:

整个调度算法的核心思想是根据进程的时间片和运行情况,动态调整进程的队列位置,从而实现不同时间片的任务调度。算法主要由以下几个功能模块组成:

### 1. 时间片的初始化和就绪队列的设置:

- 。 你的代码中有三个不同的就绪队列 readyQueue1、readyQueue2 和 readyQueue3,每个队列对应不同的时间片,分别为 1 秒、2 秒和 4 秒 (TIME SLICE 1, TIME SLICE 2, TIME SLICE 3)。
- 。 进程进入 CPU 调度时,最初被放入优先级最高的队列(readyQueue1),如果它在时间片内未完成任务或发生 I/O 中断,则被降级到低优先级队列,直至完成任务。

### 2. 调度器的主循环 (MFQ()):

- o MFQ() 是调度算法的核心控制器。它不断检查三个就绪队列(readyQueue1, readyQueue2, readyQueue3) 是否有进程待处理。如果任意队列不为空,它会调用 select\_ready\_queue() 来选择最高优先级的非空队列。
- 。 调度器会将最高优先级队列中的进程(readyQueue.peek())分配给 CPU 运行,通过 CPU.runProcess() 执行。
- 。 如果执行过程中, CPU 碰到 I/O 阻塞或时间片用完, 会重新选择新的进程进行调度, 否则进程继续执行, 直至完成。

### 3. 选择就绪队列(select\_ready\_queue()):

- 。 select\_ready\_queue() 用于根据进程当前的状态和是否已用完时间片,选择适当的队列执行。优先选择时间片小的队列,保证优先级高的进程得到及时处理。
- b 如果时间片已用完(is\_time\_used == true),则根据队列状态重新分配时间 片,并返回下一个队列中等待调度的进程。

### 4. 判断时间片是否用完(isfinised()):

- 。 每个进程都有一个记录其执行时间的属性。isfinised() 函数通过检查进程已 执行的指令数,判断其是否已经用完时间片。
- o 如果时间片用完, is\_time\_used 被设置为 true, 同时调用 downgradeProcess() 将进程降级到更低优先级队列继续执行。
- o 对于优先级高的进程(在一级队列或二级队列中的),如果它们没有在规定时间内完成任务,会被降级到下一队列,延长时间片处理。

### 5. 进程的降级机制(downgradeProcess(pcb)):

- o 该函数用于处理时间片用完后的进程降级。通过检查进程当前所在的队列, 决定是否将其从 readyQueue1 移到 readyQueue2,或者从 readyQueue2 移 到 readyQueue3。
- 。 每次降级,进程的时间片也会相应调整。例如,从一级队列降级到二级队列, 时间片会从 1 秒增加到 2 秒。

### 6. 进程完成的处理 (pcb is finised(pcb)):

。 该函数检查当前进程是否已经完成所有指令。当 pcb.PC >= pcb.指令数(程序计数器达到或超过总指令数)时,说明进程已经执行完毕。

。 完成的进程会从对应的就绪队列中移除,并调用内存管理模块释放内存资源。

### 核心变量与逻辑说明

- **readyQueue1、readyQueue2、readyQueue3**: 三个就绪队列,按照优先级高低存放 进程。一级队列优先处理紧急任务,三级队列处理长时间运行任务。
- timeSlice: 当前进程的时间片,根据所在队列动态调整(1 秒、2 秒或 4 秒)。
- is time used: 布尔变量,标识时间片是否已经用完。如果用完,进程会被降级。
- CPU.PSW: 进程状态字,用于判断进程是正常运行、被中断还是完成任务。
- **pcb.PC 和 pcb.指令数**: PC 是程序计数器,记录进程已经执行的指令数;指令数 是 进程的总指令数,用于判断进程是否完成。

### 整体流程总结

整个调度算法的核心机制是**多级队列调度**,并辅以**时间片管理**与**进程降级机制**。完整 流程可以概括如下:

- 1. 进程进入调度:新进程先进入最高优先级的 readyQueue1,并分配最短时间片(1 秒)。
- 2. 运行过程:
  - 。 调度器通过 MFQ() 主循环检查队列,选择最高优先级的进程,并调用 CPU.runProcess() 开始执行。
  - 。 每次调度线程工作时,会检测 CPU 的状态字 (PSW) ,判断是继续执行还 是发生了 I/O 中断。

### 3. 时间片管理:

- o 如果时间片已用完, isfinised() 函数会触发降级逻辑, 将进程从高优先级队 列移到低优先级队列。
- 。 进程在不同队列中经历越来越长的时间片,直到其在最低优先级的 readyQueue3 中完成所有工作。
- 4. **进程完成**: 当进程执行完毕, pcb\_is\_finised(pcb) 函数负责将其从队列中移除,释放内存并结束调度。
- (3)设置断点单步运行跟踪进程调度线程,显示这个线程与时钟中断线程同步的过程; 录制视频文件讲解上述操作过程和结果。视频文件名: 6-进程调度线程激活单步测试
- (4)设置断点单步运行跟踪 2-02-0.txt 和 3.txt 进程调度的完整过程,具体讲解说明显示在屏幕上的输出信息;录制视频文件讲解上述操作过程和结果。视频文件名:7-进程调度单步测试



### 2.4 CPU、PCB 及进程操作原语实现讲解

【评价标准: 共 10, 执行正确,文字论述清晰具体,过程原理讲解清晰,得满分。不可打单步执行或者内容不正确计0分。其他情况,举证给出得分依据】

(1)给出 CPU 现场保护操作的实现伪码,并逐行逐变量说明实现原理:

1. CPU PRO() 方法

```
2. public void CPU_PRO() {
3. setPsw(0);
4. }
```

setPsw(0): 这行代码将程序状态字(PSW)设置为 0,表示 CPU 进入用户态。在进程运行前,CPU 应该从内核态切换到用户态,这确保用户进程只能访问受限资源,不会破坏系统安全。

2. runProcess() 中的 CPU 相关操作

在 runProcess() 方法中,实际存在更多与 CPU 状态相关的逻辑,包括对 PSW、PC(程序计数器)等的操作。

```
1. int current_pc = this.getCurrentProcess().getPc(); // 获取当前进程的程
   序计数器
2. int current ir state = this.getCurrentProcess().getIr(); // 获取当前
   指令的类型
3.
4. pc = current pc; // 将 CPU 的 PC 设为当前进程的 PC
5.
6. if (current_ir_state == 0) { // 处理计算类指令
7.
       this.setPsw(0); // CPU 切换到用户态
8.
       this.getCurrentProcess().note cal(); // 执行计算指令
9.
       current pc++;
10.
       this.getCurrentProcess().setPc(current pc); // 更新进程的 PC
       psw = 0; // CPU 仍然在用户态
11
12. }
13.
14. else if (current_ir_state == 1) { // 处理 IO 类型的指令
15.
       this.setPsw(1); // CPU 切换到内核态
16.
       // ...
17.
       psw = 1; // CPU 仍然处于内核态
18. }
```

**current\_pc = this.getCurrentProcess().getPc()**; 获取当前进程的程序计数器 PC, 这是 CPU 状态中的重要一部分。它指向下一条将被执行的指令地址。

**current\_ir\_state** = **this.getCurrentProcess().getIr()**;: 获取当前的指令状态,决定接下来执行的是计算类指令还是 IO 指令。

**pc = current\_pc**;: 将当前进程的 PC 赋值给 CPU, 表示 CPU 准备好继续执行该进程的指令。

setPsw(0): CPU 切换到用户态,表示此时进程正在执行用户级别的指令。current\_pc++: 执行完一条指令后,程序计数器递增,指向下一条即将执行的指令。

setPsw(1): 当处理 IO 指令时, CPU 切换到内核态, 这使 CPU 能够执行特

权操作。

3. ProcessSchedulingHandlerThread 中的 CPU 保护操作

```
@Override
2.
   public void run() {
3.
       while (true) { // 无限循环,调度进程
4.
           OSKernel.cpu.CPU PRO(); // 现场保护
5.
           SyncManager.lock1.lock(); // 获取锁,保证线程安全
6.
           try {
7.
              SyncManager.pst_clk = true;
8.
              SyncManager.pst clk Condition.signal(); // 唤醒等待的线
   程
9.
              SyncManager.pstCondition.await(); // 等待调度信号
              runPCB(); // 调度新的进程
10.
11.
           } catch (Exception e) {
12.
              e.printStackTrace(); // 错误处理
13.
           } finally {
14.
              OSKernel.cpu.CPU REC(); // 恢复现场
              SyncManager.lock1.unlock(); // 释放锁
15.
16.
       }
17.
18.}
```

OSKernel.cpu.CPU\_PRO();: 在每次调度新的进程之前,调用 CPU\_PRO(), 执行 CPU 现场保护。虽然 CPU\_PRO() 目前只做了简单的 PSW 切换,但这是进程切换的关键步骤之一。

OSKernel.cpu.CPU\_REC();: 这是现场恢复操作,表示在新进程被调度后,将 之前保存的 CPU 状态重新恢复,以便进程继续运行。

(2)给出 PCB 表、进程创建、撤销、进程切换的伪码,并逐行逐变量说明实现原理;

1. 1. 进程创建的伪代码

```
function create_pcb(pcb):
2.
      if (系统并发进程数 > 12):
3.
         打印 "无法为作业" + pcb.getPid() + "创建进程,系统最大并发进程数
   已达到 12"
         更新UI界面
4.
5.
         记录日志
         return false
6.
7.
      else:
8.
         if (成功分配内存(pcb)):
9.
             将 pcb 加入一级就绪队列
             设置 pcb 状态为 "就绪"
10.
```

11.	设置 pcb 的时间片为 1
12.	记录当前时间作为进入就绪队列时间
13.	记录当前时间作为进程创建时间
14.	return true
15.	else:
16.	打印 "内存已满,无法为作业" + pcb.getPid() + "分配"
17.	更新 UI 界面
18.	记录日志
19.	return false

### 1. 检查系统的并发进程数:

- o 在创建进程之前,首先检查当前系统中是否已经存在超过 12 个并发进程(即系统设置的最大并发限制)。
- o 如果超过限制,函数会直接返回 false,表示无法创建新的进程,并通过 UI 和日志系统更新相应信息。

### 2. 内存分配尝试:

- 。 如果并发进程数在允许范围内,则系统尝试为新的进程分配内存块。
- 。 如果内存分配成功,进程控制块(PCB)将被添加到 **一级就绪队列**,并且 进程的状态被设置为 "就绪态"。
- 。 同时,记录该进程的时间片(在此设为 1 秒),并记录进程进入队列的时间 和创建时间。

### 3. 内存分配失败:

o 如果系统内存不足,无法为进程找到足够的连续内存块,创建进程将失败,函数返回 false,并在 UI 和日志中反映该情况。

此逻辑背后主要涉及三个关键问题:资源限制检查(并发限制)、内存资源分配、 系统状态更新

### 2.进程切换相关伪代码:

```
1. MFQ():
2.
       当 (readyQueue1 非空 或 readyQueue2 非空 或 readyQueue3 非空) 时:
3.
           根据 select_ready_queue() 的结果:
              情况 1:
4.
5.
                  CPU. 当前进程 = readyQueue1.peek()
6.
              情况 2:
7.
                  CPU. 当前进程 = readyQueue2.peek()
8.
              情况 4:
9.
                  CPU. 当前进程 = readyQueue3.peek()
10.
              默认:
11.
                  CPU.PSW = -1
           CPU.runProcess() //运行进程
12.
           如果 CPU.PSW == 0:
13.
              如果 pcb_is_finised(CPU.当前进程):
14.
```

```
15. 跳出循环 // 调度线程只能工作 1 秒一次,因为一条计算指令用时一秒

16. 如果 CPU.PSW == 1:

17. 时间片已用完 = 真 // 因为发生了 IO 阻塞,重新选择新的进程执行非计算类指令
```

**MFQ()** 表示多级反馈队列调度算法。它从三个就绪队列中选择进程,并根据优先级依次分配给 CPU。

具体的调度过程通过\*\*select\_ready\_queue()\*\* 来选择适合的时间片,并在每个时间片到达时切换到新的进程。

如果当前的进程执行完成,或者因为发生 IO 阻塞而导致时间片用完,会重新调度下一个进程。

### 3. 选择就绪队列伪代码:

```
1. select_ready_queue():
       如果 is_time_used == true // 时间片已用完:
3.
          如果 就绪队列 1 非空:
4.
              timeSlice = TIME_SLICE_1
          否则如果 就绪队列 2 非空:
5.
6.
              timeSlice = TIME_SLICE_2
7.
          否则:
8.
              timeSlice = TIME_SLICE_3
9.
          返回 timeSlice
10.
      否则:
          返回 timeSlice
11.
```

- select ready queue() 用来选择哪个就绪队列中的进程要被调度。
- 优先选择一级队列,其次二级,最后是三级,并根据队列情况动态设置时间片。

### 4. 进程完成/撤销相关伪代码:

```
5. pcb_is_finised (pcb):
      如果 pcb.PC >= pcb.指令数:
          pcb.总运行时间 = 当前时间
7.
          内存.释放内存(pcb) // 释放 PCB 占用的内存
          根据 pcb.时间片:
9.
10.
             情况 1: readyQueue1. 移除(pcb)
11.
             情况 2: readyQueue2. 移除(pcb)
12.
             情况 4: readyQueue3. 移除(pcb)
          返回 true
13.
      返回 false
14.
```

- pcb\_is\_finised() 判断进程是否完成,若已完成则释放该进程占用的内存资源,并从相应的就绪队列中移除 PCB。
  - 然后记录进程的总运行时间并返回 true 表示进程已完成,否则返回 false。

### 总结:

- PCB 表相关的操作如进程创建、进程撤销都与内存管理密切相关,创建进程时首先要确保内存充足,若进程完成则释放其占用的内存。
- **进程切换**主要依赖多级反馈队列调度算法,每次从不同优先级的队列中选择进程执行,并根据进程类型(计算型、IO型)进行相应处理。
- **进程降级**则是在多级反馈队列调度中的重要操作,通过逐步降低优先级,保证长时间运行的进程不会占用高优先级的队列资源。
- (3)设置断点单步跟踪测试进程切换过程;并通过 1-02-0.txt 测试讲解。录制视频文件 讲解上述操作过程和结果。视频文件名: 8-进程操作原语实现过程

评价分数: 理由:

### 2.5 实时操作单步执行测试

【评价标准:共 10,执行正确,文字论述清晰具体,过程原理讲解清晰,得满分。不可打单步执行或者内容不正确计 0分。其他情况,举证给出得分依据】

(1) 给出按界面实时按钮产生操作指令文件生成代码,并逐行逐变量说明实现原理:

```
private int TempIndex = new Random().nextInt(8 + 1) + 24; // 随机
   生成一个作业索引
2.
3.
   // 随机生成指令
     // 每一行代表一个指令,第一列代表指令 ID,下标从 1 开始到 InstrucNum,
      // 第二列代表指令状态,有0,1,2三种取值,其中0取值概率为0.7,1取值概率
   为 0.2, 2 取值概率为 0.1
      private ArrayList<Instruction> CreateIRs(int InstrucNum) {
7.
          //InstrucNum 代表生成指令的数目
8.
          double[] probabilities = {0.7, 0.9, 1.0}; // 各状态的概率
          ArrayList<Instruction> instructions = new ArrayList<>();
9.
10.
          Random random = new Random();
11.
          for (int i = 0; i < InstrucNum; i++) {</pre>
12.
13.
             int instructionID = i + 1;
14.
             double randomValue = random.nextDouble();
             int instructionStatus = 0; // 默认为 0 (用户态计算操作指令)
15.
16.
17.
             for (int j = 0; j < probabilities.length; j++) {</pre>
18.
                 if (randomValue < probabilities[j]) {</pre>
                     instructionStatus = j;
20.
                     break;
21.
                 }
```

```
22.
23.
              Instruction instruction = new Instruction(instructionID, i
   nstructionStatus);
24.
              instructions.add(instruction);
25.
          }
26.
          return instructions;
27.
28.
29.
      public void AddOnePro() throws IOException//添加一个作业直接到后备队
   列中
30.
    {
31.
          //随机生成一个作业,然后添加到后备队列中
32.
          TempIndex++;
          int arriveTime=ClockInterruptHandlerThread.simulationTime;//作
33.
   业的到达时间为当前的时钟时间
34.
          //随机生成指令数目在 20-30 之间
35.
          int InstrucNum = (int)(Math.random()*10)+20;
36.
          // 创建作业对象并传递优先级
          Job job = new Job(TempIndex, arriveTime, InstrucNum, CreateIRs
37.
   (InstrucNum));
38.
          OSKernel.backupQueue.add(job);
39.
      }
40.
41. private void handleRealTimeJob() {
42.
          try {
43.
              OSKernel.fileUtils.AddOnePro();
44.
          } catch (IOException e) {
45.
              System.out.println(ClockInterruptHandlerThread.getCurrentT
   ime()+" [随机添加作业失败]");
46.
              say_to_job_are(ClockInterruptHandlerThread.getCurrentTime(
   )+" [随机添加作业失败]");
47.
          }
48.
49.
50. realTimeButton.addActionListener(e -> handleRealTimeJob());
```

### 原理解释:

### 随机生成指令集 CreateIRs(int InstrucNum)

- InstrucNum:参数,表示需要生成的指令数量。
- probabilities: 数组,定义了三种指令状态的累积概率,其中:
  - 。 0 的概率为 0.7
  - 。 1 的概率为 0.2
  - o 2 的概率为 1.0 (表示剩余的概率)

- instructions: 存储生成的指令列表。
- Random random: 用于生成随机数的随机对象。

#### 循环生成指令:

- for (int i = 0; i < InstrucNum; i++): 循环 InstrucNum 次,生成指定数量的指令。</li>
  - o instructionID: 指令的唯一标识,从 1 开始递增。
  - o randomValue: 生成一个 0.0 到 1.0 的随机小数,用于决定指令状态。
  - o instructionStatus: 指令状态,初始为 0,表示计算操作指令。

### 确定指令状态:

- 内部循环 for (int j = 0; j < probabilities.length; j++):
  - 。 检查 randomValue 是否小于 probabilities[j], 一旦满足条件, 就将 instructionStatus 设置为对应的 j 值,并跳出循环。
  - 问题: probabilities 数组表示的是累积概率,需要确保各概率区间正确。例如,应该是 {0.7,0.9,1.0},以表示状态 0 的概率为 0.7,状态 1 的概率为 0.2,状态 2 的概率为 0.1。

### 创建指令对象并添加到列表:

- Instruction instruction = new Instruction(instructionID, instructionStatus);: 创建新的指令对象,包含指令 ID 和状态。
- instructions.add(instruction);: 将新指令添加到指令列表中。
   返回指令列表:
- return instructions;: 函数返回生成的指令列表。

### handleRealTimeJob()

**handleRealTimeJob():** 这是一个私有方法,用于处理实时作业的添加。**try 块:** 

• OSKernel.fileUtils.AddOnePro();:调用 AddOnePro() 方法,添加一个新的作业到 后备队列中。

### catch (IOException e):

- 如果发生 IOException 异常,表示作业添加失败。
- System.out.println(...): 在控制台打印错误信息,包括当前模拟时间和错误提示。
- say\_to\_job\_are(...):可能是一个用于更新 UI 界面的函数,显示错误信息给用户。

### 添加一个作业到后备队列 AddOnePro()

TempIndex++: 作业索引自增,确保每个新作业都有唯一的 ID。

**arriveTime**: 作业的到达时间,设置为当前的模拟时间(simulationTime)。

InstrucNum: 随机生成的指令数量,范围在 20 到 29 之间。

- Math.random() \* 10: 生成 0.0 到 10.0 之间的随机小数。
- (int)(...) + 20: 取整并加上 20, 使得指令数目在 20 到 30 之间。 创建作业对象:
- Job job = new Job(TempIndex, arriveTime, InstrucNum, CreateIRs(InstrucNum));:
  - o TempIndex: 作业 ID。
  - o arriveTime: 到达时间。
  - o InstrucNum: 指令数量。

- CreateIRs(InstrucNum):调用之前的函数生成指令列表。添加作业到后备队列:
- **OSKernel.backupQueue.add(job)**;: 将新创建的作业添加到操作系统内核的后备队列中,等待调度。
- (2) 给出就绪队列插入实时进程的伪码,并逐行逐变量说明实现原理;

```
函数 AddRealTimeJob():
2.
      TempIndex++
      arriveTime = 当前的时钟时
  间 (ClockInterruptHandlerThread.getCurrentTime())
4.
5.
      // 随机生成 20-30 条指令
6.
      InstrucNum = 随机数(20 到 30)
7.
      // 创建作业对象 Job, 包含作业 ID, 到达时间, 指令数目, 以及生成的指令列表
8.
9.
      job = Job(TempIndex, arriveTime, InstrucNum, CreateIRs(InstrucNum
  ))
10.
      // 将作业添加到后备队列中
11.
12.
      OSKernel.backupQueue.add(job)
13.
14.
15. 函数 JobRequest():
    // 每两秒检查一次是否有作业可以从后备队列移入进程缓冲区
17.
      如果 当前时钟时间 % 2 == 0:
         如果 后备队列不为空:
18.
19.
            遍历 后备队列:
               如果 作业的到达时间 <= 当前时钟时间:
20.
21.
                   从后备队列取出作业
22.
                   创建相应的 PCB (进程控制块)
                   将 PCB 添加到进程缓冲区队列
23.
24.
                   记录日志 "新增作业: 作业 ID"
                   更新 UI,显示作业进入进程缓冲区
25.
26.
                   保存日志到文件
27.
28.
29. 函数 HandlePCBQueue():
      遍历进程缓冲区队列:
30.
         如果 成功为进程分配内存:
31.
            从进程缓冲区移除进程
32.
33.
            进程插入到就绪队列1
34.
            记录日志"创建进程:进程 ID,内存分配成功"
35.
            更新 UI,显示进程进入就绪队列
            保存日志到文件
36.
```

- 实时作业的生成并插入后备队列 (AddRealTimeJob())
- 定时查询后备队列,将满足条件的作业转移到进程缓冲区(JobRequest())
- 处理进程缓冲区,将作业插入到就绪队列并开始执行(HandlePCBQueue())

### 1. 实时作业的生成并插入后备队列

- 实时作业是在调用 AddRealTimeJob() 方法时生成的。该方法通过随机生成的作业 ID 和指令数目,构造一个新的作业对象,并将该作业放入后备队列。
- 作业的到达时间记录的是系统当前的时钟时间,反映了作业进入系统的时刻。
- 每个作业包含一定数量的指令,这些指令具有不同的执行类型(如用户态计算、 IO 操作等),模拟了真实操作系统中的各种任务。
- 生成的作业被放入后备队列,后备队列是系统中所有还未处理的作业的集合。

### 2. 定时查询后备队列,将满足条件的作业转移到进程缓冲区

- 这个函数通过定时机制,每2秒查询一次是否有作业可以从后备队列中转移到进程缓冲区。
- 作业到达后备队列的时间并不意味着它立即被处理,而是要等到作业的到达时间与系统当前时钟匹配时,才会进入进程缓冲区。
- 一旦作业满足条件,它就会从后备队列中移出,并生成一个对应的 **PCB(进程控制块)**,这是进程管理中的核心数据结构,记录了作业的 ID、指令数、内存分配情况等。
- 这些作业的 PCB 会进入到 进程缓冲区,等待进一步的内存分配和调度。
- 每当有作业进入缓冲区,系统会记录日志并通过 UI 更新显示,确保用户可以直观地看到系统内的作业状态

### 3.处理进程缓冲区,将作业插入到就绪队列并开始执行

- 该函数处理进程缓冲区中的 PCB,核心任务是为作业分配内存。如果分配成功,作业就会被转移到就绪队列。
- 就绪队列是等待 CPU 调度的进程集合,尤其是 **多级反馈队列** 中的第一级队列。 刚分配好内存的进程优先进入第一级队列等待执行。
- 为进程分配内存成功后,系统记录相关的进程信息,显示分配的内存起始地址和大小,并通过日志记录下来,同时更新 UI,让用户可以看到进程进入就绪队列的情况。
- 这些进程将按调度算法(多级反馈队列)在CPU上执行。

通过这三个函数,系统实现了一个完整的作业生命周期管理,包括作业的生成、从后备队列到进程缓冲区的转移、内存分配以及进入就绪队列的全过程。整个流程是通过定时器和系统时钟来协调完成的,确保作业在正确的时间被调度并执行。

(3)在3-05-0.txt 执行到第5条指令时按下实时作业请求按钮,设置断点单步跟踪执行,生成与调度完整过程;录制视频文件讲解上述操作过程和结果。视频文件名:9-实时作业请求



### 2.6 连续动态内存分配与回收单步执行测试

【评价标准: 共 10, 执行正确,文字论述清晰具体,过程原理讲解清晰,得满分。不可打单步执行或者内容不正确计 0 分。其他情况,举证给出得分依据】申请分数:

(1)给出本等级要求的连续动态内存分配可视化过程代码,并逐行逐变量说明实现原理;

```
public void op_allocation_add() {
2.
          //每一次分配为进程分配内存之后就查找一次,更新 Allocation add 这个
   map 集合,
3.
          //每一个健。key 代表起始的物理地址
4.
          //每一个 key 对应的值 value 代表从 key 开始连续空闲空间的物理块
5.
          //每一次释放内存之后也要更新
          //总的来说,就是每一次内存空间变化了就要运行这个函数
6.
7.
          Allocation_add.clear(); // 先清空原来的映射
          int startAddress = -1; // 用于记录连续空闲块的起始物理地址
8.
9.
          int freeBlockCount = 0; // 连续空闲块的计数
10.
11.
          for (int i = 0; i < AllocationMem.size(); i++) {</pre>
12.
             Memory_Block block = AllocationMem.get(i);
13.
14.
             if (!block.isOccupied()) { // 如果该块未被占用
15.
                 if (startAddress == -1) {
16.
                     startAddress = block.Block_ID * Memory_Block.BLO
   CK_SIZE; // 记录起始地址
17.
18.
                 freeBlockCount++; // 计数器增加
19.
             }
20.
             else {
21.
                 if (freeBlockCount > 0) {
                     // 如果之前记录了空闲块, 更新映射
22.
23.
                     Allocation_add.put(startAddress, freeBlockCount);
24.
25.
                 // 重置计数器
26.
                 startAddress = -1;
27.
                 freeBlockCount = 0;
28.
29.
          }
30.
          // 处理最后一段连续空闲块
31.
          if (freeBlockCount > 0) {
```

```
32.
              Allocation_add.put(startAddress, freeBlockCount);
33.
          }
34.
          //当最后一段内存块是空闲的,并且遍历到最后一块时,
          // 我们没有机会通过占用块来触发前面的 if (freeBlockCount > 0) 来
35.
   更新映射。
36.
          // 因此,这个逻辑是为了解决 遍历结束时,最后一段连续空闲块没有被记
   录的问题。
37.
       }
38.
    public boolean AllocateMem(PCB pcb)
39.
     {
41.
          int ob_size = pcb.cal_size();
42.
          int block_number = ob_size / Memory_Block.BLOCK_SIZE;
43.
          // 如果大小不是整块,向上取整
44.
45.
          if (ob size % Memory Block.BLOCK SIZE > 0) {
46.
              block_number++;
47.
          }
48.
49.
          int bestFitStartAddress = -1;
50.
          int bestFitBlockSize = Integer.MAX_VALUE; // 选择最小的可用
   块
51.
          // 遍历 Allocation add 找到适合的块
52.
53.
          for (Map.Entry<Integer, Integer> entry : Allocation_add.entry
   Set()) {
54.
              int startAddress = entry.getKey();
55.
              int freeBlocks = entry.getValue();
56.
57.
              // 如果空闲块大于或等于需要的块数,并且是最小的可用块
              if (freeBlocks >= block_number && freeBlocks < bestFitBlo</pre>
58.
   ckSize) {
59.
                  bestFitStartAddress = startAddress;
60.
                  bestFitBlockSize = freeBlocks;
61.
              }
62.
          // 如果找到了适合的块,进行分配
63.
64.
          if (bestFitStartAddress != -1) {
              // 将内存块从 bestFitStartAddress 开始分配给 PCB
65.
              int block_id = bestFitStartAddress / Memory_Block.BLOCK_S
66.
   IZE;//起始的物理块的 id
67.
              if (bestFitStartAddress % Memory Block.BLOCK SIZE > ∅) bl
   ock id++;
68.
```

```
69.
               int remainingSize = pcb.cal_size(); // 进程的大小
70.
71.
               for (int i = block_id; i < block_id + block_number; i++)</pre>
72.
73.
                  AllocationMem.get(i).setOccupied(true);
74.
                  AllocationMem.get(i).setPcb id(pcb.getPid());//设置被
   内存块占用的 pcb 的 id
75.
76.
                  if (remainingSize >= Memory_Block.BLOCK_SIZE) {
77.
                      // 如果剩余大小大于等于块大小,完全占用该块
78.
                      AllocationMem.get(i).setoccupied(Memory_Block.BLO
   CK_SIZE);
                      remainingSize -= Memory Block.BLOCK SIZE; // 减少
79.
   剩余大小
80.
81.
                  else {
82.
                      // 否则,部分占用该块
                      AllocationMem.get(i).setoccupied(remainingSize);
83.
   // 记录实际占用的大小
84.
                      remainingSize = 0; // 设置为 0, 分配完成
85.
                  }
86.
                  if (remainingSize == 0) {
87.
                      pcb.setPysical_address(block_id * Memory_Block.BL
   OCK_SIZE);
88.
                      mmu.addresss.put(pcb.getPid(),pcb.getPysical_addr
   ess());
89.
                      //为新创建的进程添加物理地址
90.
91.
               }
               // 分配成功后,更新 Allocation_add
92.
93.
               op_allocation_add();
94.
               // 在内存分配完成后更新 UI
95.
               SwingUtilities.invokeLater(() -> {
96.
                   // 这里可以调用 UI 更新方法
97.
                  ui.updateMemoryStatus(AllocationMem); // 更新内存状
   态
98.
               });
99.
               return true; // 分配成功
100.
              }
101.
             return false;
102.
103.
104.
```

```
105.
       public void updateMemoryStatus(ArrayList<Memory_Block> memoryBloc
   ks) {
106.
              // 遍历当前的内存块, 更新显示
              for (int i = 0; i < memoryBlocks.size(); i++) {</pre>
107.
108.
                 Memory_Block block = memoryBlocks.get(i);
109.
                 JPanel blockPanel;
110.
111.
                 // 检查该块是否已存在
                 if (memoryArea.getComponentCount() > i) {
112.
                     blockPanel = (JPanel) memoryArea.getComponent(i);
113.
114.
                 } else {
115.
                     blockPanel = new JPanel();
116.
                     blockPanel.setPreferredSize(new Dimension(100, 30)
   ); // 设置每个块的尺寸
117.
                     memoryArea.add(blockPanel); // 添加到内存区域
118.
119.
                 // 根据块的占用状态更新颜色
120.
121.
                  if (block.isOccupied()) {
122.
                     blockPanel.setBackground(Color.RED); // 被占用,设置
   为红色
123.
                 } else {
124.
                     blockPanel.setBackground(Color.GREEN); // 空闲,设
   置为绿色
125.
                 }
126.
127.
                 blockPanel.removeAll(); // 清空之前的标签
                  blockPanel.add(new JLabel("
   块 " + (block.getBlock ID() + 1))); // 显示块编号
129.
              }
              memoryArea.revalidate(); // 重新验证面板
130.
131.
              memoryArea.repaint(); // 刷新面板
132.
```

### 1. 内存块的表示

在这段代码中,内存被划分为多个块,每个块的状态(是否被占用)通过 `Memory\_Block` 类来表示。`Memory\_Block` 类通常会包含以下几个属性:

- 'Block ID': 块的标识符。
- `isOccupied()`: 方法,用于判断块是否被占用。
- `setOccupied(boolean)`: 设置块的占用状态。
- `setPcb id(int)`: 设置占用该块的进程控制块(PCB)ID。
- `setoccupied(int)`: 记录实际占用的大小。

### 2. 'op allocation add()' 方法

这个方法的主要功能是更新内存的状态映射 `Allocation\_add`,它是一个哈希表(或字典),用于记录空闲内存块的起始物理地址和连续空闲块的数量。

- -\*\*清空映射\*\*: 在每次内存状态变化时,首先清空 `Allocation add` 映射。
- -\*\*遍历内存块\*\*:遍历所有内存块,查找空闲块。
  - 当发现空闲块时,记录其起始地址并计数。
  - 一旦遇到占用块, 若之前有记录的空闲块, 则将其起始地址和数量加入映射。
- -\*\*处理最后一段\*\*: 在遍历结束后,如果最后一段是空闲的,也要更新映射。

这个逻辑确保了在每次内存状态变化时,映射能够及时反映当前的内存使用情况。

### 3. `AllocateMem(PCB pcb)` 方法

这个方法负责为给定的进程控制块(PCB)分配内存。

- -\*\*计算所需内存\*\*: 首先计算 PCB 所需的内存大小, 并确定需要的内存块数量。
- -\*\*寻找最佳适应块\*\*: 遍历 `Allocation add` 映射, 查找满足条件的最小可用块:
- 如果空闲块数量大于或等于所需块数,且小于当前找到的最小块,则更新最佳适应 块的起始地址和大小。
- -\*\*进行分配\*\*: 如果找到了适合的块,则从最佳适应块的起始地址开始分配内存:
  - 更新每个块的占用状态和占用的 PCB ID。
  - 根据实际需要分配完整或部分块。

最后,调用 `op allocation add()` 更新映射,并通过 Swing 的事件调度线程更新 UI。

- 4. `updateMemoryStatus(ArrayList<Memory\_Block> memoryBlocks)` 方法 这个方法负责更新内存状态的可视化展示:
- -\*\*遍历内存块\*\*:遍历当前的内存块,更新每个块的显示。
- \*\*创建或更新面板\*\*: 对于每个内存块,检查其是否已在显示区域中,若不存在则创建新面板。
- -\*\*设置颜色\*\*:根据块的占用状态设置颜色(红色表示占用,绿色表示空闲)。

### 5. 总结

整体来说,这段代码通过最佳适应算法来优化内存的分配,使得在内存中能够更有效地利用空闲块。映射 `Allocation\_add` 的维护是动态的,每当内存状态变化时都会更新,确保了内存使用情况的实时性。通过可视化更新,用户可以直观地了解内存的使用情况。

### 背后原理

- \*\*最佳适应算法\*\*: 这种算法通过找到最小的适合块来减少内存碎片,尽量保持内存的连续性。虽然这种方法在某些情况下可能导致更多的内存碎片(即,更多的小块空闲),但它在内存使用效率上表现良好。
- \*\*哈希表\*\*: 使用哈希表来存储空闲内存块的状态可以快速查找和更新,使得内存分配和释放操作变得高效。

(2)给出连续动态内存回收可视化过程代码,并逐行逐变量说明实现原理;

```
public void freemem(PCB pcb) {
2.
          // 进程已经运行结束
3.
          if (pcb.getState() == -1)
4.
5.
             // 获取进程的物理地址
6.
             int startPhysicalAddress = pcb.getPysical_address();
7.
             // 计算进程占用的块数
8.
             int blockNumber = pcb.cal size() / Memory Block.BLOCK SIZE
9.
             if (pcb.cal_size() % Memory_Block.BLOCK_SIZE > 0) {
                 blockNumber++; // 如果还有剩余的大小,加一块
10.
11.
             }
12.
             // 释放内存块
13.
             for (int i = 0; i < blockNumber; i++) {</pre>
14.
                 int block_id = (startPhysicalAddress / Memory_Block.BL
   OCK SIZE) + i; // 计算当前块的 ID
15.
                 Memory_Block block = AllocationMem.get(block_id); // 获
   取内存块
16.
                 // 标记块为未占用
17.
                 block.setOccupied(false);
                 block.setoccupied(∅); // 重置占用大小
18.
19.
                 block.setPcb_id(0);
20.
21.
             // 更新内存映射
22.
             op allocation add(); // 重新计算空闲内存块映射
23.
             // 在内存分配完成后更新 UI
24.
             SwingUtilities.invokeLater(() -> {
25.
                 // 这里可以调用 UI 更新方法
26.
                 ui.updateMemoryStatus(AllocationMem); // 更新内存状态
27.
             });
28.
      }//进程运行结束,释放内存
29.
30.
31.
32. public void updateMemoryStatus(ArrayList<Memory Block> memoryBlocks)
33.
          // 遍历当前的内存块, 更新显示
34.
          for (int i = 0; i < memoryBlocks.size(); i++) {</pre>
35.
             Memory_Block block = memoryBlocks.get(i);
36.
             JPanel blockPanel;
37.
```

```
38.
              // 检查该块是否已存在
39.
              if (memoryArea.getComponentCount() > i) {
40.
                 blockPanel = (JPanel) memoryArea.getComponent(i);
41.
              } else {
42.
                 blockPanel = new JPanel();
43.
                 blockPanel.setPreferredSize(new Dimension(100, 30)); /
   / 设置每个块的尺寸
44.
                 memoryArea.add(blockPanel); // 添加到内存区域
45.
              }
46.
47.
              // 根据块的占用状态更新颜色
48.
              if (block.isOccupied()) {
                 blockPanel.setBackground(Color.RED); // 被占用,设置为红
49.
   色
50.
              } else {
51.
                 blockPanel.setBackground(Color.GREEN); // 空闲,设置为绿
   色
52.
53.
54.
              blockPanel.removeAll(); // 清空之前的标签
55.
              blockPanel.add(new JLabel("
   块 " + (block.getBlock_ID() + 1))); // 显示块编号
56.
57.
          memoryArea.revalidate(); // 重新验证面板
58.
          memoryArea.repaint(); // 刷新面板
59.
      }
```

### 内存释放 (freemem 方法)

- 1. 进程结束: 当进程结束时,调用 freemem 方法释放其占用的内存。
- 2. 获取信息: 通过 PCB 获取物理地址和所占用的块数。
- 3. 标记为空闲:
  - 。 遍历占用的内存块,将每个块的状态标记为未占用,重置占用大小和关联的 PCB ID。
- 4. 更新映射: 再次调用 op allocation add() 更新空闲内存块的映射。
- 5. **UI 更新**: 通过 updateMemoryStatus 方法更新可视化界面,确保用户能够看到最新的内存状态。

当进程结束时,释放其占用的内存块,将内存状态更新为可用。这样可以避免内存泄漏,并保证系统能充分利用每一个内存块。

通过在释放后更新映射表,可以即时反映系统的内存状态,便于后续的内存分配。

#### UI 更新 (updateMemoryStatus 方法)

- 1. 遍历内存块: 遍历当前所有内存块, 检查每个块的状态。
- 2. **更新显示**:根据每个块的占用状态更新其显示颜色(如红色表示占用,绿色表示空闲)。

- 3. **刷新界面**: 重新验证和刷新用户界面,以确保内存状态变化能够在屏幕上实时展示。 采用 Swing 进行可视化展示,能够清晰地显示内存的使用情况。用户可以直观地 看到哪些内存块被占用,哪些是空闲的,有助于理解内存管理的动态过程。 在用户界面更新过程中,使用事件调度线程(SwingUtilities.invokeLater)来保证 UI 的流畅性和响应性。
- (3)以 1-02-0.txt、2-05-0.txt、3-05-0.txt 作业执行为例,设置断点单步跟踪运行内存分配与回收完整过程;录制视频文件讲解上述操作过程和结果。视频文件名: 10-连续动态内存分配与回收

评价分数:理由:

### 2.7 进程阻塞唤醒线程单步测试与原理论述(10)

【评价标准:共 10,执行正确,文字论述清晰具体,过程原理讲解清晰,得满分。不可打单步执行或者内容不正确计0分。其他情况,举证给出得分依据】

(1)给出进程阻塞线程唤醒、调用阻塞过程伪码,并逐行逐变量说明实现原理;

```
1.
      FUNCTION ALL IO()
2.
       IF I block queue NOT EMPTY THEN
3.
           pcb = I_block_queue PEEK()
4.
           count_i INCREMENT BY 1
5.
           IF count i EQUAL TO op IO time THEN
6.
7.
               I_block_queue REMOVE pcb // 从 IO 阻塞队列中移除 pcb
8.
               pc = pcb.getPc()
9.
               pc INCREMENT BY 1
10.
11.
               IF pc GREATER THAN OR EQUAL TO pcb.getInstructionCount()
   THEN
12.
                   pcb.setState(-1)
                   CALL freemem(pcb) // 释放内存
13.
14.
               ELSE
15.
                   pcb.setPc(pc) // 更新程序计数器
16.
                   CALL back_to_readyqueue(pcb) // 重回就绪队列
17.
               ENDIF
18.
19.
               count i SET TO 0 // 重置计数器
20.
           ENDIF
21.
       ENDIF
22.
23.
       IF O block queue NOT EMPTY THEN
```

```
24.
           pcb = 0_block_queue PEEK()
25.
           count o INCREMENT BY 1
26.
27.
           IF count_o EQUAL TO op_IO_time THEN
28.
               O_block_queue REMOVE pcb // 从 IO 阻塞队列中移除 pcb
29.
               pc = pcb.getPc()
30.
               pc INCREMENT BY 1
31.
32.
               IF pc GREATER THAN OR EQUAL TO pcb.getInstructionCount()
   THEN
33.
                   pcb.setState(-1)
34.
                   CALL freemem(pcb) // 释放内存
35.
               ELSE
                   pcb.setPc(pc) // 更新程序计数器
36.
37.
                   CALL back_to_readyqueue(pcb) // 重回就绪队列
38.
               ENDIF
39.
40.
               count_o SET TO 0 // 重置计数器
           ENDIF
41.
42.
       ENDIF
43. END FUNCTION
44.
45. FUNCTION back to readyqueue(pcb)
       SWITCH pcb.getTimesilve() DO
47.
           CASE 1:
48.
               ADD pcb TO readyQueue1
49.
               BREAK
50.
           CASE 2:
51.
               ADD pcb TO readyQueue2
52.
               BREAK
           CASE 4:
53.
54.
               ADD pcb TO readyQueue3
55.
               BREAK
56.
       END SWITCH
57. END FUNCTION
```

### 代码整体结构

代码分为两个主要部分:

- 1. ALL IO() 方法: 处理 I/O 阻塞队列中的进程。
- 2. **back\_to\_readyqueue(PCB pcb) 方法**: 将完成 I/O 操作的进程重新放入相应的就绪 队列。

代码运行逻辑

- 1. I/O 操作处理 (ALL\_IO 方法)
- 输入阻塞队列处理:

- 。 检查 I\_block\_queue (输入阻塞队列)是否为空。如果队列不为空,获取队列头部的 PCB (进程控制块)。
- o 计数器 count i 加一,表示已经经历了一个时间片。
- o 如果 count i 等于预设的 op IO time, 表示 I/O 操作已经完成:
  - 从队列中移除该 PCB。
  - 读取并更新程序计数器 pc,表示进程要执行的下一条指令。
  - 如果 pc 大于或等于指令数量,表示该进程执行完毕:
    - 更新进程状态为 -1 (结束状态)。
    - 调用 freemem(pcb) 释放其占用的内存。
  - 如果 pc 小于指令数量,表示进程尚未结束:
    - 更新 PCB 的程序计数器 pc。
    - 调用 back to readyqueue(pcb) 将进程放回就绪队列。
  - 最后,重置计数器 count i。

### • 输出阻塞队列处理:

- o 逻辑与输入阻塞队列相似,只是处理的是 O block queue(输出阻塞队列)。
- 。 从队列中移除 PCB, 更新程序计数器, 判断进程是否完成, 释放内存或重回就绪队列。

### 2. 进程重回就绪队列 (back to readyqueue 方法)

- 根据 PCB 的时间片类型(timesilve),将进程添加到相应的就绪队列(readyQueue1, readyQueue2,或 readyQueue3)。
- 每个队列可能代表不同优先级的进程。
- (2) 给出输入、显示等阻塞唤醒操作线程伪码,并逐行逐变量说明实现原理;

```
1.
      class InputBlockThread extends Thread:
2.
       variable count i = 0
3.
       variable count o = 0
4.
       constant op_IO_time = 2
5.
6.
       method run():
7.
           while true:
8.
               acquire lock from SyncManager.lock // 获取锁,确保线程安全
9.
10.
                   set SyncManager.io clk to true // 标记 I/O 时钟为活动状
                  signal SyncManager.io clk Condition // 通知等待 I/O 时
11.
   钟的线程
12.
                  wait for SyncManager.ioCondition // 等待 I/O 操作的条
   件
13.
                  call ALL_IO() // 处理所有类型的 I/O 逻辑
14.
               catch InterruptedException:
15.
                  print error message // 处理异常
16.
               finally:
```

17. release lock from SyncManager.lock // 释放锁

InputBlockThread 类是一个线程类,负责处理与 I/O 操作相关的任务,包括输入和输出的阻塞与唤醒。它使用了 Java 的线程和锁机制,以确保在多线程环境下对共享资源的安全访问。

InputBlockThread 继承自 Thread,表示这个类将作为一个线程运行。count\_i 和 count\_o 是用来跟踪输入和输出 I/O 操作的计数器。op IO time 是一个常量,表示每次 I/O 操作所需的时间。

### IO 线程同步逻辑

无限循环: while (true) 表示线程将一直运行,直到程序终止。

**获取锁**: SyncManager.lock.lock() 用于获取一个锁,确保在多线程环境下对共享资源的安全访问。

设置 I/O 时钟: SyncManager.io clk = true 表示 I/O 先获得了锁,

**通知其他线程:** SyncManager.io\_clk\_Condition.signal() 唤醒可能因为时钟先获得了锁而引起得等待

等待条件: SyncManager.ioCondition.await() 将当前线程挂起,等待时钟获得锁后唤醒

处理 I/O 操作: ALL IO() 方法调用,处理所有相关的 I/O 逻辑。

**异常处理**:如果在等待条件时被中断,捕获 InterruptedException 异常并打印堆栈信息。

释放锁:在 finally 块中确保释放锁,避免潜在的死锁。

需要特别指出的是: IO 线程和进程调度是并发的——CPU 和 IO 设备可以同时工作,和进程调度一样, IO 线程也必须先获得锁,进入等待,之后时钟才获得锁,唤醒 IO 线程。

(3)设置断点单步跟踪测试阻塞线程唤醒过程,与进程调度线程并发过程;并通过 1-05-0.txt 测试讲解。录制视频文件讲解上述操作过程和结果。视频文件名: 11-阳寨唤醒过程

评价分数: 理由:

# 3.问题描述与解决方案(10分)

【评价标准: 共 10,记录课设过程中遇到的技术问题及解决方案,问题描述不少于 5 个,需要有具体截图呈现问题场景与解决方案。文字论述清晰具体,过程分析论述清晰,得满分。其他情况,举证给出得分依据】

#### 评价分数:

理由:

# 4 参考文献

【不少于5篇, 著录格式使用南京农业大学学报(自然科学版)格式】

- [1] Research on the Framework of Smart City Operating System Based on New ICTs[J]. Wu Jun.American Journal of Artificial Intelligence,2020(1)
- [2] <u>Parallel vision for perception and understanding of complex scenes: methods, framework, and perspectives</u>[J]. Kunfeng Wang;;Chao Gou;;Nanning Zheng;;James M. Rehg;;Fei-Yue Wang.Artificial Intelligence Review.2017
- [3] Perceived Benefits of Implementing and Using Hospital Information Systems and Electronic Medical Records.[J]. Khalifa Mohamed.Studies in health technology and informatics.2017
- [4] <u>Parallel Control and Management for Intelligent Transportation Systems: Concepts, Architectures, and Applications.</u>[J]. Fei-Yue Wang 0001.IEEE Trans. Intelligent Transportation Systems.2010
- [5] <u>The Emergence of Intelligent Enterprises: From CPS to CPSS</u>[J]. Wang, Fei-Yue.IEEE intelligent systems.2010
- [6] <u>Analyzing open-source software systems as complex networks</u>[J]. Xiaolong Zheng;;Daniel Zeng;;Huiqian Li;;Feiyue Wang.Physica A: Statistical Mechanics and its Applications.2008