## Abstrações de unidades (subprogramas: parte I)

Modelos de Linguagens de Programação

## Abstração: revisão

#### Facilidades de abstração fundamentais em LPs:

- 1. Abstrações de processos (ou de unidades):
  - conceito central
  - oferecidas desde os primórdios da computação
  - aumentam legibilidade e abstraem detalhes
- 2. Abstrações de dados (TADs):
  - igualmente importantes (a partir de 1980)
  - omitem detalhes de representação dos dados
  - tornam acessíveis um conjunto de operações



#### Abstração de processo

#### Subprograma:

Unidade lógica que agrupa instruções que realizam uma tarefa, minimizando o consumo de espaço e o esforço de desenvolvimento

#### □ Tipos:

- Abstração procedimental (de comandos) define ou estende os comandos disponíveis na LP
- Abstração funcional (de expressões ou valores) estende a lista de operadores da linguagem



## Subprogramas


#### Questões de projeto:

- Como se dá a ativação dos subprogramas?
- Quais ambientes de referência são permitidos/usados? São locais ou globais? Qual é o alcance e a visibilidade dos componentes?
- Qual é o funcionamento e a semântica das variáveis locais?
- Há proteção de componentes locais?
- Subprogramas aninhados são permitidos?
- Sobrecarga subprogramas é permitida?
- Podem ser usadas/declaradas unidades genéricas?



## Subprogramas

- Possuem um único ponto de entrada
- A unidade chamadora é suspensa durante sua execução (somente 1 subprograma em execução a cada momento)
  - Contraexemplo: unidades concorrentes
- O controle sempre retorna ao chamador quando o subprograma termina
- Exemplos: procedimentos, funções e métodos





## Subprogramas: conceitos relacionados

#### Como <u>definir</u> um subprograma?

- Especificar:
  - Cabeçalho (interface/protocolo):
    - □ tipo do subprograma + nome + lista de parâmetros
  - Corpo (ação):
    - implementação da ação
    - ponto de entrada da execução
    - define um ambiente de execução
    - código reentrante (mesmo código usado para diferentes ativações)

```
int soma(int a, int b)
{
   int result;
   result = a + b;
   return result;
}
```



## Subprogramas: conceitos relacionados

- Como declarar um subprograma?
  - Informar seu protocolo/interface
  - Declarações são denominadas de:
    - protótipos (prototype) em C
    - encaminhamentos (forward) em Pascal

## Exemplos de cabeçalhos:

Fortran:

SUBROUTINE somar(parâmetros)

Pascal:

PROCEDURE somar(a, b: integer) FUNCTION soma(a, b: integer):

void somar(int, int) int soma(int, int)



## Subprogramas: conceitos relacionados

- A <u>chamada</u> de um subprograma é uma requisição explícita para que o subprograma seja executado
  - Chamada de função (expressão):

```
menor = x + y - maior(x,y);
```

Chamada de procedimento (comando):

```
if(x[i] < x[j]) troca(x[I], x[j]);
```

- Estabelece ligação entre o ponto de chamada e o código de execução
- Um subprograma ativo é aquele que iniciou sua execução mas ainda não a terminou




#### Semântica de chamadas e retornos

- O binding de subprogramas exige armazenamento de informações sobre:
  - estado da execução no ponto de chamada
  - passagem de parâmetros, dependendo do modo
  - ambiente global de execução
  - ambiente local de execução
  - endereço de retorno
- Informações são organizadas em um registro de ativação (RA)
- A cada invocação uma instância do RA é criada na pilha



## Visão geral da memória






## Registro de Ativação (RA)

- Também conhecido como frame
- Estrutura de dados que contém informações para:
  - A execução da unidade requisitada
  - O retorno do fluxo de execução à unidade requisitante
- Seu formato depende da definição/implementação da LP
- Linguagens Algol-like devem se preocupar com:
  - Método de passagem de parâmetro (e.g., valor, referência)
  - Alocação dinâmica de variáveis locais
  - Recursão (mais de uma instância, com execução incompleta)
  - Escopo estático para acesso à variáveis não locais



## RA típico em linguagens Algol-like





#### RA: observações

- Compiladores podem utilizar o leiaute que lhe for mais conveniente
- (mas...) Fabricantes de processadores especificam esquemas de leiaute "padrão"
  - Calling conventions
- Com isso, o código compilado com um compilador pode chamar funções compiladas por outro

Modelo didático/genérico adotado:





## RA: algumas considerações

#### A instância de um RA é:

- criada (colocada na pilha) quando é feita uma invocação
- destruída (retirada da pilha) quando termina a execução, de forma normal ou abrupta (erro)

OBS: havendo várias chamadas ao mesmo subprograma, cada chamada cria uma nova instância de RA na pilha, mas o código de execução é o mesmo (único) (exceção para definições do tipo inline)





## RA: algumas considerações

#### Sobre variáveis locais:

- variáveis escalares locais são vinculadas ao armazenamento dentro da instância atual do RA
- estruturas e objetos (instâncias) são normalmente alocadas em outro lugar (p.ex. Heap) e somente seus descritores e um ponteiro para elas são colocadas no RA
- variáveis locais são alocadas e possivelmente inicializadas no subprograma gerado





## Exemplo em Java

#### Trecho de código

```
class Example3a {
  public static int
    runClassMethod(int i,
    long l, float f, double d,
    Object o, byte b) {
    return 0;
  }
  public int
    runInstanceMethod(char c,
    double d, short s, boolean b) {
    return 0;
  }
}
```

#### Trecho dos RAs (frames)





Fonte: Venners (1998)



## RA: exemplo em Pascal


```
Procedure sub(var total: real; parte: integer);
Var lista: array [1..5]: of integer;
    soma: real;
Begin
    { ... }
End;
```

Exercício: como ficaria a estrutura do RA do procedimento acima? (considere que cada tipo ocupa 1 byte/espaço no RA)






```
Program Exemplo;
Var P: Real:
  Procedure A(X: integer);
  Var Y: boolean;
     Procedure C(Q: boolean);
     begin
                  { C }
      { ... }
     end; { C }
     Begin { A }
       { ... }
       C(Y);
       { ... }
     End;
                  { A }
  Procedure B(R: real);
  Var S, T : integer;
         { B }
  Begin
       { ... }
        A(S);
       { ... }
                  { B }
  End;
Begin
                  { Principal }
 { ... }
  B(P);
 { ... }
                  { Principal }
End;
```




```
Program Exemplo;
Var P: Real:
  Procedure A(X: integer);
  Var Y: boolean;
     Procedure C(Q: boolean);
     begin { C }
     { ... }
     end; { C }
     Begin { A }
      { ... }
      C(Y);
      { ... }
     End: \{A\}
  Procedure B(R: real);
  Var S, T : integer;
  Begin { B }
       { ... }
       A(S);
      { ... }
  End;
                { B }
Begin
                 { Principal }
 { ... }
                             Ponto 0
  B(P);
 { ... }
                 { Principal }
End;
```

#### Sequência de chamadas:

Principal chama B







```
Program Exemplo;
Var P: Real:
  Procedure A(X: integer);
  Var Y: boolean:
     Procedure C(Q: boolean);
     begin { C }
     { ... }
     end; { C }
     Begin { A }
      { ... }
      C(Y);
      { ... }
     End:
             { A }
  Procedure B(R: real);
  Var S, T : integer;
  Begin { B }
       { ... }
                             Ponto 1
       A(S);
       { ... }
  End;
                { B }
Begin
                 { Principal }
 { ... }
 B(P);
 { ... }
                 { Principal }
End;
```

#### Sequência de chamadas:

- Principal chama B
- B chama A






```
Program Exemplo;
Var P: Real:
  Procedure A(X: integer);
  Var Y: boolean:
     Procedure C(0: boolean):
     begin
           { C }
      { ... }
     end;
              { C }
     Begin { A }
      { ... }
       C(Y);
                             Ponto 2
      { ... }
               { A }
     End:
  Procedure B(R: real);
  Var S, T : integer;
                 { B }
  Begin
       { ... }
       A(S);
      { ... }
  End;
                { B }
Begin
                { Principal }
 { ... }
  B(P);
```

#### Sequência de chamadas:

- Principal chama B
- B chama A
- A chama C

# Estrutura: Principal A C B

23



```
Program Exemplo;
                                    Sequência de chamadas:
                                                                         Estrutura:
Var P: Real:
                                       Principal chama B
                                                                          Principal
  Procedure A(X: integer);
                                       B chama A
  Var Y: boolean:
     Procedure C(Q: boolean);
                                      A chama C
     begin { C }
                               Ponto 3
                                                                     Topo
                                                  Parâmetro
                                                                 ÌQ
                                                     VD
     Begin { A }
                                                     VF
                                                                        → RA de C
       { ... }
                                             Endereço de retorno
      C(Y);
                                                Variável local
      { ... }
                                                  Parâmetro
                                                                 Χ
     End: \{A\}
                                                     VD
                                                                       → RA de A
  Procedure B(R: real);
                                                     VΕ
  Var S, T : integer;
                                             Endereço de retorno
  Begin { B }
                                                Variável local
       { ... }
                                                Variável local
                                                                 S
        A(S);
                                                  Parâmetro
                                                                 R
       { ... }
                                                                       → RA de B
                                                     VD
  End;
                { B }
                                                     VE
Begin { Principal }
                                             Endereço de retorno
 { ... }
                                                Variável local
                                                                 Ρ
                                                                       → RA de Principal
  B(P);
                                                    VD: -
                                                    VE: -
                                                                                    24
                                                    ER: -
```

#### RA: encadeamento dinâmico

- Encadeamento de chamadas
- Conjunto de vínculos dinâmicos presentes na pilha em determinado momento
- Apresenta a história dinâmica de como a execução chegou na posição atual



Referências à variáveis locais podem ser representadas no código como deslocamentos do início do registro de ativação do escopo local (denominado deslocamento\_local), que pode ser determinado no momento da compilação



#### RA: deslocamento local

```
Procedure sub(var total: real; parte: integer);
Var lista: array [1..5]: of integer;
     soma: real;
Begin
                       Variável local
                                         Soma
                                                  [10]
   { ... }
                       Variável local
                                                   [9]
                                         Lista [5]
End;
                       Variável local
                                                   [8]
                                         Lista [4]
                       Variável local
                                         Lista [3]
                                                   [7]
                       Variável local
                                                   [6]
                                          Lista [2]
                                                           Deslocamento local
                       Variável local
                                                   [5]
                                         Lista [1]
                                                           (índice)
                        Parâmetro
                                                   [4]
                                         Parte
                        Parâmetro
                                                   [3]
                                          Total
                     Vínculo dinâmico
                                                   [2]
                     Vínculo estático
                                                   [1]
                   Endereço de retorno
                                                   [0]
```



#### Subprogramas: sequência de chamada

- Prólogo (código executado pela sub-rotina chamada, antes da execução propriamente dita)
  - faz alocação de variáveis locais
  - inicializa (variáveis, etc.)
  - atualiza ponteiros para alocação dinâmica na pilha
- 2. Subrotina (propriamente dita)
- 3. Epílogo (código executado ao final da sub-rotina, antes de retornar ao chamador)
  - desalocação de área na memória e pilha



## Subprogramas: acesso a dados

- Acesso direto à variáveis não locais
- Acesso através da passagem de parâmetros
  - Nomes locais ao subprograma
  - Mais flexível, legível, seguro
  - Computações ou expressões como parâmetros



#### Acesso direto à variáveis não locais

- Variáveis não-locais: aquelas declaradas em outro bloco mas visíveis dentro do subprograma
  - Acesso em dois passos:
    - Localizar instância (RA) onde a variável foi declarada;
    - Usar o deslocamento local para acessá-la.
    - Como localizar a instância do RA?
      - Utilizar um dos seguintes métodos de localização:
        - Encadeamento estático (static chain)
        - Display



#### Acesso direto à variáveis não locais

#### Observações:

- Somente variáveis declaradas em escopos ancestrais são visíveis
- A existência de instâncias de registros de ativação de todos os ancestrais estáticos é garantida quando uma de suas variáveis for referenciada por um procedimento aninhado (não necessariamente de forma adjacente)
- Um procedimento só pode ser chamado se as suas unidades de programa ancestrais estáticas estão ativas
- A declaração correta de uma variável não-local é a primeira encontrada



#### Encadeamento estático


- Cadeia de vínculos estáticos que conectam certas instâncias do registro de ativação
- Vincula todos os ancestrais estáticos de um subprograma em execução



- Pode ser usado para acessar variáveis não-locais em linguagens de escopo estático
- Profundidade estática: número associado ao escopo estático que indica quão profundamente ele está aninhado no escopo mais externo
- O compilador pode determinar que uma referência é não-local e calcular o tamanho do encadeamento estático necessário para alcançá-la (diferença entre as profundidades estáticas)



## Leiaute da Pilha para static chain






#### Encadeamento estático

 Estrutura do referenciamento a uma variável (considerando o uso de static chain):

```
( continuation of the continuation of the
```

#### Exemplos:

- ( 0, 3 ) → primeiro parâmetro ou variável do subprograma atual: variável b
- (1, 3) → primeiro parâmetro ou variável do subprograma de nível anterior (pai estático): variável z
- (2, 4) → segundo parâmetro ou variável do subprograma de dois níveis atrás (avô estático): variável y






#### Encadeamento estático

#### Problemas:

- localizar uma variável pode envolver vários acessos, dependendo do nível de profundidade
- deve-se localizar a instância mais recente do RA do subprograma pai (através do encadeamento dinâmico ou outra técnica), pois ele pode ter várias instâncias na pilha (funções recursivas, por exemplo)
- Por isso, não são tão utilizados atualmente




- Ao invés de ficarem nos registros de ativação, os vínculos ficam em uma estrutura específica: o display
- Display é um array que armazena a lista de endereços das instâncias de um registro de ativação na pilha, na ordem em que estão aninhados
- Podem ser armazenados em registradores (seu tamanho é reduzido/limitado)






## Leiaute da Pilha para display



- 1. A chama E
- 2. E chama B
- 3. B chama D
- 4. D chama E






- Acesso à variáveis não locais sempre custa dois passos (independente do número de níveis):
  - buscar vínculo para o RA pelo deslocamento no display (nível atual é o índice no vetor)
  - o deslocamento local (posição da variável dentro do RA) é computado como no deslocamento estático (processadores possuem instruções de acesso com deslocamento)



- Problema: toda chamada e todo retorno exigem que o display seja modificado para refletir a nova situação
  - Chamada:
    - Salvar ponteiro do nível atual no RA da função chamada
    - Nível atual do display aponta para função chamada
  - Saída:
    - Ponteiro RA volta para display
    - RA sai da pilha



- Para fins didáticos, podemos utilizar o nível do RA como índice para o display:
  - ( 0, 3 ) → primeiro parâmetro ou variável do subprograma de nível 0: variável a
  - (1, 4) → segundo parâmetro ou variável do subprograma de nível 1: variável y
  - (2, 3) → primeiro parâmetro ou variável do subprograma de nível 2: variável z





#### Leitura fortemente recomendada

- Sebesta, R. W. Subprogramas (capítulo 9). In: Sebesta, R. W.
   Conceitos de Linguagens de programação. 5a edição. Porto Alegre: Bookman, 2003.
- Sebesta, R. W. Implementando Subprogramas (capítulo 10). In: Sebesta, R. W. Conceitos de Linguagens de programação. 5a edição. Porto Alegre: Bookman, 2003.
- Call Stack (Wikipedia).
   <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Call-stack">http://en.wikipedia.org/wiki/Call-stack</a>
- Venners; Bill. The Java Virtual Machine (chapter 5). In: Inside the Java Virtual Machine. McGraw-Hill, 1998.

