Instituto de Informática - UFRGS

Instituto de Informática - UFRGS A. Carissimi -8-mai-12

Sistemas Operacionais

Alocação de memória

Aula 18

Introdução

- Constatações sobre o uso de memória
 - Cada processo necessita de um conjunto mínimo de páginas para executar eficientemente
 - O conjunto de páginas necessárias é dinâmica, isto é, evolui com a execução do processo
- O objetivo é manter o conjunto ótimo de páginas de um processo em memória
 - Cada processo tem um comportamento (característica local)
 - Representa um problema de alocação

2 Sistemas Operacionais

O problema da alocação

- Um processo só executa se estiver carregado na memória RAM
 - Completamente ou parcialmente
- Problema: como alocar memória a processos?
 - Superdimensionamento: baixo grau de multiprogramação
 - Subdimensionamento: leva a ultrapaginação (thrashing)
- Questões:
 - Qual o mínimo de quadros necessário por processo?
 - Quanto alocar para cada processo?
 - Caso ocorra falta de páginas, onde obter (alocar) os quadros necessários?
 - E se não houver mais memória disponível?

A questão da quantidade mínima de quadros

- Um processo necessita um número mínimo de quadros para executar
 - Definido pelo conjunto de instruções de máquina (modos de endereçamento)
 - e.g. análise por instrução

necessita duas páginas (código, dados) INC MEM

necessita três páginas (código, 2 de dados) MOV MEM, POS

Própria sequência de execução

- Quanto menor o número de quadros alocado a um processo maior a probabilidade de taxa de falta de páginas (page fault)
 - Queda de desempenho do sistema
 - Tentar manter o máximo de páginas em memória
- Número máximo de páginas depende da memória física da máguina

Instituto de Informática - UFRGS A. Carissimi -8-mai-12

Instituto de Informática - UFRGS A. Carissimi -8-mai-12

Sistemas Operacionais

Sistemas Operacionais

Alocação de memória em sistemas com paginação

- Alocação estática: todas as páginas tem que estar carregadas na memória para o programa executar
 - Se não há espaço suficiente
 - Processo não é criado
 - Sistema realiza o swap em um ou mais processos
- Alocação dinâmica: as páginas são carregadas de acordo com a execução
 - Se não há espaço suficiente
 - Suspende o processo
 - Sistema realiza swap em um ou mais processos
 - Libera um quadro ocupado (Política de substituição) pagging

Sistemas Operacionais

Alocação igualitária

- Princípio é dividir os m quadros da memória física entre os n processos no escalonador de curto prazo
 - Cada processo recebe *m/n* quadros
 - A "sobra" pode compor um *poll* de quadros livres
 - Número de quadros é ajustado dinamicamente em função do grau de multiprogramação
- Provoca distorções já que os processos possuem diferentes necessidades de memória

Quanto alocar?

- O problema é determinar quantos quadros serão alocados para cada processo
- Duas estratégias
 - Fixa
 - Alocação igualitária
 - Alocação proporcional
 - Variável
 - Baseado na análise periódica da localidade de referência
 - Vinculado a uma política de substituição global (mais adiante)

Sistemas Operacionais

Alocação proporcional

Princípio é alocar quadros (f) em função do tamanho do processo:

$$f_i = \frac{s_i}{\sum_{i=1}^n s_i} \times n$$

s_i: memória virtual do processo p_i

n: número de processos em estado apto

m: número de quadros

- A alocação deve ser reajustada dinamicamente em função do grau de multiprogramação
- Possibilidade de "ponderar" número de quadros com prioridades

Instituto de Informática - UFRGS A. Carissimi -8-mai-12

Exemplo

nstituto de Informática - UFRGS

- Características da memória
 - Memória disponível: 1GB
 - Tamanho das Páginas: 1kB
- Situação atual de alocação
 - Memória livre para alocação: 62 frames
- Demanda de alocação
 - Processos demandantes: 2
 - Páginas requisitadas pelo processo 1: 10 páginas
 - Páginas requisitadas pelo processo 2: 127 páginas
- Cálculo das páginas alocadas para cada processo
 - Processo 1: (10/137)x62=4
 - Processo 2: (127/137)x62=57

De onde obter quadros na ausência de disponíveis?

- Estratégia global:
 - Memória é vista como conj. de quadros compartilhado por todos processos
 - Em caso de necessidade, qualquer página em um quadro é candidata a ser substituída
 - Independentemente do processo
- Estratégia local:
 - Mantém por processo um conjunto de quadros em uso
 - Em caso de necessidade, seleciona uma página em um quadro pertencente ao processo para ser substituída
- Algoritmos de substituição de páginas
 - Podem ser independentes da estratégia (FIFO, LRU e variantes)
 - São ligados a estratégia (working sel)

Sistemas Operacionais

Vantagens e desvantagens

- Global
 - Os processos não são capazes de controlar sua taxa de falta de páginas
 - Alocação depende do comportamento dos outros processos
 - O comportamento de cada processo pode variar significativamente, de uma execução para outra
- Local
 - Os processos têm alocado um número de quadros
 - Impede outros processos de usarem quadros pouco usados
- Método mais comum: global
 - Prioridade para o critério "utilização de memória"
 - Ou "redução do desperdício"

Controle de alocação

- Sistema para realimentar o alocação de quadros
 - Working set
 - Frequência de falta de páginas
- Working set
 - Identifica qual o conjunto de páginas é necessário para uma certa localidade de referência
 - Cardinalidade informa a quantidade de páginas
 - Elementos indicam quais páginas são necessárias
 - Útil para pré-paginação e *swap-in* de processos
- Frequência de falta de páginas indica quantas páginas são "confortáveis" para um processo
 - Não indica quais substituir

Instituto de Informática - UFRGS A. Carissimi -8-mai-12

Instituto de Informática - UFRGS A. Carissimi -8-mai-12

Instituto de Informática - UFRGS

Sistemas Operacionais

Método de frequência de falta de páginas (FFP)

- A <u>cada falta de páginas</u> avalia o conjunto de páginas residentes em memória
 - Remove da memória todas as páginas não referenciadas durante t_i t_{i-1} > τ onde t_i é o instante de tempo do acesso em que ocorre a falta de página
 - Carrega na memória a página faltante
- Efeito prático é o estabelecimento de uma taxa de falta de páginas
 - Se a taxa é alta, processo necessita de mais frames
 - Se a taxa é baixa, processo libera frames

Sistemas Operacionais

nas Operacionais


Escolhendo o processo "vítima" para swap-out

- Critérios possíveis:
 - O processo de menor prioridade
 - O processo que provocou a falta de página
 - O último processo que executou
 - O menor processo
 - O maior processo
- O melhor critério é dependente do sistema e de sua aplicação

Método da frequência de falta de páginas



13



Sistemas Operacionais

14

Pré-paginação

- Consiste em trazer para a memória todo o working-set de um processo
 - Quando processos realizam transições dos suspenso para apto/bloqueado
 - Escalonamento de médio prazo
- Pré-paginação versus fala de páginas
 - Quantas páginas dentre as pré-paginadas serão efetivamente usadas?
 - Custo da pré-paginação deve ser menor que custo de tratamento de falta de páginas
 - Vale a pena: se o custo de trazer (1- α) páginas é menor que o tratamento de falta de α páginas.

Instituto de Informática - UFRGS A. Carissimi -8-mai-12

Sistemas Operacionais 15 Sistemas Operacionais 16

Instituto de Informática - UFRGS A. Carissimi -8-mai-12

Efetividade da Pré-paginação

Parâmetros

- PP = custo para pré-paginar uma página
- FP = custo de tratamento de uma falta de página
- N = número de páginas a serem pré-paginadas
- a = percentual de página efetivamente usadas, dentre as pré-paginadas

Custos

- Custo de pré-paginação de N páginas
 - Cpp = N x PP
- Custo de utilização por faltas de paginas
 - Cfp = a x N x FP

Comparação de Custos

■ Vale a pena usar pré-paginação se Cpp < Cfp



- NxPP < axNxFP</p>
- PP < a x FP
- Desperdício de recursos em cada mecanismo
 - No caso de PP
 - O desperdício é devido ao pré-paginar ((1-a) x N) páginas
 - No caso de FP
 - O desperdício é devido ao tratamento das faltas de (a x N) páginas

Fatores adicionais

- Novas arquiteturas (NUMA)
- Alocação de memória para o núcleo
- Páginas para E/S (*pinning* já visto)
- Arquivos mapeados em memória

Máquinas NUMA

- Non-Uniform Memory Access (NUMA)
 - Composta por um conjunto de módulos de CPUs e memória
 - Módulos (nós NUMA) são interligados por uma topologia
 - Fator NUMA: relação entre o acesso remoto e acesso local
- Alocação de quadros
 - Deve considerar a forma como a memória está conectada à(s) CPU(s)
 - Considerar uma alocação uniforme, implica em baixo desempenho

Instituto de Informática - UFRGS

Sistemas Operacionais

- Necessidades diferentes dos processos de usuários:
 - Alocação de memória para estruturas de dados de tamanho variável
 - Muito dinâmico na criação e destruição dessas estruturas (e.g. PCB)
 - Paginação implica em alocar ao menos uma página → frag. interna
 - Necessidade de áreas contíguas para determinadas operações de E/S
- Solução:
 - Alocação de memória em área específica (pré-reservada)
 - Algoritmos de alocação diferenciados
 - Buddy
 - Slab


Sistemas Operacionais

Sistema *buddy:* vantagens e desvantagens

- Vantagem:
 - Rapidez na alocação
 - Capacidade de fusionar buddies
- Desvantagem:
 - "Arredondar" para a próxima potência de 2 leva a fragmentação interna
- Custo "gerencial"
 - Necessário manter a lista de blocos livres e ocupados, concatenar buddies etc
- Exemplo de emprego:
 - Operações de E/S transferem diretamente dados de periféricos para memória via DMA, curto-circuitando a gerência de memória
 - Solução é alocar contiguamente uma área de memória para E/S

Sistema buddy

- Compromisso entre partição fixa e partição variável
- Considera um segmento de memória
- Memória é dividida em um certo número de blocos de espaços livre
 - Tamanho em potência de 2
 - Um bloco de tamanho 2 i é dividido em 2 blocos de tamanho 2 i-1 (buddies)



Sistemas Operacionais

Alocação slab


21

23

- Baseado em uma hierarquia de componentes
 - Objeto cache slab
- Princípio:

Instituto de Informática - UFRGS A. Carissimi -8-mai-12

- Objetos são estruturas genéricas próprias do núcleo (PCBs,IOBlock,FCB, etc)
- Uma cache para cada "classe" de objetos



Sistemas Operacionais

24

Acesso a um arquivo:

Sistemas Operacionais

- open() read ()/write() close()
- Exige uma chamada de sistema e um acesso a disco para cada operação
- Mapeamento do arquivo no espaço de endereçamento
 - Comportamento similar à paginação por demanda
 - Blocos do arquivo são transferidos para páginas
 - Escrita no momento em que o mapeamento é desfeito
 - Arquivo funciona como "área de swap particular" para aquele trecho de espaço de endereçamento virtual
- Acesso a um arquivo mapeado em memória
 - mmap() acessos normais a memória via ponteiro → ummap()

Leituras complementares

- A. Tanenbaum. <u>Sistemas Operacionais Modernos</u> (3ª edição), Pearson Brasil, 2010.
 - Capítulo 9: seção 3.5
- A. Silberchatz, P. Galvin; <u>Sistemas Operacionais</u>. (7ª edição). Campus, 2008.
 - Capítulo 9: seções 9.5 a 9.9
- R. Oliveira, A. Carissimi, S. Toscani; <u>Sistemas Operacionais</u>. Editora Bookman 4ª edição, 2010
 - Capítulo 6 e capítulo 7

Instituto de Informática - UFRGS A. Carissimi -8-mai-12

25 Sistemas Operacionais 26