Aula 07

Conceitos Básicos de Áudio Digital

Diogo Pinheiro Fernandes Pedrosa


Universidade Federal do Rio Grande do Norte Departamento de Ciências Exatas e Naturais Ciência da Computação

Som - Conceitos Iniciais

 O som consiste em um fenômeno ondulatório → é macroscópico e envolve moléculas de ar sendo comprimidas e expandidas sob a ação de algum equipamento;

 Por exemplo: a vibração de um alto-falante produz uma pressão longitudinal no ar que é percebida

como som.




Som - Conceitos Iniciais

- Fato óbvio: sem ar não há som!
- Por ser uma onda de pressão sobre o ar, o som possui as características de reflexão, refração e difração → possibilidade de desenvolvimento de sistemas surround.
- O som assume valores contínuos;
 - Para representação digital do som, tem-se que adotar etapas de digitalização;

Som - Conceitos Iniciais


- A propagação do som pode ser representado por uma função unidimensional → senóide;
 - A amplitude da onda varia no tempo;



Digitalizar o som tanto na amplitude quanto no tempo;

Transformar valores contínuos de amplitude em

uma sequência de inteiros;




Amostragem →
Medir a quantidade
de interesse em
intervalos
espaçados.

Frequência de amostragem → taxa com que a amostragem é realizada.

- Em áudio, taxas típicas de amostragem variam de 8kHz até 48kHz;
- Amostragem da amplitude da onda → também é chamada de quantização;
 - A quantização pode ser uniforme (com intervalos igualmente espaçados) e não-uniforme;
 - Para quantização uniforme → valores em 8 bits (256 níveis diferentes) ou 16 bits (65.536 níveis diferentes).


Composição de onda: harmônicas



 Composição de onda: combinação linear de senóides (harmônicas)

$$y_r = sen(f_f) + 0.5 \cdot sen(2 \cdot f_f) + 0.33 \cdot sen(3 \cdot f_f) + 0.25 \cdot sen(4 \cdot f_f) + 0.5 \cdot sen(5 \cdot f_f)$$

Composição de onda:




- Teorema de Nyquist:
 - A frequência de amostragem de um sinal contínuo, para que possa ser corretamente reproduzido no seu formato digital, deve ser maior ou igual ao dobro da maior frequência que compõem a onda;

$$f_a \ge 2 \cdot f_{\text{máx.}}$$

$$\Delta t_a \leq \frac{\Delta t_{\text{máx.}}}{2}$$

Relação Sinal-Ruído

- Sistemas analógicos estão sujeitos a sofrerem interferências de fontes aleatórias;
- Estas interferências fazem com que um ruído seja adicionado ao sinal, provocando distorções em sua amostragem.



Relação Sinal-Ruído

- Uma medida de qualidade do sinal é chamada de relação sinal-ruído (SNR);
- Essa relação é dada em decibéis (dB):

$$SNR = 10 \cdot \log \left| \frac{V_{\text{sinal}}^2}{V_{\text{ruído}}^2} \right|$$


Relação Sinal – Ruído

- Em som audível, a comparação é feita com um ruído de 1kHz:
 - Conversa normal: 60 dB;
 - Rua movimentada: 70 dB;
 - Limite do desconforto: 120 dB;
 - Limite da dor: 140 dB;
 - Danos ao sistema auditivo: 160 dB.

- Nível de qualidade de sinais analógicos → relação sinal – ruído;
- Em sinais digitais, apenas valores quantizados são armazenados:
 - Como medir a qualidade de um sinal digital?
- A precisão de cada amostra é determinada pelo número de bits por amostra → valores típicos: 8 bits ou 16 bits.

- Sinais digitais capturados a partir de um sinal analógico com ruído apresentam erros (o ruído também vai estar presente no valor quantizado);
- Outro tipo de erro em sinais digitais → erro de quantização;

 Se há apenas 8 bits para representar as amostras, então todo o intervalo de tensões que descrevem o sinal analógico é representado digitalmente por 256 valores



- O erro de quantização é tratado como ruído porque de forma aleatória, de amostra em amostra → erro de arredondamento;
- A qualidade da quantização é caracterizada pela relação sinal/quantização – ruído (SQNR – Signal-to-Quantization Noise Ratio);
- Ruído de quantização → diferença entre o valor do sinal analógico e o valor da amostra, em um determinado instante de tempo.

- Cálculo da acurácia da quantização:
 - Considerando N bits por amostra, o intervalo dos sinais digitais é:

$$[v_{\text{min.}}, v_{\text{máx.}}] = [-v_{\text{máx.}}, v_{\text{máx.}}] \Rightarrow [-2^{N-1}, 2^{N-1} - 1]$$

Valor do sinal por amostra:

$$\frac{2v_{\text{máx.}}}{2^N} = \frac{v_{\text{máx.}}}{2^{N-1}}$$

O pior caso é:

$$SQNR = 20 \log \frac{V_{\text{sinal}}}{V_{\text{ruído_quant.}}} = 20 \log \frac{2^{N-1}}{1/2} = 20 \cdot N \cdot \log 2 = 6.02 N \text{ (dB)}$$

 Quando as amostras obtidas da quantização consistem em vários intervalos com mesma largura, tem-se uma quantização linear;

Problema:


Pequeno número de bits para representação;

Alternativa:

 Quantizar o sinal de forma não-linear, atendendo a uma propriedade da lei de Weber.

- Lei de Weber: descreve a relação entre as magnitudes físicas de um estímulo e a intensidade percebida deste estímulo:
 - Diferenças que são igualmente percebidas têm valores proporcionais em relação aos valores absolutos dos estímulos.
 - Exemplo: se podemos sentir um crescimento no peso de 10 para 11 libras então, se ao invés, iniciarmos com 20 libras, então serão precisos 22 libras para sentirmos uma diferença.

 Como o ouvido humano percebe melhor frequências mais baixas, pode-se usar uma quantização não uniforme para aumentar o número de amostras destas frequências mais baixas e diminuir o número de amostras das frequências mais altas;



Quantização μ - law:

$$r = \frac{\operatorname{sgn}(s)}{\ln(1+\mu)} \cdot \ln\left|1+\mu\left|\frac{s}{s_p}\right|\right|$$

$$\left| \frac{S}{S_p} \right| \le 1$$

 $\mu \rightarrow$ normalmente é igual a 100 ou a 255; $s_p \rightarrow$ sinal de pico (maior valor do sinal); $s \rightarrow$ valor atual do sinal

Quantização A-law:

$$r = \frac{\frac{A}{1 + \ln A} \left| \frac{s}{s_p} \right|, \text{ se } \left| \frac{s}{s_p} \right| \leq \frac{1}{A}}{\frac{s + \ln A}{1 + \ln A} \left| \frac{s}{s_p} \right|, \text{ se } \left| \frac{1}{A} \leq \left| \frac{s}{s_p} \right| \leq 1}$$

 $A \rightarrow$ normalmente tem valor 87,6.

Filtragem de Áudio

- Antes da amostragem e conversão analógicadigital (AD), o sinal de áudio é normalmente filtrado para remover frequências indesejadas;
- As frequências que são mantidas dependem da aplicação do sinal de áudio;
- O tipo de filtro mais comumente empregado é o filtro passa-banda (ou passa-faixa) → elimina frequências mais altas e mais baixas, deixando intacta apenas uma banda de frequências.

Filtragem de Áudio

- Quando um sinal digital é convertido para uma saída analógica (conversão DA), ele é novamente filtrado para eliminar frequências altas:
 - Um sinal quantizado é basicamente um sinal descontínuo. Teoricamente, entre uma descontinuidade e outra pode haver diversas frequências.
 - Usa-se um filtro passa-baixas → eliminar altasfrequências.

Outras Informações

- Largura de banda (em equipamentos analógicos) → conceitualmente consiste na parte de uma função de transferência de um equipamento que permanece aproximadamente constante, considerando o eixo x como frequências e o eixo y como esta função;
- A largura de banda é expressa em ciclos por segundo (Hz);


Outras Informações

 Para equipamentos digitais, a quantidade de dados que podem ser transmitidos em uma largura de banda fixa é expressa em bits por segundo;

- Necessidade: sons digitais devem ser convertidos para seu formato analógico para que possam ser ouvidos;
- Há duas abordagens:
 - Síntese por modulação da frequência;
 - Síntese por tabela de ondas.


- Síntese por modulação da frequência:
 - Tipo de síntese presente nas placas de som da Creative;
 - Consiste em gerar uma onda sonora a partir da manipulação da frequência de uma onda sonora, chamada de portadora, por uma outra onda, chamada de moduladora;
 - Portadora e moduladora são ondas descritas por funções senoidais;

- Síntese por modulação da frequência:
 - Matematicamente, a modificação da portadora é obtida pela inclusão da função moduladora no argumento da função portadora;




- Exemplo:
 - Onda portadora: $f_p = \cos(2\pi t)$

Onda Portadora




- Exemplo:
 - Onda moduladora: $f_m = \cos(4\pi t)$

Onda Moduladora



- Exemplo:
 - Onda modulada: $x(t) = \cos(2\pi t + \cos(4\pi t))$

Onda Modulada




MIDI

- Acrônimo de Musical Instrumental Digital Interface;
- Consiste em um protocolo adotado para permitir a comunicação entre computadores, sintetizadores, teclados e outros equipamentos musicais;
- MIDI caracteriza-se como um script que codifica "eventos" (configurações de sons).


- Para se transmitir um sinal de áudio, ele precisa ser digitalizado;
- Essa digitalização ocorre após uma transformação no sinal → tal fato é conhecido como codificação;
- De uma forma geral:
 - Transformação → μ − law e A − law;
 - Quantização → Modulação por Código de Pulsos.

 As transformações promovem uma acentuação das amplitudes mais baixas do sinal de áudio:




 As transformações promovem uma acentuação das amplitudes mais baixas do sinal de áudio:


Transformação u-law



- A Modulação por Código de Pulso é a própria quantização → obter valores inteiros a partir de uma amplitude de um sinal analógico, em um instante bem determinado de tempo (a cada intervalo de amostragem);
- Vantagem do PCM → Tanto a amostragem (divisão ao longo do tempo) quanto à quantização (obtenção das amostras) são realizadas de maneira uniforme;



- Com a quantização ocorre perda de informação
 → pequeno número de níveis para representar o intervalo de variação da amplitude do sinal;
- Um outro tipo específico de codificação pode ser atribuido à sequência de bits que representa o sinal quantizado;



Codificação Diferencial de Áudio

- Após quantizado, normalmente o áudio não é armazenado em seu formato PCM mas em um formato que explora as diferenças entre valores de uma amostra em relação a outra;
- Vantagem da codificação diferencial: concentração dos valores quantificados em um intervalo específico, assim pode-se aplicar uma codificação mais curta para os valores.

- Codificação Preditiva significa uma forma de transmitir diferenças entre os valores do sinal quantizado;
 - O valor transmitido consiste em:
 - Encontrar uma previsão do valor inteiro que representa o áudio no instante de tempo atual;
 - Encontrar o erro existente entre essa previsão e o valor inteiro no instante de tempo atual;
 - Transmitir esse erro.

• Considerendo f_n , com n = 1, 2, 3, ..., N, uma sequência de valores quantizados, então:


$$\hat{f}_n = f_{n-1}$$
 ou $\sum_{k=1}^{2 \text{ ou } 4} a_{n-k} f_{n-k}$
 $e_n = f_n - \hat{f}_n$

• Exemplo:


$$\begin{vmatrix} \hat{f}_{n} = \lfloor \frac{1}{2} (f_{n-1} + f_{n-2}) \rfloor \\ e_{n} = f_{n} - \hat{f}_{n} \end{vmatrix}$$

 O termo sem perdas vem do fato de que o sinal é totalmente recuperado sem perda alguma;

Codificador de Diferenças



Decodificador de Diferenças



- Outras codificações preditivas:
 - DPCM Differential Pulse Code Modulation: funciona quase do mesmo modo que a transmissão PCM, contudo incorpora uma etapa adicional de quantização no erro;

- Outras codificações preditivas:
 - DM Delta Modulation: versão simplificada do DPCM;

$$\hat{f}_n = \tilde{f}_{n-1}$$

$$e_n = f_n - \hat{f}_n = f_n - \tilde{f}_{n-1}$$

$$\tilde{e}_n = \begin{cases} +k & \text{se } e_n > 0, \text{ onde } k \text{ é uma constante} \\ -k & \text{caso contrário} \end{cases}$$

$$\tilde{f}_n = \hat{f}_n + \tilde{e}_n$$

- Outras codificações preditivas:
 - ADPCM Adaptive DPCM: utiliza algoritmo para encontrar os valores dos coeficientes que definem o valor predito (em uma combinação linear) segundo algum critério de otimização.

$$\hat{f}_n = \sum_{k=1}^4 a_k \tilde{f}_{n-k}$$