Záloha a obnova

Windows Server

Backup vs. snapshot

- Záloha (backup) slúži na obnovenie "živých" dát, aby ich bolo možné obnoviť pri strate alebo zničení.
- Môže sa vykonávať automaticky alebo manuálne na špecializované médium (HDD, páska, miesto v sieti)
- Snapshot slúži na spätné zistenie, v akom stave boli dáta v určitom čase a obnovenie dát z týchto časových snímkov

Windows Server Backup

 V prostredí Windows Server sa využíva od verzie WS2008


Je nasledovníkom NTBackup

 Musí sa inštalovať so Server Managerom ako Feature

Vlastnosti WS Backup

- Zálohuje sa celý zväzok, alebo len jeho jednotlivé časti (dá sa vybrať, čo sa nemá zálohovať)
- Zálohujú sa len NTFS zväzky
- Zálohy sa môžu spúšťať manuálne alebo sa dajú naplánovať
- Umožňuje plnú alebo prírastkovú zálohu
- Zálohuje sa do VHD (virtual hard disk) a teda k zálohe majú prístup programy ako Hyper-V alebo Virtual-PC

Blokové zálohovanie



Blocks I and C are stored as Tuesday's version

· Blocks A and B are stored as Monday's version

Médiá pre zálohovanie

- Dedikované úložisko pre zálohy:
 - externý disk
 - externé médium
 - interný disk separátny od systémového

Sieťová zložka

Príkazový riadok pre backup

 Zálohy je možné spúšťať aj cez príkazový riadok pomocou nástroja wbadmin.exe


Command	Function
wbadmin start backup	Perform a backup
wbadmin enable backup	Set up regularly scheduled backups
wbadmin start systemstatebackup	Back up system state data including boot files, Active Directory, and server roles
wbadmin start systemstaterecovery	Start the recovery of system state data from a backup
wbadmin get items	List the contents of a backup image
wbadmin stop job	Halt the currently running backup or recovery process (use this with caution)
wbadmin (command option) /?	Display online documentation for a specific wbadmin command option (or enter wbadmin /? to view the main command options)

Shadow Copies

- Označuje sa skratkou VSS (Volume Shadow Copy Services)
- Umožňuje vytvoriť snapshot diskov resp. súborov aj za behu OS a vrátiť sa späť k predošlým verziám
- Pomáha Windows Backup-u s tým, že je možné zálohovať aj súbory, s ktorými sa práve pracuje (resp. ich poslednú tieňovú kópiu)

Shadow Copies

- Má niekoľko komponentov:
 - VSS service
 - VSS requester
 - VSS writer
 - VSS provider



VSS Service

 Časť operačného systému Windows resp. Windows Server, ktorá zabezpečuje, že ostatné komponenty môžu spolu komunikovať a spolupracovať.

 Beží ako služba automaticky spúšťaná po štarte systému

VSS Requester

- Softvér, ktorý žiada o vytvorenie shadow kópie alebo o prácu s nimi (import alebo mazanie)
- Typicky je to zálohovací program
- Príkladom sú softvéry Windows Server Backup utility a System Center Data Protection Manager no existujú aj zálohovacie aplikácie od iných firiem, ktoré bežia na OS Windows


VSS Writer

- Komponent, ktorý garantuje, že dáta, ktoré sa idú zálohovať sú konzistentné (tj. nepoškodené a pripravené na zálohu)
- Writer je najčastejšie súčasťou aplikácií ako SQL Server® alebo Exchange Server alebo súčasťou Windows komponentov ako napr. registre
- Writer je tiež súčasťou aplikácií iných firiem, ktoré potrebujú garantovať konzistentnosť dát počas zálohy

VSS Provider

- Komponenty, ktoré vytvárajú a udržujú shadow kópie
- Môže to byť softvérový alebo hardvérový komponent (ovládač)
- OS Windows obsahuje VSS provider, ktorý používa metódu copy-on-write (
- Pri využívaní SAN (storage area network) je potrebné nainštalovať hardvérový VSS provider pre SAN
- Hardvérový VSS provider odľahčuje OS od tvorby a udržiavania shadow kópií

Ako sa tvoria Shadow kópie



Metódy tvorby Shadow kópií

- Complete copy táto metóda vytvorí kompletnú kópiu (klon) originálneho zväzku v danom čase. Kópia je len na čítanie.
- Copy-on-write táto metódia nekopíruje celý zväzok.
 Namiesto toho vytvára rozdielovú kópiu pomocou zápisu
 všetkých zmien, ktoré boli vykonané po zadanom bode
 obnovy.
- Redirect-on-write táto metóda nekopíruje originálny zväzok a tiež nezapisuje zmeny spravené na zväzku po danom bode obnovy. Namiesto toho robí rozdielové kópie presmerovaním všetkých zmien na odlišný zväzok.

Čo možno zálohovať?

- Full server zálohuje všetky dáta na všetkých diskoch na serveri
- Bare metal recovery zálohuje systémový disk a stav systému pre prípad, že by bol poškodený systémový disk alebo by nebolo možné naštartovať systém (nezálohuje používateľské dáta na iných diskoch)
- System state zálohuje súbory operačného systému, bootovacie súbory, registre, databázu Active Directory, SYSVOL zložku
- Vybranú partíciu

Obnova zo zálohy

- Priamo zo softvéru Windows Server Backup v sprievodcovi pre obnovenie zo zálohy sa vyberie dátum požadovanej zálohy a program obnoví dáta buď do pôvodnej lokácie alebo do inej lokácie
- Pri štarte OS stlačením tlačidla F8 je možné vybrať voľby:
 - System Image Recovery
 - Startup Settings → Directory Services Repair Mode

Obnova zmazaných objektov v AD

- Je potrebné reštartovať systém príkazom shutdown /r /o alebo cez príkaz msconfig možnosťou Boot -> Safe boot -> Active Directory Repair alebo pri štarte OS stlačiť kláves F8
- Následne pri štarte vyberieme možnosť Startup Settings -> Directory Service Repair Mode
- Po štarte OS v DSRM zvolíme možnosť Other user, zadáme login .\Administrator a heslo, ktoré sme vybrali pri inštalácii Domain Controllera (DSRM Password)

Authoritative vs. Non-authoritative

- V prípade, že máme prostredie, v ktorom pre danú doménu používame iba jeden doménový radič, použijeme non-authoritative restore, ktorý obnoví dáta do pôvodnej podoby bez zmeny USN (update sequence number)
- V prípade, že máme prostredie, kde existuje viacero doménových radičov, volíme pri obnove možnosť authoritative restore, ktorý po obnove zvýši USN daného objektu o 100.000, čím zabráni jeho prepísaniu z replík (databáz) ostatných DC (ostatné DC si totiž po zmazaní objektu tento objekt nezmažú, len ho označia za zmazaný a tým pádom by obnovenému záznamu s nižším USN povedali, nech sa nastaví ako zmazaný)

Non-authoritative obnova

 Stav AD obnovíme z vykonanej zálohy typu System state cez nástroj Windows Server Backup (alebo príkazom wbadmin)

 Všetky zmazané objekty od poslednej zálohy sa obnovia

Systém reštartujeme

Authoritative obnova

- Pri authoritative obnove nám program Windows Server Backup ponúkne priamo možnosť authoritative restore
 - Túto možnosť sa neodporúča zvoliť, nakoľko sa USN všetkých objektov zvýši o 100.000 a tým pádom môže poškodiť záznamy aktualizované od poslednej zálohy
- Vykonáme teda štandardnú non-authoritative obnovu zo zálohy typu System state a po ukončení obnovy pred reštartovaním spustíme príkazový riadok ako administrátor

Authoritative obnova (2)

 Do príkazového riadku zadáme nasledovné príkazy (za každým príkazom stlačíme enter):

ntdsutil
activate instance ntds
authoritative restore

V prípade, že obnovujeme zmazanú OU, zadáme príkaz:

restore subtree OU=Zmazana, DC=dual, DC=edu

V prípade, že obnovujeme zmazaný účet, zadáme príkaz:

restore object CN=Meno, OU=Vyvojari, DC=dual, DC=edu

Zdroje

- https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc754572.aspx
- https://technet.microsoft.com/en-us/library/ee923636(v=ws.10).aspx
- http://www.wbadmin.info/articles/ how-does-windows-server-2008-backup-work.html
- http://www.wbadmin.info/articles/howto-bare-metal-restores-windows-server-2008-backup.html
- https://www.youtube.com/watch?v=iuRBmpQ293s
- https://www.youtube.com/watch?v=7uVrCgP4bzl
- https://www.youtube.com/watch?v=p6ENmQqwQ48