

```
//JOB00001 JOB FUTU, 4250, FU, PROGRA01, CLASS=A, MSGCLASS=Z, MSGLEVEL=(1,1)
JOB00001
                        = nome do JCL (JOB)
JOB
                        = palavra chave; deve ser o primeiro comando
                          (cartão) de um JCL
'FUTU,4250,FU,PROGRA01' = account (p/ contabilização); codificado entre
                          apóstrofes, sendo:
                          - 4 posições para centro de custo = 4 primeiras
                          posições do nome do programa;
                          - 4 posições para o código do depto proprietário
                          do centro de custo;
                          - fixo FU;
                          - 8 posições para o nome do programa;
                          separar os dados acima por vírgulas;
                        = nome da fila de execução; no ambiente Future,
CLASS=A
                         os valores permitidos são "A" e "B";
                        = fila de menssagens do sistema; no ambiente
MSGCLASS=Z
                         Future, o valor permitido para Terceiros é "Z".
MSGLEVEL= (1,1)
                        = Nível das menssagens do sistema que se deseja na
                          saída (visualizar ou imprimir). Os valores
                          válidos são:
                          - (0,0) = exibe só o comando JOB
                          - (0,1) = exibe o comando JOB + alocações
                          - (1,0) = exibe todos comandos de JCL (codificados
                                    e expandidos)
                          - (1,1) = exibe todos comandos de JCL (codificados
                                    e expandidos) + alocações
                          - (2,0) = exibe somente os comandos JCL codificados
                          - (2,1) = exibe somente os comandos JCL codificados
                                    e as alocações
//STEP1
          EXEC PGM=PROGRA01,
//
        PARM= 20020831
STEP1
          = nome do step (passo); cada EXEC é um step (passo) dentro do JCL.
           = palavra chave; indica qual programa ou procedure será executado.
EXEC
PGM
          = indica que um programa será executado (p/ procedure é PROC).
PROGRA01
          = nome do programa a ser executado.
PARM
          = parâmetro a ser enviado ao programa quando necessário.
'20020831' = parâmetro enviado ao programa. Deve estar entre apóstrofes e no
            formato esperado pelo programa.
//AROENT
          DD DSN=AD.DC40.BRPG.UPDT.ARQENT,DISP=SHR
ARQENT = nome do comando DD (Data Definition). Deve ser iqual ao defindo
        dentro do programa;
       = palavra chave; indica a definição dos dados.
DD
       = nome do arquivo catalogado. Neste caso é AD.DC40.BRPG.UPDT.ARQENT.
DSN
DISP
      = indica a disposição do arquivo (status).
         - SHR = arquivo já existe, acesso compartilhado
//ARQSAI DD DSN=AD.DC40.BRPG.UPDT.ARQSAI,DISP(,CATLG),UNIT=DISCO,
        DCB=(BLKSIZE=10000, LRECL=100, RECFM=FB),
//
        SPACE = (TRK, (10,2), RLSE)
ARQSAI = nome do comando DD (Data Definition). Deve ser igual ao defindo
        dentro do programa;
ממ
       = palavra chave; indica a definição dos dados.
DSN
       = nome do arquivo catalogado. Neste caso é AD.DC40.BRPG.UPDT.ARQSAI.
      = indica a disposição do arquivo (status). Neste caso, indice que o
DISP
        arquivo é novo e será catalogado se o step terminar ok.
UNIT
       = indica que o arquivo será gravado em DISCO.
SPACE = indica o espaço que deverá ser alocado para o arquivo. Neste caso,
        o sistema irá alocar até ((2*15)+10) trilhas;
         TRK = trilhas;
        RLSE = libera o espaço não utilizado.
DCB
       = contém informações a respeito dos registros do arquivo:
         - BLKSIZE = tamanho do bloco em bytes; deve ser multiplo do LRECL;
         - LRECL = tamanho do registro em bytes;
         - RECFM = formato do registro. Neste caso indica que o registro é
           fixo blocado.
```

FUTURE SCHOOL – Cursos de Computação www.osasconamao.com.br/CURSOS





//ARQRELAT DD SYSOUT=*

```
ARQRELAT = nome do comando DD (Data Definition). Deve ser igual ao defindo
          dentro do programa;
        = palavra chave; indica a definição dos dados.
        = indica que o arquivo será direcionado para impressora.
SYSOUT
          * - indica que o relatório será direcionado para a fila do parâ-
              metro MSGCLASS.
*************************
//JOB00002 JOB 'FUTU, 4250, FU, PROGRA02', CLASS=B, MSGCLASS=Y, MSGLEVEL=(0,0)
                       = nome do JCL (JOB)
JOB
                       = palavra chave; deve ser o primeiro comando
                         (cartão) de um JCL
´FUTU,4250,FU,PROGRA02´ = account (p/ contabilização); codificado entre
                         apóstrofes, sendo:
                         - 4 posições para centro de custo = 4 primeiras
                         posições do nome do programa;
                         - 4 posições para o código do depto proprietário
                         do centro de custo;
                         - fixo FU;
                         - 8 posições para o nome do programa;
                         separar os dados acima por vírgulas;
CLASS=B
                       = nome da fila de execução; no ambiente Future,
                         os valores permitidos são "A" e "B";
MSGCLASS=Y
                       = fila de menssagens do sistema; no ambiente
                         Future, o valor permitido para Terceiros é "Z".
MSGLEVEL= (0,0)
                       = Nível das menssagens do sistema que se deseja na
                         saída (visualizar ou imprimir). Os valores
                         válidos são:
                         - (0,0) = exibe só o comando JOB
                         - (0,1) = exibe o comando JOB + alocações
                         - (1,0) = exibe todos comandos de JCL (codificados
                                  e expandidos)
                         - (1,1) = exibe todos comandos de JCL (codificados
                                  e expandidos) + alocações
                         - (2,0) = exibe somente os comandos JCL codificados
                         - (2,1) = exibe somente os comandos JCL codificados
                                   e as alocações
//STEP1
          EXEC PGM=PROGRA02
STEP1
          = nome do step (passo); cada EXEC é um step (passo) dentro do JCL.
EXEC
          = palavra chave; indica qual programa ou procedure será executado.
PGM
          = indica que um programa será executado (p/ procedure é PROC).
PROGRA02
         = nome do programa a ser executado.
//DDENT
          DD DSN=AD.DC40.BRPG.UPDT.DDENT,
        DISP=OLD
DDENT = nome do comando DD (Data Definition). Deve ser igual ao definido
       dentro do programa;
DD
     = palavra chave; indica a definição dos dados.
     = nome do arquivo catalogado. Neste caso é AD.DC40.BRPG.UPDT.DDENT.
DSN
DISP = indica a disposição do arquivo (status).
        - OLD = arquivo já existe, acesso exclusivo.
```



```
//DDSAI
         DD DSN=AD.DC40.BRPG.UPDT.DDSAI,
        DISP=(NEW,CATDLG,DELETE),
//
        UNIT=DISCO,
//
//
        SPACE=(CYL, (000001,000002)),
//
        DCB=(LRECL=80, RECFM=FB)
DDSAI = nome do comando DD (Data Definition). Deve ser igual ao defindo
       dentro do programa;
DD
     = palavra chave; indica a definição dos dados.
DSN
     = nome do arquivo catalogado. Neste caso é AD.DC40.BRPG.UPDT.DDSAI.
DISP = indica a disposição do arquivo (status). Neste caso, indica que o
       arquivo é novo, será catalogado se o step terminar ok e será
       excluido se terminar com abend.
UNIT = indica que o arquivo será gravado em DISCO.
SPACE = indica o espaço que deverá ser alocado para o arquivo. Neste caso,
       o sistema irá alocar até ((000002*15)+000001) cilindros.
       CYL = cilindros
DCB
     = contém informações a respeito dos registros do arquivo:
        - LRECL = tamanho do registro em bytes;
       - RECFM = formato do registro. Neste caso indica que o registro é
         fixo blocado.
//RELATO
         DD SYSOUT=Z
//*
RELATO = nome do comando DD (Data Definition). Deve ser igual ao defindo
        dentro do programa;
      = palavra chave; indica a definição dos dados.
SYSOUT = indica que o arquivo será direcionado para impressora.
        Z - indica que o relatório será direcionado para a fila "Z".
****************************
//JOB00003 JOB 'FUTU, 4250, FU, PROGRA03', CLASS=B, MSGCLASS=Z
JOB00003
                       = nome do JCL (JOB)
JOB
                       = palavra chave; deve ser o primeiro comando
                         (cartão) de um JCL
´FUTU,4250,FU,PROGRA03´ = account (p/ contabilização); codificado entre
                         apóstrofes, sendo:
                          · 4 posições para centro de custo = 4 primeiras
                         posições do nome do programa;
                          - 4 posições para o código do depto proprietário
                         do centro de custo;
                         - fixo FU;
                         - 8 posições para o nome do programa;
                         separar os dados acima por vírgulas;
CLASS=B
                       = nome da fila de execução; no ambiente Future,
                         os valores permitidos são "A" e "B";
MSGCLASS=Z
                       = fila de menssagens do sistema; no ambiente
                         Future, o valor permitido para Terceiros é "Z".
//STEP1
          EXEC PGM=PROGRA03
STEP1
          = nome do step (passo); cada EXEC é um step (passo) dentro do JCL.
EXEC
          = palavra chave; indica qual programa ou procedure será executado.
PGM
          = indica que um programa será executado (p/ procedure é PROC).
PROGRA03
         = nome do programa a ser executado.
//CADASTRO DD DSN=AD.DC40.BRPG.UPDAT.CADASTRO,
        DISP=OLD
CADASTRO = nome do comando DD (Data Definition). Deve ser igual ao definido
          dentro do programa;
        = palavra chave; indica a definição dos dados.
        = nome do arquivo catalogado. Neste caso é AD.DC40.BRPG.UPDT.CADASTRO.
DSN
DISP
        = indica a disposição do arquivo (status).
          - OLD = arquivo já existe, acesso exclusivo.
```



```
//SAIDA DD DSN=&&TEMPOR,
         DISP=(,PASS),
//
         UNIT=DISCO,
//
//
         SPACE = (480, (1,2), RLSE),
//
         DCB=(LRECL=160,RECFM=FB)
SAIDA = nome do comando DD (Data Definition). Deve ser igual ao defindo
       dentro do programa;
      = palavra chave; indica a definição dos dados.
חח
DSN
      = nome do arquivo catalogado. Neste caso é &&TEMPOR. Os dois && indicam  
        que o arquivo é temporário, ou seja, será excluído assim que terminar
        o JOB.
DISP
     = indica a disposição do arquivo (status). Neste caso, indica que o
       arquivo é novo e será passado para o step seguinte.
UNIT = indica que o arquivo será gravado em DISCO.
SPACE = indica o espaço que deverá ser alocado para o arquivo. Neste caso,
        o sistema irá alocar até ((000002*15)+000001)*480 bytes.
       480 = tamanho do bloco em bytes.
DCB
      = contém informações a respeito dos registros do arquivo:
        - LRECL = tamanho do registro em bytes;
        - RECFM = formato do registro. Neste caso indica que o registro é
          fixo blocado.
//*
//* = comentário
//STEP2
           EXEC PGM=PROGRA04, COND=(4, LT, STEP1)
           = nome do step (passo); cada EXEC é um step (passo) dentro do JCL.
STEP2
           = palavra chave; indica qual programa ou procedure será executado.
EXEC
PGM
           = indica que um programa será executado (p/ procedure é PROC).
PROGRA04
           = nome do programa a ser executado;
COND
           = impõe uma condição para a execução do step. Serve para testar
             os códigos de retorno (return code) dos step's anteriores.
             Neste caso, a condição é: 4 é menor que o return code do step1?
             Se sim, o step2 não é executado. Se não, o Step2 é executado;
//ARQENT
          DD DSN=*.STEP1.SAIDA,
        DISP=SHR
ARQENT = nome do comando DD (Data Definition). Deve ser igual ao definido
        dentro do programa;
DD
       = palavra chave; indica a definição dos dados.
       = nome do arquivo catalogado. Neste caso, o arquivo referenciado é o
arquivo de DDNAME SAIDA do step STEP1. "*." significa "referback"
DSN
         ou referência anterior, ou seja, fazer referência a um arquivo
        utilizado anteriormente.
       = indica a disposição do arquivo (status).
         - SHR = arquivo já existe, acesso compartilhado
//CADSAI DD DSN=AD.DC40.BRPG.UPDT.CADSAI,
        DISP=(,CATLG,DELETE),
//
//
         UNIT=DISCO,
//
         SPACE = (TRK, (1,2), RLSE),
         DCB=(LRECL=160, RECMF=FB)
//
CADSAI = nome do comando DD (Data Definition). Deve ser iqual ao defindo
         dentro do programa;
DD
       = palavra chave; indica a definição dos dados.
       = nome do arquivo catalogado. Neste caso é AD.DC40.BRPG.UPDT.CADSAI.
DISP = indica a disposição do arquivo (status). Neste caso, indica que o
        arquivo é novo, será catalogado se o step terminar ok e será
       excluido se terminar com abend.
UNTT
       = indica que o arquivo será gravado em DISCO.
SPACE = indica o espaço que deverá ser alocado para o arquivo. Neste caso,
         o sistema irá alocar até ((2*15)+1) trilhas;
         TRK = trilhas;
         RLSE = libera o espaço não utilizado.
DCB
       = contém informações a respeito dos registros do arquivo:
         - LRECL = tamanho do registro em bytes;
         - RECFM = formato do registro. Neste caso indica que o registro é
```

FUTURE SCHOOL – Cursos de Computação www.osasconamao.com.br/CURSOS



fixo blocado.



Informações necessárias para se codificar um JCL:

Informação Necessária	Comando/Parâmetro
Nome do JCL (JOB)	JOB/JOBNAME
Contabilização	JOB/ACCOUNT
Classe de execução (fila)	JOB/CLASS
Classe de mensagens do sistema	JOB/MSGCLASS
Onde está o programa	JOBLIB ou STEPLIB
Nome do step (passo)	EXEC/STEPNAME
Nome do Programa	EXEC/PGM
Condição para execução do step	EXEC/COND
Parâmetros para o Programa	EXEC/PARM
Nome da definição de Dados	DD/DDNAME
Nome do arquivo	DD/DSNAME
Disposição (Status) do arquivo	DD/DISP
Periférico do arquivo	DD/UNIT
Espaço necessário para o arquivo	DD/SPACE
Informações a repeito do registro	DD/DCB
Classe do relatório	DD/SYSOUT
Mapa da memória em caso de abends	DD/SYSUDUMP

Informações mínimas para um cartão JOB:

JOBNAME ACCOUNT CLASS MSGCLASS

Informações mínimas para um cartão EXEC:

STEPNAME
PGM (para executar programas)
ou
Nome-da-procedure (para executar PROC's)

Informações mínimas para um arquivo de entrada (já existe):

DSNAME DISP (SHR/OLD)

Informações mínimas para um arquivo de saída:

DSNAME
DISP (NEW, CATLG)
UNIT (DISCO)
SPACE
DCB

Informações necessárias para um arquivo relatório:

SYSOUT DCB

É sempre bom Ter em todos os JCLs

//SYSOUT DD SYSOUT=*
//SYSUDUMP DD SYSOUT=*