INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL & BIG DATA



Prof. Miguel Bozer da Silva

MÉTRICAS DE DESEMPENHO



- Para o caso de classificadores, isto é, quando classificamos nossos dados pertencentes a uma classe ou outra, temos ALGUMAS métricas para avaliarmos.
- Por exemplo, um sistema para classificar um e-mail como SPAM ou não. Como avaliariamos um modelo nesse cenário?
- Para isso, temos que montar uma matriz de confusão para analisarmos o modelo.
- A matriz de confusão nos indica o quão bom o modelo está em prever exemplos em diversas classes




• Exemplo de matriz de confusão de e-mails de SPAM:

		Eixo com os valores previstos
	spam (predicted)	not_spam (predicted)
spam (actual)	23 (TP)	1 (FN)
not_spam (actual)	12 (FP)	556 (TN)
4		

Eixo para os valores esperados de classificação




• Exemplo de matriz de confusão de e-mails de SPAM:





• Exemplo de matriz de confusão de e-mails de SPAM:





• Exemplo de matriz de confusão de e-mails de SPAM:

	spam (predicted)	not_spam (predicted)
spam (actual) not_spam (actual)	23 (TP) 12 (FP)	1 (FN) 556 (TN)

Podemos ver que de 24 exemplos que eram SPAM, o modelo conseguiu acertar a classificação de 23 exemplos (True Positive – TP)



• Exemplo de matriz de confusão de e-mails de SPAM:

	spam (predicted)	not_spam (predicted)
spam (actual) not_spam (actual)	23 (TP) 12 (FP)	1 (FN) 556 (TN)

Podemos ver que de 24 exemplos que eram SPAM, o modelo errou a classificação de 1 exemplo (Falso Negativo – FN)



• Exemplo de matriz de confusão de e-mails de SPAM:

	spam (predicted)	not_spam (predicted)
spam (actual) not_spam (actual)	23 (TP) 12 (FP)	1 (FN) 556 (TN)

Podemos ver que de 568 exemplos que NÃO eram SPAM, o modelo errou a classificação de 12 exemplos (Falso Positivo – FN)



• Exemplo de matriz de confusão de e-mails de SPAM:

	spam (predicted)	not_spam (predicted)
spam (actual)	23 (TP)	1 (FN)
not_spam (actual)	12 (FP)	556 (TN)

Podemos ver que de 568 exemplos que NÃO eram SPAM, o modelo acertou a classificação de 556 exemplos (True Negative – TN)



• Exemplo de matriz de confusão de e-mails de SPAM:

	spam (predicted)	not_spam (predicted)
spam (actual) not_spam (actual)	23 (TP) 12 (FP)	1 (FN) 556 (TN)

A partir desses conceitos de TP, FN, FP e TN podemos criar métricas para os classificadores que nos ajudam a compreender o desempenho do mesmo em diferentes cenários.



- A matriz de confusão pode ser usada para calcular três métricas relevantes:
- *Precisão ou precision*: é a relação entre o TP sobre todas as previões positivas do modelo

$$precis$$
ão $\stackrel{\text{def}}{=} \frac{TP}{TP + FP}$



- A matriz de confusão pode ser usada para calcular três métricas relevantes:
- Precisão ou precision: é a relação entre o TP sobre todas as previões positivas do modelo

$$precis\~ao \stackrel{\text{def}}{=} \frac{TP}{TP + FP}$$

	spam (predicted)	not_spam (predicted)
spam (actual) not_spam (actual)	23 (TP) 12 (FP)	1 (FN) 556 (TN)



- A matriz de confusão pode ser usada para calcular três métricas relevantes:
- Precisão ou precision: é a relação entre o TP sobre todas as previões positivas do modelo

$$precis\~ao \stackrel{\text{def}}{=} \frac{TP}{TP + FP} = \frac{23}{23 + 12} = 65,71\%$$

	spam (predicted)	not_spam (predicted)
spam (actual)	23 (TP)	1 (FN)
$not_spam (actual)$	12 (FP)	556 (TN)



- A matriz de confusão pode ser usada para calcular três métricas relevantes:
- Revocação ou Recall: é a relação entre o TP com todas os exemplos positivos.

$$revocação \stackrel{\text{def}}{=} \frac{TP}{TP + FN}$$



- A matriz de confusão pode ser usada para calcular três métricas relevantes:
- Revocação ou Recall: é a relação entre o TP com todas os exemplos positivos.

$$revocação \stackrel{\text{def}}{=} \frac{TP}{TP + FN}$$

	spam (predicted)	not_spam (predicted)
spam (actual) not_spam (actual)	23 (TP) 12 (FP)	1 (FN) 556 (TN)



- A matriz de confusão pode ser usada para calcular três métricas relevantes:
- Revocação ou Recall: é a relação entre o TP com todas os exemplos positivos.

$$revoca$$
ção $\stackrel{\text{def}}{=} \frac{TP}{TP + FN} = \frac{23}{23 + 1} = 95,83\%$

	spam (predicted)	not_spam (predicted)
spam (actual) not_spam (actual)	23 (TP) 12 (FP)	1 (FN) 556 (TN)



- Um exemplo qualititativo para entendermos a diferença entre a precisão e revocação:
- Supondo que criamos um algoritmo que busca documentos relevantes em um banco de dados
 - A precisão é a proporção de documentos realmente relevantes que foram encontrados no banco de dados e retornados pelo algoritmo
 - A revocação é a relação de documentos relevantes retornardos pelo algoritmo em comparação ao total de documentos relevantes que ele poderia ter retornado



- No nosso exemplo de SPAM desejamos ter uma precisão maior ou um recall maior?
 - Caso optarmos por um modelo de alta precisão, ele vai separar da nossa caixa de entrada e enviar para a pasta de SPAM poucos e-mails relevantes
 - Caso optarmos por um modelo de alta revocação, ele vai separar da nossa caixa de entrada e enviar para a pasta de SPAM a maioria dos emails que é realmente um SPAM
- Melhor ter e-mails relevantes na sua caixa de entrada! Logo podemos dizer que nesse caso é melhor que o modelo tenha maior precisão



- Então como proceder caso o problema não seja tão simples de ser analisado, isto é, não seja possível definir se a precisão ou revocação é mais indicada?
- Podemos calcular o $F_1 \, score$ que é uma combinação da precisão e da revocação:

$$F_1 = \left(\frac{2}{recall^{-1} + precision^{-1}}\right) = 2 \times \frac{precision \times recall}{precision + recall}$$

Média harmonica entre as duas métricas



- A matriz de confusão pode ser usada para calcular três métricas relevantes:
- Acurácia ou Accuracy: é o número total de exemplos classificados corretamente dividido pelo total de exemplos classificados

$$acur$$
ácia $\stackrel{\text{def}}{=} \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}$



- A matriz de confusão pode ser usada para calcular três métricas relevantes:
- Acurácia ou Accuracy: é o número total de exemplos classificados corretamente dividido pelo total de exemplos classificados

$$acur$$
ácia $\stackrel{\text{def}}{=} \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}$

	spam (predicted)	not_spam (predicted)
spam (actual) not_spam (actual)	23 (TP) 12 (FP)	1 (FN) 556 (TN)



- A matriz de confusão pode ser usada para calcular três métricas relevantes:
- Acurácia ou Accuracy: é o número total de exemplos classificados corretamente dividido pelo total de exemplos classificados

$$acur$$
ácia $\stackrel{\text{def}}{=} \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN} = \frac{23 + 556}{23 + 556 + 12 + 1} = 97,80\%$

	spam (predicted)	not_spam (predicted)
spam (actual) not_spam (actual)	23 (TP) 12 (FP)	1 (FN) 556 (TN)



- A acurácia é uma métrica útil quando todas as classes envolvidas são igualmente importantes!
 - Exemplo um sistema que classifica uma imagem como cadeiras e mesas.
 Não há como prever qual é mais importante!



 Caso estivessemos trabalhando com um modelo com mais de duas classes, como ficaria esse caso?

Nesses casos devemos lembrar dos conceitos de TP, TN, FP e FN



 Vamos ver o exemplo a seguir para os e-mail, com três possíveis classes: urgentes, normais e SPAM:

	Urgente (previsão)	Normal (previsão)	SPAM (previsão)
Urgente (label)	8	5	3
Normal (label)	10	50	30
SPAM (label)	1	60	300



	Urgente (previsão)	Normal (previsão)	SPAM (previsão)
Urgente (label)	8	5	3
Normal (label)	10	50	30
SPAM (label)	1	60	300



TP			
	Urgente (previsão)	Normal (previsão)	SPAM (previsão)
Urgente (label)	8	5	3
Normal (label)	10	50	30
SPAM (label)	1	60	300



TP			
	Urgente (previsão)	Normal (previsão)	SPAM (previsão)
Urgente (label)	8	5	3
Normal (label)	10	50	30
SPAM (label)	1	60	300
FP			



	TP		FN
	Urgente (previsão)	Normal (previsão)	SPAM (previsão)
Urgente (label)	8	5	3
Normal (label)	10	50	30
SPAM (label)	1	60	300
FP			



	TP		FN
	Urgente (previsão)	Normal (previsão)	SPAM (previsão)
Urgente (label)	8	5	3
Normal (label)	10	50	30
SPAM (label)	1	60	300
FP			TN



Assim podemos calcular as métricas para esse caso:

$$precis\~ao_{urgente} \stackrel{\text{def}}{=} \frac{TP}{TP+FP}$$

$$revocação_{urgente} \stackrel{\text{def}}{=} \frac{TP}{TP+FN}$$

$$acur\'acia_{urgente} \stackrel{\text{def}}{=} \frac{TP+TN}{TP+TN+FP+FN}$$

Para o caso de e-mails urgentes:

	TP		FN
	Urgente (previsão)	Normal (previsão)	SPAM (previsão)
Urgente (label)	8	5	3
Normal (label)	10	50	30
SPAM (label)	1	60	300
FP			TN




Para o caso dos e-mails normais:

$$precis\~ao_{normal} \stackrel{\text{def}}{=} \frac{TP}{TP+FP}$$

$$revocação_{normal} \stackrel{\text{def}}{=} \frac{TP}{TP+FN}$$

$$acur\'{a}cia_{normal} \stackrel{\text{def}}{=} \frac{TP+TN}{TP+TN+FP+FN}$$

Para o caso de e-mails normais:






Para o caso dos e-mails que são SPAMs:

$$precis\tilde{a}o_{SPAM} \stackrel{\text{def}}{=} \frac{TP}{TP+FP}$$

$$revocação_{SPAM} \stackrel{\text{def}}{=} \frac{TP}{TP+FN}$$

$$acur\'{a}cia_{SPAM} \stackrel{\text{def}}{=} \frac{TP+TN}{TP+TN+FP+FN}$$

Para o caso de e-mails que são SPAMs:





- Agora vamos analisar mais uma ferramenta para analisar o desempenho de classificadores, a curva ROC
- Ferramenta utilizada para classificadores binários (classificam em duas classes)
- Gráfico que compara dois pontos do classificador:
 - true positive rate (TPR): outro nome para a revocação
 - false positive rate (FPR): Proporção de exemplos negativos classificados de forma incorreta



• O TPR e o FPR podem ser definidos como:

$$TRP \stackrel{\text{def}}{=} \frac{TP}{TP + FN}$$

$$FRP \stackrel{\mathrm{def}}{=} \frac{FP}{FP + TN}$$



- As curvas ROC só podem ser usadas para avaliar classificadores que retornam uma pontuação (ou probabilidade) de previsão entre as classes.
 - Por exemplo: seja \hat{p} um modelo qualquer descrito por $\hat{p} = h_{\theta}(x)$, com x sendo a entrada de dados. Como regra o modelo pode definar as classes como:

$$\hat{y} = \begin{cases} 0 & \text{if } \hat{p} < 0.5, \\ 1 & \text{if } \hat{p} \ge 0.5. \end{cases}$$
threshold

0: Classe negativa


1: Classe positiva



- Para fazer a curva ROC, primeiro discretiza-se um intervalo de 0 até 1 para fazer o teste. Por exemplo: [0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1]
- Na sequência calculamos o TRP e FRP para cada um dos valores descretizados utilizando os mesmos como threshold do nosso modelo.
 - Por exemplo definimos 0.7 como threshold do nosso modelo e realizamos a classificação. Se o valor for acima de 0.7, classificamos como classe positiva, do contrário negativa.




 Após calcular o TRP e o FRP para cada um dos valores podemos plotar o gráfico:



- Em azul temos o desempenho do modelo
- A linha tracejada representa um modelo que selecionaria aleatória cada uma das classes




 Após calcular o TRP e o FRP para cada um dos valores podemos plotar o gráfico:






Quanto maior a área abaixo da curva (AUC), melhor é o classificador






• Podemos usar ele até para comparar o desempenho de modelos diferentes:





O modelo de Random Forest possui AUC maior que o SGD. Logo, para esse estudo ele foi o melhor modelo





Fonte: https://www.datasciencecentral.com/roc-curve-explained-in-one-picture/

Referências Bibliográficas



 GÉRON, Aurélien. Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn and TensorFlow. Sebastopol: O'reilly Media, 2017

Burkov, A. Machine Learning Engineering. True Positive Inc., 2020.