

Aluno: Matheus Willamy de Alencar Albuquerque

Packet Tracer – Implementando um Esquema de Endereçamento IPv6 com Sub-Redes

Tabela de Endereçamento

Dispositivo	Interface	Endereço IPv6	Endereço Link-local
R1	G0/0	2001:db8:acad:00c8: :1/64	fe80::1
	G0/1	2001:db8:acad:00c9::1/64	fe80::1
	S0/0/0	2001:db8:acad:00cc::1/64	fe80::1
R2	G0/0	2001:db8:acad:00ca::1/64	fe80::2
	G0/1	2001:db8:acad:00cb::1/64	fe80::2
	S0/0/0	2001:db8:acad:00cc::2/64	fe80::2
PC1	NIC	Configuração Automática	
PC2	NIC	Configuração Automática	
PC3	NIC	Configuração Automática	
PC4	NIC	Configuração Automática	

Objetivos

Etpa 1: Determinar as Sub-Redes IPv6 e o Esquema de Endereçamento

Etapa 2: Configurar o endereçamento IPv6 em roteadores e PCs.

Etapa 3: verificar a conectividade IPv6.

Histórico/Cenário

Os administradores de rede devem saber como implementar o IPv6 em suas redes. Você foi solicitado a configurar uma rede para uso pela equipe de vendas para uma demonstração de cliente. A rede usará uma série de sub-redes IPv6 consecutivas para quatro LANs. Seu trabalho é atribuir as sub-redes às LANs e configurar os roteadores e PCs com endereçamento IPv6. Certifique-se de configurar todos os componentes necessários para o roteamento IPv6 nos roteadores.

Instruções

Etapa 1: Determinar as Sub-Redes de IPv6 e o Esquema de Endereçamento

Você recebeu a sub-rede IPv6 **2001:db8:acad:00c8:** :/**64** como sub-rede inicial. Você precisará de mais quatro sub-redes para cada rede necessária. Incrementar os endereços de sub-rede consecutivamente por um para chegar às quatro sub-redes necessárias. Preencha a tabela abaixo.

Tabela de Sub-Redes

Sub-rede	Endereco
Sub-rede	Liidereço

R1 G0/0/ LAN	2001:db8:acad:00c8: :0/64
LAN G0/1 de R1	2001:db8:acad:00c9::0/64
LAN G0/0 de R2	2001:db8:acad:00ca::0/64
LAN G0/1 de R2	2001:db8:acad:00cb::0/64
Rede de link R1 para R2	2001:db8:acad:00cc::0/64

Etapa 2: Configure o endereçamento IPv6 em roteadores e PCs.

Preencha a tabela de endereçamento acima para usar como guia para configurar os dispositivos.

- Atribua o primeiro endereço IP na sub-rede às interfaces LAN do roteador.
- Atribua os endereços de link local conforme designado na tabela de endereçamento.
- Para a conexão entre os roteadores, atribua o primeiro endereço na sub-rede a R1.
- Para a conexão entre os roteadores, atribua o segundo endereço na sub-rede ao R2.
- Defina todos os quatro hosts para configurar automaticamente com endereços IPv6.

Roteador 1

R1(config)#ipv6 unicast-routing

R1(config)#interface gigabitEthernet 0/0

R1(config-if)#ipv6 address 2001:db8:acad:00c8::1/64

R1(config-if)#ipv6 address fe80::1 link-local

R1(config-if)#no shutdown

R1(config)#interface gigabitEthernet 0/1

R1(config-if)#ipv6 address fe80::1 link-local

R1(config-if)#ipv6 address 2001:db8:acad:00c9::1/64


R1(config-if)#no shutdown

R1(config)#interface serial 0/0/0

R1(config-if)#ipv6 address fe80::1 link-local

R1(config-if)#ipv6 address 2001:db8:acad:cc::1/64

R1(config-if)#no shutdown




Roteador 2


R2(config)#ipv6 unicast-routing

R2(config)#interface gigabitEthernet 0/0
R2(config-if)#ipv6 address fe80::2 link-local
R2(config-if)#ipv6 address 2001:db8:acad:ca::1/64
R2(config-if)#no shutdown

R2(config)#interface gigabitEthernet 0/1
R2(config-if)#ipv6 address fe80::2 link-local
R2(config-if)#ipv6 address 2001:db8:acad:cb::1/64
R2(config-if)#no shutdown

R2(config)#interface serial 0/0/0
R2(config-if)#ipv6 address fe80::2 link-local
R2(config-if)#ipv6 address 2001:db8:acad:cc::2/64
R2(config-if)#no shutdown





Etapa 3: Verifique a conectividade IPv6.

Os PCs devem ser capazes de efetuar ping uns aos outros se o endereçamento tiver sido configurado corretamente.

```
PC1
                                                                                       X
 Desktop
           Programming
  Command Prompt
                                                                                            Х
                                                                                             Α
  C:\>
  C:\>
  C:\>
  C:\>
  C:\>
  C:\>
  C:\>
  C:\>
  C:\>ping 2001:db8:acad:00c9::1
  Pinging 2001:db8:acad:00c9::1 with 32 bytes of data:
  Reply from 2001:DB8:ACAD:C9::1: bytes=32 time<1ms TTL=255
  Ping statistics for 2001:DB8:ACAD:C9::1:
      Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
  Approximate round trip times in milli-seconds:
      Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
  C:\>ping 2001:db8:acad:00ca::1
  Pinging 2001:db8:acad:00ca::1 with 32 bytes of data:
  Reply from 2001:DB8:ACAD:CA::1: bytes=32 time=19ms TTL=254
  Reply from 2001:DB8:ACAD:CA::1: bytes=32 time=21ms TTL=254
  Reply from 2001:DB8:ACAD:CA::1: bytes=32 time=1ms TTL=254
  Reply from 2001:DB8:ACAD:CA::1: bytes=32 time=21ms TTL=254
  Ping statistics for 2001:DB8:ACAD:CA::1:
      Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
  Approximate round trip times in milli-seconds:
      Minimum = 1ms, Maximum = 21ms, Average = 15ms
  C:\>
Top
```

