```
-réseau 1 : 192.168.1.0/24 avec Alice, Bob & Roger câble droit= relié au Switch réseau 2 : 172.16.0.0/16 avec Roger, Caroline & Rachel câble croisé= le reste
```

-réseau 3 : 10.0.0.0/8 avec Rachel & David (routeur roger en ip : x.x.x.1/masque )

David relié a Rachel R2 ( c1 ) , (câbles droits le reste) Rachel relié au Switch S2 relié a Caroline et Roger R1, Roger R1 relié au Switch S1 qui lui relié à bob et Alice.

«:» début de commande

## **2. Premiers Réseaux (3pts)** (Distributions : Guignol et pinnochio)

Machines: Alice Bob Roger Caroline

Alice	Bob	Caroline
:ifconfig eth0 up   ifconfig eth0 ip 192.168.1.1/24 :telnet 192.168.1.254 2601 (zebra) :enable (zebra) :conf ter :interface eth1 ip addr 172.16.0.1/16 :end :copy running-config startup- config (sauvegarde) :exit Routage: :route add default gw 192.168.1.1 dev eth0	:ifconfig eth0 up :ifconfig eth0 192.168.1.2/24  Routage: :route add default gw 192.168.1.1 dev eth0	:ifconfig eth0 up   ifconfig eth0 172.16.0.254 dev eth0 :route add default gw 172.16.0.254 // :route add -net (reseau exterieur avec masque) gw (ip du routeur passerelle) dev (interface eth?) exemples: :route add -net 192.168.1.0/24 gw 172.16.0.1 dev eth0 :route add -net 10.0.0.0/8 gw 172.16.0.3 dev eth0

## 3. **DHCP** (3pts)

sur Alice un service DHCP permet d'attribuer dynamiquement une adresse IPv4 à Bob (Faut Vérifier le bon fonctionnement du service DHCP ) <u>Depuis Alice faire :</u>

```
:mv /etc/dhcp3/dhcpd.conf /etc/dhcp3/dhcpd.conf.old (enlever le 3 ou le mettre si problèmes)
:touch /etc/dhcp3/dhcpd.conf
:vi /etc/dhcp3/dhcpd.conf
ddns-update-style none;
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
authoritative;
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
range 192.168.1.3 192.168.1.10;
} TEST : dhcpd (si ça affiche : Sending on Socket/fallback/fallback-net, c'est que ça marche)
Bob : dhclient eth0 (ça doit afficher le message : bound to 192.168.1.2 – renewal in 300 seconds)
```

**4. DNS (3 pts)** Config & start sur Caroline service DNS (zone simple, pas de résolution inverse) qui définit une zone tp-reseau. Attribuez à Alice le nom dhcp-serv, à Bob le nom client, à Caroline le nom dns-serv , à Roger le nom routeur. Assurez-vous qu'il soit consultable depuis toutes les machines en place. Faire depuis Caroline :

```
@ IN SOA serv-dns.tp-reseau. root.serv-dns.tp-reseau. (
2023041301; serial | 28800; refresh | 14400; retry | 36000; expire | 86400; default_ttl
)
@ IN NS serv-dns.tp-reseau. serv-dns IN A 172.16.0.1 (ipv4_Caroline)
client IN A 192.168.1.2 (ipv4_Bob)
dhcp-client IN A 192.168.1.1 (ipv4_Alice)
routeur IN A 192.168.1.254 (ipv4_Roger_eth0)
routeur IN A 172.16.0.254 (ipv4_Roger_eth1)
```

Caroline : vérification du fichier, pas de message erreur -> affiche "ok" = ça marche PUIS named-checkzone tp-reseau /etc/bind/db.tp-reseau ET Lancement du dns avec -> named Configuration Client : Alice et Bob

:vi /etc/resolv.conf

nameserver ipv4\_Caroline

search tp-reseau

Alice et Roger tester la commande suivante en entière, si pas de msg d'erreur = bon :host serv-dns.tp-reseau /host client /host dhcp-client

## Routage Avancé (3 pts)

Ajoutez les machines **Rachel** et **David**, créant le **nouveau réseau 10.0.0.0/8**. Faites les configurations nécessaires pour que **David puisse communiquer** avec **Alice** et consulter le **DNS** de Caroline.

Créer l'ordinateur David et Routeur Rachel (On lie Rachel au Switch S2 ).

(Entre David et Rachel, **soit un câble croisé** ou un créer un Switch S3 puis deux câbles droits reliés.

Quand on créer le routeur Rachel on change l'adresse IP par défaut par celle du réseau 10.0.0.0/8 en mettant l'adresse IP: 10.0.0.254/8. (En gros faut appuyer sur le bouton "modifier" du routeur Rachel sur l'interface de Marionnet puis saisir cet IP sur le port 0)

On peut également faire avec l'adresse 172.16.0.253/16, ça dépend de la façon dont vous voulez faire le routage.

Sur David:

:ifconfig eth0 up | ifconfig eth0 10.0.0.2/8 :telnet 10.0.0.1 2601

:enable

:conf ter

:interface eth1

:ip addr 172.16.0.3 (par exemple)

:end

:exit

puis faire seulement après :

route add default gw passerelle dev interface soit : David = route add default gw 10.0.0.1 dev eth0 Caroline = route add default gw 172.16.0.3 dev eth0 Puis on revient sur Zebra et on ajoute les routes sur Rachel et Roger. Depuis Caroline :

:telnet 172.16.0.253 2601 (mdp : zebra) :enable (mdp zebra) :conf ter :ip route 192.168.1.0/24 172.16.0.254 :end :exit

Depuis Alice ou Bob:

:telnet 192.168.1.254 2601 (mdp zebra) :enable (mdp zebra) :configure terminal

:ip route 10.0.0.0/8 172.16.0.253 :end :exit Tester (ping) et vérif câbles & ports routeurs.

Consulter le DNS de Caroline avec David :vi /etc/resolv.conf :nameserver 172.16.0.1 :search tp-reseau puis faire des tests avec la commande host comme sur l'étape du DNS. (David et Caroline) + test host

## 6. Pare Feu (2pts)

# Politique par défaut : refuser tout le trafic entrant iptables -P INPUT DROP
# Autoriser les réponses DNS (UDP)
iptables -A INPUT -p udp --sport 53 -j ACCEPT
# Autoriser les requêtes DNS (UDP)

iptables -A INPUT -p udp --dport 53 -j ACCEPT

# Autoriser les requêtes DNS (TCP)

iptables -A INPUT -p tcp --dport 53 -j ACCEPT # Rejeter tout autre trafic entrant iptables -A INPUT -j DROP