La mémoire en C/C++

Nicolas Gazères

Dassault Systèmes
DS Research, Life Sciences
ngs@3ds.com

La mémoire


- La mémoire est une <u>ressource</u>
 - une matière première indispensable au fonctionnement du programme:
 - le code du programme occupe de la mémoire.
 - · les variables du programme occupent de la mémoire.
 - présente en quantité limitée
 - donc à gérer soigneusement dans le temps
 - allouer le minimum nécessaire
 - libérer rapidement ce dont on n'a plus besoin.

ATTENTION

 Un programme peut être <u>parfait</u> du point de vue algorithmique, mais être malgré tout perçu globalement comme <u>de mauvaise qualité</u> simplement parce qu'il gère mal la ressource "mémoire".

La mémoire physique (RAM)

- · Composants mémoire
 - Barrette de RAM (transistors)
 - Séparé du processeur (il y a aussi les caches)
- Bus d'adresse / bus de données
 - Machine 32 bits / 64 bits
- Que contient la mémoire quand on allume l'ordinateur ?
 - N'importe quoi, pas forcément zéro.




- Remarques
 - Dans les machines modernes, il y a une hiérarchie de composants mémoire.
 - Registres
 - Caches niveau 1, niveau 2...
 - Les caches n'ont une influence que sur le temps d'accès à l'information, pas sur la représentation de la mémoire.

<u>La mémoire virtuelle</u>

C'est ce type de mémoire qu'utilise un process.

- Modèle mental simplifié (machine 32 bits)
 - La mémoire mise à disposition d'un process peut être vue comme une suite de 2³² octets numérotés.
 - Le numéro de l'octet s'appelle <u>l'adresse</u>.



- Remarque:
 - Ce modèle mental simplifié reste encore valable en présence de registres et de caches.

Représentation mémoire des types

- Exemple pour un type scalaire: l'int
 - Quatre octets consécutifs \rightarrow 32 bits \rightarrow 2³² valeurs entières possibles.

- Exemple pour un type flottant: le float (Norme IEEE-754)
 - Les quatre octets (32 bits) se décomposent comme ceci:
 - d'abord 1 bit de signe (poids fort) (0=positif, 1=négatif).
 - puis 8 bits d'exposant (ces bits stockent « exposant+126 »).
 - puis 23 bits de significand (ie. mantisse)
 - Le format IEEE-754 complet est complexe (cf. dénormalisations)
- Attention à l'interprétation comme un int d'une représentation float.
 - et vice-versa...

Little endian / Big endian

Principe


 Lorsqu'un type est représenté sur plusieurs octets (par ex. int, float, ...), se pose la question de savoir dans quel ordre ranger les octéts du type en mémoire.

Définition: Little endian / Big endian

- Sur une machine little-endian (ie. intel), c'est l'octet de poids faible qui est stocké à l'adresse-mémoire la plus basse.
- Sur une machine big-endian (ie. sparc), c'est l'inverse.
- Important pour
 - les échanges sur le réseau
 - Les sauvegardes de fichiers...

Exemple

- Soit l'entier 16909060 (0x01020304).
- Little endian
- Big endian



Opérateur sizeof Types élémentaires

- Tous les éléments d'un type donné occupent le même nombre d'octets en mémoire.
 - → On peut donc parler de la taille d'un type.
- L'opérateur sizeof est un opérateur « compile-time » qui renvoie
 - La taille en octets du type d'une expression (sans parenthèses):
 - La taille en octets d'un type écrit explicitement (il faut alors des parenthèses).
- Exemples (machine Windows/Intel):

```
... sizeof(int) ... // renvoie 4
float f=2.8;
... sizeof f ... // renvoie 4
... sizeof(unsigned char)... // renvoie 1
```

Remarques:

- sizeof renvoie une valeur entière non-modifiable (de type size_t)
- Le calcul de sizeof est fait à la compilation, pas à l'exécution.
- Le calcul de sizeof est fait sur la base du <u>type</u> de l'expression qu'on lui donne, pas du résultat.

Fin