## Allocation dynamique en C

Où les tableaux et les pointeurs finissent par se rejoindre...

#### Nicolas Gazères

Dassault Systèmes
DS Research, Life Sciences
ngs@3ds.com


#### Allocation dynamique

- Il existe des besoins en mémoire dont la taille est inconnue à la compilation et n'est connue qu'à l'exécution.
  - chaine de caractères saisie par l'utilisateur humain
  - containers de taille variable
    - vecteurs
    - matrices
    - ...
  - taille de maillage dépendant de la précision requise
  - fichiers de taille et de structure arbitraire
  - ...
- Solution: l'allocation dynamique
  - L'allocation dynamique permet d'allouer des tableaux de taille variable (tableaux dynamiques)
  - La primitive d'allocation dynamique est malloc()
    - déclarée dans le header standard < malloc.h >

#### Exemple

- Allocation dynamique d'un tableau de K entiers:
  - K étant inconnu à la compilation, on ne peut pas utiliser « int tab[K]; »

```
#include <malloc.h>
...
int * p = (int*) malloc( K * sizeof(int) ) ;
```



- Accès aux éléments du tableau dynamique:
  - On accède aux membres du tableau par arithmétique de pointeurs.

```
*(p+2) ⇔ p[2]
```

#### Libération de la mémoire

- La zone-mémoire obtenue par malloc() reste allouée tant que le programme ne demande pas explicitement la libération de cette zone-mémoire.
  - Règle de bonne programmation: dès qu'une zone-mémoire n'est plus nécessaire, elle doit être libérée par appel à la fonction free().
    - Cf. gestion des ressources



- Attention
  - Si free() n'est jamais appelé, la mémoire n'est jamais récupérée!
    - C'est ce qui s'appelle une « fuite-mémoire » (memory leak)
  - Seul un pointeur obtenu par malloc() peut être fourni en argument à free().
    - Sinon, comportement imprévisible (cf. cours gestion-mémoire).

### Propriétés de malloc()

- malloc() renvoie un pointeur sur le début de la zone-mémoire
  - Le premier élément du tableau.
- Avec la version standard de malloc(), le programmeur n'a aucun contrôle sur l'emplacement de la zone-mémoire.
  - C'est malloc() qui décide tout seul d'après ses structures internes.
- malloc() renvoie une zone-mémoire
  - contiguë
  - garantie <u>au moins aussi grande</u> que celle qui est demandée
    - parfois ce qui est alloué est légèrement plus grand que demandé.
    - Cela ne change pas grand-chose pour le programmeur...
- malloc() renvoie un pointeur void\* (pointeur de type « pointeur sur void »)
  - C'est au programmeur de le convertir dans le type désiré (→ via un cast)
  - Lorsque malloc() échoue, il renvoie un pointeur nul.
    - Par exemple, lorsque la taille demandée dépasse la quantité de mémoire disponible.

#### Inconvénients de malloc()

- malloc() est une solution de « bas niveau »
  - C'est le programmeur qui fait le calcul du nombre d'octets dont il a besoin → risque d'erreurs
    - bug dans l'expression, zéro terminal oublié, ...
  - Ce risque disparaîtra en C++
    - Le C++ propose des primitives de plus haut niveau pour allouer de la mémoire pour « un certain type de variable »
- Risque de fuites-mémoire
  - La zone-mémoire obtenue par malloc() reste allouée tant que le programme ne demande pas explicitement la libération de cette zone-mémoire.
    - Ceci reste un inconvénient en C++
    - En C++, on peut réduire ce risque en s'appuyant sur des classes qui gèrent correctement leurs allocations-mémoire.

# Comparaison entre tableau alloué statiquement / dynamiquement

```
// Tableau alloué statiquement
{
   int i[2];
   ...
}
```

```
// Tableau alloué dynamiquement
{
   int *p= (int*) malloc( k*sizeof(int) );
   ...
}
```

		Tableau alloué dynamiquement
Manipulation de la variable	Par son nom.	Par pointeur.
Durée de vie	Limitée au bloc englobant.	Jusqu'au free().
Taille	La taille <u>doit</u> être connue dès la compilation.	La taille <u>peut</u> être connue à l'exécution seulement.
Où en mémoire ?	Sur la Pile.	Dans le Tas.

# Passage de tableau en argument de fonction

Deux façons de déclarer la fonction:

```
void fonction( int tab[]) {
    ...
}
```

```
void fonction( int *tab ) {
...
}
```

int tab[10] = ...; fonction( tab );

int main() {

- Une seule façon d'appeler:
- Attention:
  - si on veut passer explicitement
     la taille du tableau à la fonction,
     il faut introduire un paramètre supplémentaire.
    - → voir exercice sur le <u>decay</u>

### Retour aux pointeurs...