


Mathilde Paya N° d'inscription : 43343 Session 2021/2022 Thème santé, prévention



## Contexte

maximum engin sur chantier : **90 dB** (= puissance sonore)



# Plan

I/ Contrôle actif du bruit : principe, attentes et limites


II/ Paysage sonore et objectifs

III/ 3 processus, avantages et inconvénients

IV/ Conclusion et utilisation actuelle

I/ Contrôle actif du bruit : principe, attentes et limites

# Mise en évidence du principe







Atténuation en un point : angle d'incidence sans importance

Logiciels : Audacity et Phyphox

## Bruit blanc








## I/ Contrôle actif du bruit : principe, attentes et limites

# Mise en évidence du principe



## Remarques:


- atténuation totale impossible en réalité
- 20dB au plus (grande atténuation: processus efficace)

## Contraintes de l'application réelle:

- générer un contre-bruit exact (opposé d'un signal qu'on ne connaît pas à priori)
- fonctionner en temps réel (rapidité de l'ordre de la ms)


# Identification des bruits indésirables

Analyse sonore avec Python (scipy.io.wavfile pour le traitement du fichier .wav et numpy pour la transformée de Fourier rapide)



## II/ Paysage sonore et objectifs

# Identification des bruits indésirables



## Remarques:

- moteurs/ machines/ ventilateurs en basses fréquences (environ 100Hz)
- alarmes en plus hautes fréquences

## II/ Paysage sonore et objectifs


# **Objectifs**

- obtenir une atténuation de l'ordre de -20dB
- choisir le domaine de fréquences de l'atténuation (<250Hz)</li>


## 3 processus:

- analyse du son par transformée de Fourier
- circuit électrique
- filtre informatique

# Processus 1: analyse sonore (simulations informatiques)





# Processus 1: analyse sonore (simulations informatiques)



# Processus 1 : déphasage

▷informatiquement : on modifie le déphasage (pas de 1/10 \*  $2\pi$ ) tant que l'amplitude est plus grande que la moitié de l'amplitude originelle





Inconvénient : complexité trop importante, temps de calcul trop long pour une utilisation en temps réel


(essai sur bruit de chantier enregistré : plusieurs minutes pour le calcul total)


III/ 3 processus, avantages et inconvénients

## Remarques:

- choix de 100Hz: moteur
- $\lambda = c/f \approx 3m$

# Processus 2 : approche électrique








atténuation de -19.6dB




# Processus 2 : approche électrique



## III/ 3 processus, avantages et inconvénients

# Processus 2 : approche électrique



III/ 3 processus, avantages et inconvénients

# Processus 3: filtres LMS (principe)

Légende :


x(t) = signal d'entrée

e(t) = erreur résultante (on veut <math>e(t) = 0)

p = ordre du filtre

 $\mu = pas$ 

Formalisé en 1960 par Bernard Widrow, professeur de l'université de Stanford Principe : approcher x(t) par y(t)



matrice X = p dernières valeurs du signal d'origine


matrice W = matrice des coefficients de l' équation pondérée donnant la solution y(t) mise à jour des coefficients à chaque discrétisation de x(t) selon :

$$W = W + \mu * e[k] * X$$


$$y[k] = W[0] * x[k] + \dots + W[p-1] * x[k-(p-1)]$$

# Processus 3: filtres LMS (compromis sur le coefficient $\mu$ )

Variation du pas  $\mu$  entre 0.01 et 0.05 (signal originel en vert, bruit résiduel en rouge)




Plus  $\mu$  est grand, plus la convergence est rapide.



Un trop grand  $\mu$  peut causer une réponse divergente.

# Processus 3: filtres LMS (application à un bruit réel)






# Processus 3: filtres LMS (Normalized LMS)

Variation du pas selon : 
$$\mu(k) = \frac{\mu_{lim}}{\sum_{i=k}^{i=k-(p-1)} x^2[i]} \qquad \text{Avec } \mu_{\text{lim}} < 2.$$

Application du filtre NLMS à un bruit de ventilateur avec  $\mu_{\mathrm{lim}}$ =0.5



## IV/ Conclusion et utilisation actuelle

# Comparaison

	Avantages	Inconvénients
1/ analyse sonore	permet de choisir précisément les fréquences à atténuer	temps de calcul trop long
2/ approche électrique	traitement presque immédiat	
3/ filtre informatique	efficacité	ne permet pas de choisir les fréquences atténuées

Remarque : communications possibles avec les filtres LMS (on connaît le signal à laisser passer)

Utilisation actuelle:

filtres LMS et NLMS par des circuits électroniques

# Annexes

## **Détails microphone**

Marque AGPTEK

Couleur AC02 Microphone 3.5mm

Distance focale Jack 3,5 mm

Technologie de Auxiliaire

connectivité

Source d'alimentation Alimenté par pile

Poids de l'article 0.05 Livres

Diagramme polaire Omnidirectionnel

Plateforme matérielle Ordinateur

Plage de fréquence 20Hz-20kHz

Réponse en fréquence 20 KHz

### création du signal en opposition de phase

```
Méthode 1
```


def fonctionsindecalee(L,A,t):

```
### création du spectre en fréquence
```

#Ne est le nombre d'échantillons, Te le pas d'échantillonnage


```
Ne = len(signal)
Te = temps[1] - temps[0]
spectre = 2*np.absolute(np.fft.rfft(signal))/Ne
frequences = np.arange(Ne/2+1,)*1.0/(Te*Ne)
```


```
res = 0
    for i in range (len(L)):
        res += A[i]*np.sin(2*np.pi*L[i]*t + np.pi)
    return res
def creationsignalcontraire(liste, amplitudes, duree):
    L=[]
    for i in range (len(liste)):
        if liste[i]<75:</pre>
            L.append(liste[i])
    temps = np.linspace(0,duree,1000)
    signaldesortie = [fonctionsindecalee(L,amplitudes,t) + f(t)+f2(t)+f3(t)+f4(t)+f5(t) for t in temps]
    return (temps, signaldesortie)
```



```
dephasage = [1 for i in range(len(listefrequences))]
for i in range (len(listefrequences)):
    valeuramplitude = listeamplitudes[i]
   while valeuramplitude>listeamplitudes[i]/2:
        contre = np.array(creationsignalcontraire(listefrequences, listeamplitudes, dephasage)[1])
        # somme des deux signaux
        final = signal + contre
        # transformation en une liste
        finalliste = []
        for k in range (len(temps)):
            finalliste.append( final[k] )
        # création du spectre en fréquence de la somme
        spectrefinal = 2*np.absolute(np.fft.rfft(finalliste))/Ne
        valeuramplitude = rechercheamplitude(listefrequences[i],frequences,spectrefinal)
        dephasage[i] += 1
```


## (simulation chantier)






# Méthode 2

montage inverseur (R=10kOhms)



## montage sommateur (R=10kOhms)



# Méthode 3

## Review and Comparison of Variable Step-Size LMS Algorithms

Dariusz Bismor, Krzysztof Czyz and Zbigniew Ogonowski

Institute of Automatic Control, Silesian University of Technology, ul. Akademicka 16, 44-100 Gliwice, Poland


## LMS

```
#nombre d'itérations
nb = 2000
y = np.zeros(nb)
e = np.zeros(nb)
s = np.zeros(nb)
for k in range (nb):
    #mise a jour des coeffs de X
    X[1:]=X[0:-1]
    X[0]=x(k)
    #signal contraire à émis à l'instant k
    y[k]=np.dot(X,W)
    s[k]=-y[k]
    #calcul de l'erreur
    e[k]=x(k)-y[k]
    #mise à jour de la matrice de l'équation pondérée
    W=W+mu*e[k]*X
```


### **NLMS**

```
#nombre d'itérations
nb = 2000
y = np.zeros(nb)
e = np.zeros(nb)
s = np.zeros(nb)
mulim = 0.5
mu = mulim
for k in range (nb):
    #mise a jour des coeffs de X
   X[1:]=X[0:-1]
   X[0]=x(k)
    #signal contraire à émis à l'instant k
   v[k]=np.dot(X,W)
    s[k]=-y[k]
    #calcul de l'erreur
    e[k]=x(k)-y[k]
    #mise à jour du coefficient mu
   if np.dot(X,X)!=0:
        mu = mulim / np.dot(X,X)
    #mise à jour de la matrice de l'équation pondérée
    W=W+mu*e[k]*X
```

## Variation de l'ordre p du filtre LMS



## Variation de la constante $\mu_{\mathrm{lim}}$



Conclusion : limite pour les cas simples à  $\mu_{\rm lim}$  = 2.