TP 01 - DNSSEC

R411 - Cyber - Sécurisation de services réseaux

Il vous est demandé un compte-rendu (en PDF) précisant les commandes, les résultats (capture de texte principalement) et le contenu des fichiers de configuration (e.g. /etc/bind).

Déposer le compte-rendu sur l'ENT de l'IUT ou l'envoyer par mail à christophe.borelly@umontpellier.fr.

1. Serveur DNS personnel simple

- Préparer un serveur DNS de type *master* pour une zone simulant un domaine portant <u>votre nom</u>, associé aux adresses IPv4 192.168.1.0/24 et IPv6 2001:db8:1234::/64 (Pour l'étudiant John DOE, le domaine pourrait être DOE.FR). Ajouter au moins les noms dns, mail et www et utiliser des champs A, AAAA, NS, MX, CNAME.
- 2. Créer également les zones inverses.
- 3. Vérifier vos fichiers avec named-checkconf et named-checkzone.
- 4. Démarrer votre serveur en mode « foreground » (named -g) et tester celui-ci en local et à distance avec dig (sur une autre machine : celle de votre voisin par exemple).
- 5. Tester la résolution inverse avec host puis dig.
- 6. Utiliser la directive allow-query pour autoriser ou interdire les requêtes vers votre serveur (de façon globale ou pour une zone particulière).
- 7. Définir une ACL (Access Control Lists) pour simplifier l'écriture de la directive précédente.
- 8. Ajouter un nom ou modifier une adresse dans une zone « master » et recharger la configuration (rndc reload, voir aussi rndc --help). Qu'indique le serveur si on a pas pris soin de changer le numéro de version de la zone ?
- 9. Ajouter le support de DNSSEC (Signature NSEC) à votre zone.
- 10. Que faudrait-il faire pour valider entièrement un enregistrement (voir delv)?

2. Transfert de zones

- 1. Créer sur votre serveur DNS, une zone secondaire pour la zone « maître » du serveur de l'un de vos voisins (ou bien créer un second serveur sur une machine virtuelle). Vérifier que le transfert de zone à bien fonctionné.
- 2. Utiliser la commande tsig-keygen pour créer une clé TSIG de type HMAC-SHA256 :

tsig-keygen cleXFR

3. Utiliser cette clé pour sécuriser le transfert de zone. Vérifier que le transfert est interdit tant que le « slave » n'utilise pas la même clé.

3. Mises à jour dynamiques :

 Utiliser la directive allow-update sur votre zone « maître » pour qu'un client utilisant DHCP par exemple, puisse indiquer son adresse au serveur DNS avec la commande nsupdate -d nsupdate.conf. Voici un exemple de fichier de configuration pour nsupdate :

server x.x.x.x update add nom.DOE.FR 300 IN A 10.1.2.3 send

- 2. Sur le serveur maître, afficher le contenu du fichier de journalisation qui a été créé avec l'outil named-journalprint.
- 3. Quelle adresse est utilisée si on n'utilise pas la commande server dans le fichier .conf?
- 4. Utiliser une clé TSIG pour sécuriser maintenant la mise à jour.
- 5. Comment automatiser la mise à jour quand le client utilise dhclient (ou dhcpcd) pour obtenir son adresse IP?
- 6. Utiliser les commandes prereq et de lete de nsupdate pour effacer un enregistrement si seulement il existe.
- 7. Mettre en place une mise à jour SIG(0).

Christophe BORELLY 1/1 09/05/23