# PCSO: physique des ondes Cours 6 - ondes stationnaires

#### wooclap.com/ZUZTSH

### Rappels

- Une onde est caractérisée par sa célérité, sa fréquence (ou période ou pulsation) et sa longueur (ou vecteur) d'onde.
- La propagation d'une onde sinusoïdale est donnée par une amplitude, un déphasage, une pulsation et un vecteur d'onde.
- Les ondes électromagnétiques sont une grande famille d'ondes de même célérité mais différant par leur fréquence.
- Une onde progressive se propage à l'infini si elle ne rencontre pas d'obstacle.

## Onde progressive


Une onde est dite progressive lorsqu'elle se propage sans déformation ni atténuation à l'infini.

Si une onde se propage selon un axe x, on parle d'onde droite si elle la propagation se fait dans le sens des x croissants et d'onde gauche si elle se fait dans les sens des x décroissants.

Si l'onde rencontre un obstacle ou si le milieu de propagation change de nature, il peut y avoir réflexion.

### Que se passe-t-il en cas d'obstacle?

Il y a des phénomènes de réflexion et transmission à l'interface



Obstacle : changement de milieu ou de propriétés du milieu

### Que se passe-t-il en cas d'obstacle?

- Plus le changement de milieu sera brutal, plus l'onde sera réfléchie et moins elle sera transmise (passage de l'air ou d'une corde à un mur...)
- Plus le changement de milieu sera progressif, plus l'onde sera transmise et moins elle sera réfléchie (passage de l'air au vide pour une OEM...)
- Si l'onde qui arrive est sinusoïdale, les ondes réfléchie et transmise le seront aussi.

### Exemples

- Corde attachée à un mur
- Son qui se réfléchit dans une pièce
- Vagues qui rebondissent
- Lumière réfléchie par un miroir

### Superposition d'ondes

Deux ondes du même type peuvent s'additionner, on parle de superposition :  $f = f_{\text{onde 1}} + f_{\text{onde 2}}$ 

Par exemple, si deux vagues se rencontrent, la hauteur de l'eau sera la somme des hauteurs créées par chacune des vagues. Ainsi en certains points il pourra y avoir une vague de hauteur double et en d'autres points aucun changement de hauteur (si les vagues s'annulent).

Les ondes stationnaires ne propagent pas d'énergie. Elles se forment par superposition de deux ondes de même fréquence se propageant en sens opposés.

Onde incidente droite :  $A_i cos(\omega t - kx + \varphi_i)$ 

Onde réfléchie gauche :  $A_r \cos(\omega t - kx + \varphi_r)$ 

Onde résultante :  $A_i cos(\omega t - kx + \varphi_i) + A_r cos(\omega t - kx + \varphi_r)$ 

On peut donc exprimer l'onde résultante à tout instant et en toute position :  $f(x,t) = A_i cos(\omega t - kx + \varphi_i) + A_r cos(\omega t - kx + \varphi_r)$ 

Si toute l'onde est réfléchie,  $A_i = A_r = A$  et on parle de réflexion totale. Si la réflexion d'introduit pas de déphasage,  $\varphi_i = \varphi_r = \varphi$ .

Alors:  $f(x,t) = A(\cos(\omega t - kx + \varphi) + \cos(\omega t - kx + \varphi))$ 


On peut montrer (cos a + cos b =  $2\cos((a+b)/2)\cos((a-b)/2)$ ) que  $f(x,t) = 2A\cos(\omega t + \varphi)\cos(kx)$ 

Les termes spatial et temporel sont découplés : ce n'est plus une équation de propagation. La vibration est donc stationnaire (elle ne se déplace pas) mais l'amplitude varie dans l'espace.

Les <u>ondes stationnaires</u> peuvent être formées en agitant une corde attachée à un mur aux bonne fréquences. Ce sont aussi elles que l'on retrouve dans un four à micro-ondes, le long des cordes d'une guitare, dans les tuyaux des instruments à vent...

Il existe des points de vibration nulle : les nœuds. Il existe aussi des points de vibration maximale : les ventres.

# Propriétés



La distance entre deux nœuds ou deux ventres successifs est de  $\lambda/2$  et la distance entre un ventre et un nœud successifs est de  $\lambda/4$ .

### Condition d'onde stationnaire

Pour une onde stationnaire sur une longueur L avec des nœuds aux extrémités, L doit être un multiple de la distance séparant deux nœuds consécutifs :  $L = n\lambda/2$  avec n = 1, 2, 3, 4 ...

Les fréquences permettant d'avoir des ondes stationnaires sont donc fixées par la célérité (nature du milieu) et la longueur d'onde (longueur du milieu) :  $v = c/\lambda = cn/(2L)$ 

### Harmoniques et modes


L'entier n définissant le nombre de ventres dans l'onde stationnaire s'appelle mode de l'onde. Les fréquences associées v = cn/(2L) sont des multiples d'une fréquence c/(2L) appelée fondamentale. Ces multiples sont nommées harmoniques. En musique, les harmoniques créées à partir de la fréquence fondamentale font entendre la même note, mais à des octaves plus hautes : les fréquences 220 Hz, 440 Hz et 880 Hz correspondent à un LA.


### Exercices

TD2: 3.1, 3.2

### Phénomènes d'interférences

La superposition est une propriété très générale et importante des ondes, pas seulement dans le cadre des ondes stationnaires. Lorsque deux ondes de même nature se superposent, on parle d'interférences. Les interférences existent aussi bien pour les ondes mécaniques (son...) que pour les OEM (lumière, ondes radio...)





#### Diffraction

On vient de constater une autre caractéristique fondamentale des ondes : au passage entre des obstacles (trou, fente, ouverture...) l'onde est comme ré-émise, c'est la diffraction.



La diffraction, comme les interférences, s'observe pour les ondes mécaniques et électromagnétiques mais également pour les objets quantiques. C'est un phénomène du quotidien.