Campos conservativos

Teo.: Sea F un campo vectorial C¹ en R³ excepto tal vez en un número finito de puntos. Son equivalentes:


ci) Para malquier curva cerrada simple y suave a trozos & se tiene f.ds = 0.


(2) Para malquier par de curvas simples, suaves a trotas Es, Ez con los mismos extremos y la misma orientación

se tiene $\int F.ds = \int F.ds$.

(3) F es el gradiente de alguna tunción f.

(4) rot (F) = (0,0,0).





Ej: Sea F: R3 -> R3 et campo definido por F(x,4,2) = (-y sen(2xy), -x sen(2xy)+2cos(42), y cos(42)+2 y 6 la visva parametrizada por o: [0,211) -> R3/ o (t) = (cos(t), sen(t), t). Calcular / F.ds. • rot (F) = (0,0,0).

Fercten \mathbb{R}^3 /. · 6 es una curva suave . Opción 1: Enmentro un potencial & para F. Así, J F. ds = f(a) - f(p). opción 2: "cambio" el problema por uno más facil. Rembién es suave y tiene los mismos extremos y la misma orientación.


(teo, (a)) $f \cdot ds = f \cdot ds$ · T: [0,21] -> R3/F(s) = (1,0,5) es una pourametrización regular de R (con la orientación correcta).


$$\begin{cases}
\mp \cdot ds = \int (\mp (\overline{\sigma}(s)), \overline{\sigma}'(s)) ds
\end{cases}$$

$$= \int \{(0, s, s), (0, 0, 1)\} ds = \frac{s^2}{2} \Big|_{0}^{2\pi} = 2\pi^2.$$

$$\Rightarrow \int \mp \cdot ds = \int \mp \cdot ds.$$

Ej. Sea & la wive contenide en el plano $\{2=0\}$ $8 = \begin{cases}
y=0 \\ 0 \le x \le 20
\end{cases}$ $0 \begin{cases}
x=0 \\ 0 \le x \le 20
\end{cases}$ $0 \begin{cases}
x=0 \\ 0 \le x \le 20
\end{cases}$ $0 \begin{cases}
x=0 \\ 0 \le x \le 20
\end{cases}$ $0 \begin{cases}
x+y=20 \\ 0 \le x \le 20
\end{cases}$ $0 \begin{cases}
x+y=20 \\ 0 \le x \le 20
\end{cases}$ $0 \begin{cases}
x+y=20 \\ 0 \le x \le 20
\end{cases}$ $0 \begin{cases}
x+y=20 \\ 0 \le x \le 20
\end{cases}$ $0 \begin{cases}
x+y=20 \\ 0 \le x \le 20
\end{cases}$ $0 \begin{cases}
x+y=20 \\ 0 \le x \le 20
\end{cases}$ $(x+y-20)^{2}$ Calcular la $(x-1)^{2} + (y-1)^{2}$ Circulation del campo $T = (-2x^{2} \operatorname{sen}(x^{2} + y), -2z \operatorname{sen}$





• rot(F) = (0,0,0)rot(F) = rot(-2xzsen(x+y), -2zsen(x+y), cos(x+y)) $+ \cot (\nabla H)$ Como Hes de tipo C2 en sudaminio, rut (TH)=0. · i Donde es F de tipo C1? -> En R3 Idx=16, F = G + VH C1(R3) C1(R31(X=14) -> En un punto de la forma P = (1,1,20): orción 1: Hago la menta. opción 2: Observo que lim H(x,4,2)=+00 Gr(H: Pr > Pr) y por lo tounto $\frac{dH}{dN}(x,y,z) \xrightarrow{} P$ poura toda dirección N. Por la tanto, 7 no es CI (no esta definido) en la rectar 1 x=1 } = R3.

Escaneado con CamScanner

Quiero calular JF.ds = G+7H.ds = G.ds+ PH.ds. =0, 6 es ct y predo usar Por otro bado, como Hestá definida y es ct en un entorno de 6, PH.ds = PH.ds + PH.ds =(H(Q)-H(P))+(H(R)-H(Q))+(H(P)-H(R))y entonces \int F. ds =0. Ej. Sea $\mp (x_1y_1+)=(-\frac{y}{x_1+y_2},\frac{x}{x_2+y_2},0)$, de close (1 en $\mathbb{R}^3 \setminus \{x_2=0\}$). $\times x_1+y_2$ $\times x_2+y_3$ $\times x_3+y_4$ $\times x_4+y_5$ $\times x_1+y_2$ $\times x_1+y_2$ $\times x_2+y_3$ $\times x_1+y_2$ $\times x_2+y_3$ $\times x_1+y_2$ $\times x_1+y_2$ $\times x_2+y_3$ $\times x_1+y_2$ $\times x_1+y$ ¿ Cuánto vale / F. ds? ¿ Por qué?