Clase 6

Hoy:

- 1. Ciclo de Carnot: teorema fundamental
- 2. Ciclo de Carnot: temperatura absoluta
- 3. Maquina termica, Refrigerador
- 4. Ciclo de Otto

Tomemos otra maquina que trabaja con fuentes a T_1 y T_2 con W', Q'_1 y Q'_2

a) Si la primera maquina es reversible:

$$\frac{Q_2}{Q_1} \ge \frac{Q_2'}{Q_1'}$$

b) Si la segunda maquina también es reversible:

$$\frac{Q_2}{Q_1} = \frac{Q_2'}{Q_1'}$$

Demostración:

$$W = Q_2 - Q_1$$

$$W' = Q_2' - Q_1'$$

Aproximamos
$$\dfrac{Q_2}{Q_2'}$$
 por un numero racional

$$\frac{Q_2}{Q_2'} = \frac{N'}{N}$$

Hacemos N' ciclos de la segunda maquina y N inversos (es reversible) de la primera:

$$W_{Total} = N'W' - NW$$

$$Q_2^{Total} = N'Q_2' - NQ_2$$

$$Q_1^{Total} = N'Q_1' - NQ_1$$

Hacemos N' ciclos de la segunda maquina y N inversos (es reversible) de la primera:

$$W_{Total} = Q_2^{Total} - Q_1^{Total} = -Q_1^{Total}$$

$$Q_2^{Total} = N'Q_2' - NQ_2 = 0$$

Hacemos N' ciclos de la segunda maquina y N inversos (es reversible) de la primera:

$$W_{Total} = Q_2^{Total} - Q_1^{Total} = -Q_1^{Total}$$

Para no contradecir Kelvin: $W_{Total} \leq 0$

$$Q_1^{Total} = N'Q_1' - NQ_1 \ge 0$$

$$\frac{N'}{N} \ge \frac{Q_1}{Q_1'} \qquad \frac{Q_2}{Q_2'} = \frac{N'}{N}$$

$$\frac{Q_2}{Q_1} \ge \frac{Q_2}{Q_1'}$$

$$\eta' \leq \eta$$

Hoy:

- 1. Ciclo de Carnot: teorema fundamental
- 2. Ciclo de Carnot: temperatura absoluta
- 3. Maquina termica, Refrigerador
- 4. Ciclo de Otto

Del teorema fundamental nos muestra que el consciente Q_2/Q_1 es independiente de la característica de la maquina siempre que sea reversible

$$\frac{Q_1}{Q_2} = f(T_1, T_2)$$

Función universal

Demostremos que:
$$f(T_1,T_2)=rac{f(T_0,T_2)}{f(T_0,T_1)}$$

Demostremos que:
$$f(T_1,T_2)=\frac{f(T_0,T_2)}{f(T_0,T_1)}$$

Siendo T_0 , T_1 y T_2 tres temperaturas arbitrarias, sean A1 y A2 dos maquinas reversibles que trabajan a T_1 y T_0 y T_2 y T_0 , entonces

$$\frac{Q_1}{Q_0} = f(T_0, T_1) \qquad \frac{Q_2}{Q_0} = f(T_0, T_2)$$

$$Q_1 = \frac{Q_2}{Q_1} = \frac{f(T_0, T_2)}{f(T_0, T_1)}$$

Demostremos que:
$$f(T_1,T_2)=\frac{f(T_0,T_2)}{f(T_0,T_1)}$$

Si ahora hacemos A1 en directo y y A2 en reverso:

$$\frac{Q_2}{Q_1} = f(T_1, T_2)$$

$$f(T_1, T_2) = \frac{f(T_0, T_2)}{f(T_0, T_1)}$$

Como la T0 de la dirección anterior es arbitraria entonces f(t0,t) será solo función de t y podemos escribir:

$$Kf(T_0,t) = \Theta(t)$$

$$\frac{Q_2}{Q_1} = f(T_1, T_2) = \frac{\Theta(T_2)}{\Theta(T_1)}$$


¿ Como definimos O(T)? Usamos propiedad de ciclo de Carnot de gas ideal

$$\frac{Q_2}{Q_1} = \frac{T_2}{T_1} \longrightarrow \Theta = T$$

Hoy:

- 1. Ciclo de Carnot: teorema fundamental
- 2. Ciclo de Carnot: temperatura absoluta
- 3. Maquina termica, Refrigerador
- 4. Ciclo de Otto


Maquina térmica vs. refrigerador




Hoy:

- 1. Ciclo de Carnot: teorema fundamental
- 2. Ciclo de Carnot: temperatura absoluta
- 3. Maquina termica, Refrigerador
- 4. Ciclo de Otto


Ciclo de Otto: maquina de combustión interna




Ciclo de Otto: maquina de combustión interna









1^{er}tiempo (Admisión)



2º tiempo (Compresión)



3^{er}tiempo (Expansión)



4º tiempo (Escape)


Calculemos la eficiencia del ciclo de Otto:

$$\eta = \frac{W}{Q_i} = 1 - \frac{Q_0}{Q_i}$$

$$Q_0 = C_V(T_D - T_A)$$

$$Q_i = C_V(T_C - T_B)$$

Calculemos la eficiencia del ciclo de Otto:



Calculemos la eficiencia del ciclo de Otto:

$$T_B = T_A r^{\gamma - 1}$$

$$\eta = \frac{W}{Q_i} = 1 - \left(\frac{T_D - T_A}{T_C - T_B}\right) = 1 - \left(\frac{T_D - T_A}{T_D r^{\gamma - 1} - T_A r^{\gamma - 1}}\right)$$

$$\eta = 1 - \left(\frac{1}{r^{\gamma - 1}}\right)$$


$$W_{neto} = -\frac{1 - r^{1-\gamma}}{1 - \gamma} (V_b P_b - V_c P_c)$$

Ejercicio

Un motor de gasolina de cuatro tiempos de 1500 cc de cilindrada y relación de compresión 7,5 trabaja en un ambiente con presión atmosférica de 100 kPa y 20 grados Celsius. Determine el trabajo neto realizado por ciclo. Suponga que la combustión aporta 850 Joules por cada gramo de mezcla aire – combustible. Calcule la eficiencia del motor.


Clase 7

Supongamos que el sistema sufre una transformación cíclica:



 $Q>0 \hspace{0.2in}$ El sistema recibe calor

Q < 0 El sistema entrega calor




$$Q_{i,0} = \frac{T_0}{T_i} Q_i$$

$$Q_0 = \sum_{i=1}^{N} Q_{i,0} = \sum_{i=1}^{N} \frac{T_0}{T_i} Q_i = T_0 \sum_{i=1}^{N} \frac{Q_i}{T_i}$$

 $Q_0 \leq 0$ Por que????

$$Q_0 \leq 0$$

Por que????



Si el ciclo que hace el sistema es reversible podemos hacerlo en la dirección opuesta y llegamos a

$$\sum_{i=1}^{N} \frac{Q_i}{T_i} \ge 0 \qquad \Longrightarrow \qquad \sum_{i=1}^{N} \frac{Q_i}{T_i} = 0$$

Si consideramos una distribución continua de fuentes:




Si el ciclo que hace el sistema es reversible:


$$\oint \frac{dQ}{T} = 0$$

$$\oint \frac{dQ}{T} = 0$$

Usemos esta propiedad para definir una nueva función de estado:



$$\oint \frac{dQ}{T} = 0$$




Veamos que:
$$\big(\int_A^B \frac{dQ}{T} \big)_I = \big(\int_A^B \frac{dQ}{T} \big)_{II}$$

Entropía #1
$$\oint \frac{dQ}{T} = 0$$

$$\oint \frac{dQ}{T} = 0 = \left(\int_{A}^{B} \frac{dQ}{T} \right)_{I} + \left(\int_{B}^{A} \frac{dQ}{T} \right)_{II}$$

$$\left(\int_{A}^{B} \frac{dQ}{T}\right)_{I} = \left(\int_{A}^{B} \frac{dQ}{T}\right)_{II}$$



 $S(A) = \int_0^A \frac{dQ}{T} \quad \text{Defino una nueva función}$ de estado llamada ENTROPÍA

$$S(B) - S(A) = \int_{A}^{B} \frac{dQ}{T}$$

• Si consideramos una transformación infinitesimal reversible:

$$dS = \frac{dQ}{T}$$

• La entropía de un sistema compuesto por dos partes:

$$S = S_1 + S_2$$

Asumimos que:
$$U = U_1 + U_2$$

$$W = W_1 + W_2$$





$$Q = Q_1 + Q_2$$

$$S(A) = \int_0^A \frac{dQ}{T} = \int_0^A \frac{dQ_1}{T} + \int_0^A \frac{dQ_2}{T} = S_1(A) + S_2(A)$$

Veamos que si voy de A a B por una transformación que no es reversible:

$$S(B) - S(A) \ge \int_{A}^{B} \frac{dQ}{T}$$







$$0 \ge \oint \frac{dQ}{T} = \left(\int_{A}^{B} \frac{dQ}{T} \right)_{I} + \left(\int_{B}^{A} \frac{dQ}{T} \right)_{R}$$


$$S(B) - S(A) = \int_{A}^{B} \frac{dQ}{T}$$

$$0 \ge \oint \frac{dQ}{T} = \left(\int_A^B \frac{dQ}{T} \right)_I + S(A) - S(B)$$



$$S(B) - S(A) \ge \left(\int_A^B \frac{dQ}{T}\right)_I$$





¿Qué pasa si el sistema es aislado?


$$S(B) \ge S(A)$$


Recordemos.....

Primera Ley

Gases ideales, veamos que: $\,U=U(T)\,$

$$U = U(T)$$







Primera Ley

Gases ideales, veamos que: U=U(T)


$$U = U(T)$$

$$Q = 0$$

$$\Delta U + W = 0$$

$$\rightarrow \Delta U = 0$$

entonces U = U(T)



Primera Ley

Gases ideales, veamos que: U=U(T)


$$U = U(T)$$



$$C_V = \frac{\delta Q}{\delta T} \Big)_V = \frac{\partial U}{\partial T} \Big)_V = \frac{\delta U}{\delta T}$$

$$U = C_V T + A$$






Entropía de sistemas cuyas estados pueden ser representados en (V,p)

$$\delta Q = \delta U + \delta W$$

$$\delta Q = \delta U + p\delta V$$



Si elegimos T y V como variables independientes:

$$\delta U = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V \delta T + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T \delta V$$

$$\delta S = \frac{\delta Q}{T} = \frac{1}{T} \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_{V} \delta T + \frac{1}{T} \left[\left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_{T} + p \right] \delta V$$

S es función de estado: S = S(T, V)

Un poco de matematica: derivadas parciales

$$z = f(x, y)$$

$$\delta z = \frac{\partial f}{\partial x} \delta x + \frac{\partial f}{\partial y} \delta y$$

$$\delta z = \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y \delta x + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)_x \delta y$$

Un poco de matematica: derivadas parciales

$$z = f(x, y)$$

$$\delta z = M(x, y)\delta x + N(x, y)\delta y$$

$$\frac{\partial M(x,y)}{\partial y} = \frac{\partial N(x,y)}{\partial x}$$

Simetría de la segunda derivada: teorema de Schwarz o Clairaut. Necesito que las segundas derivadas parciales sean continuas

$$\delta S = \frac{\delta Q}{T} = \frac{1}{T} \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_{V} \delta T + \frac{1}{T} \left[\left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_{T} + p \right] \delta V$$

S es función de estado:

$$\frac{\partial}{\partial V} \left[\frac{1}{T} \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_{V} \right] = \frac{\partial}{\partial T} \left[\frac{1}{T} \left(\left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_{T} + p \right) \right]$$

$$\frac{1}{T}\frac{\partial}{\partial V}\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_{V} = -\left[\frac{1}{T^{2}}\left(\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{T} + p\right)\right] + \frac{1}{T}\left(\frac{\partial}{\partial T}\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{T} + \frac{\partial p}{\partial T}\right)\right]$$

$$\frac{1}{T^2} \left(\left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T + p \right) = \frac{1}{T} \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)$$

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right) - p$$

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right) - p$$

¿Qué pasa si usamos esta ec. en un gas ideal?:

$$P = \frac{nRT}{V}$$

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = 0 \to U(T)$$

¿Cómo es la entropía de un gas ideal?:

$$\delta Q = \delta U + \delta W = C_V \delta T + p \delta V$$

$$\delta S = \frac{\delta Q}{T} = \frac{C_V}{T} \delta T + \frac{p}{T} \delta V = \frac{C_V}{T} \delta T + \frac{nR}{V} \delta V$$

$$S = C_V \ln(T) + nR \ln(V) + ctte$$

¿dQ y/o dS son diferenciales exactas?


¿dQ y/o dS son diferenciales exactas?

$$\delta Q = \delta U + \delta W = C_V \delta T + p \delta V$$

$$\frac{\partial C_V}{\partial V} \neq \frac{\partial p}{\partial T}$$

Algunos procesos:

1) Expansión isotérmica: $T_1 = T_2$




$$S = C_V \ln(T) + nR \ln(V) + ctte$$

Algunos procesos:

1) Expansión isotérmica: $T_1 = T_2$

$$\Delta S = nR \ln(V_2/V_1)$$



Expansión isotérmica:

$$Q_{abs} = W = \int_{1}^{2} p\delta V = nRT \ln(\frac{V_{2}}{V_{1}})$$


$$\Delta S = Q_{abs}/T$$


$$\Delta S_{foco} = -Q_{abs}/T$$

$$\Delta S_{Total} = \Delta S_{foco} + \Delta S_{gas} = 0$$

Transformación reversible sistema cerrado (incluyo el foco!)

2) Expansión libre:





dQ=0 (no entra ni sale calor) ¿es dS=0?

$$\Delta S = nR \ln(V_2/V_1)$$

El gas no realiza trabajo: ¿ por que?

$$\Delta S_{Total} = \Delta S_{gas} \neq 0$$