
سناریو ۱-۱۴: انجام تنظیمات ۱۲۰۵ Static Route

اهداف سناريو:

- آشنایی با مهفوم Routing در ساختار IPv6 و انجام تنظیمات مربوط به آن.



مراحل اجرا:

- مطابق با شکل، تجهیزات و ارتباطات بین آنها را در نرم افزار Packet Tracer پیاده سازی نمائید. (برای روترها از روتر سری 2811 استفاده نموده و ماژول NM-1FE-TX را بر روی آن نصب نمائید و برای سوئیچ ها از سری نمائید) نمائید)
 - تنظیمات اولیه شامل Hostname و پارامترهای مربوط به Console را بر روی تجهیزات انجام دهید.
- مطابق با شکل IP های مربوط به اینترفیس های روترها را تنظیم نموده و با استفاده از فرمان های Show تنظیمات انجام شده را بررسی نمائید.
 - تنظیمات مربوط به PC ها را مطابق با شکل انجام دهید.
 - با استفاده از فرمان IPv6 unicast-routing قابلیت Routing برای IPv6 را بر روی تمامی روترها فعال نمائید.

- بر روی روتر R-1 تنظیم نمائید بسته هایی که به مقصد R-1:: 2001:AB2::/64 ارسال می شوند با اولویت بیشتر تحویل روتر R-3 قرار R-2 داده شوند و در صورت قطع شدن ارتباط بین روترهای R-1 و R-2 بسته ها با اولویت کمتر در اختیار روتر R-3 قرار داده شوند.
- بر روی روتر R-1 تنظیم نمائید بسته هایی که به مقصد 64/::AB3::/64 ارسال می شوند با اولویت بیشتر تحویل روتر R-2 داده شوند و در صورت قطع شدن ارتباط بین روترهای R-1 و R-3 بسته ها با اولویت کمتر در اختیار روتر R-2 قرار داده شوند.
- بر روی روتر R-2 تنظیم نمائید بسته هایی که به مقصد R-2::: R-2 ارسال می شوند با اولویت بیشتر تحویل روتر R-3 داده شوند و در صورت قطع شدن ارتباط بین روترهای R-3 و R-1 بسته ها با اولویت کمتر در اختیار روتر R-3 قرار داده شوند.
- بر روی روتر R-2 تنظیم نمائید بسته هایی که به مقصد 64::2001:AB3::/64 ارسال می شوند با اولویت بیشتر تحویل روتر R-3 داده شوند و در صورت قطع شدن ارتباط بین روترهای R-2 و R-3 بسته ها با اولویت کمتر در اختیار روتر R-1 قرار داده شوند.
- بر روی روتر R-3 تنظیم نمائید بسته هایی که به مقصد R4::: 2001:AB1::/64 ارسال می شوند با اولویت بیشتر تحویل روتر R-1 و R-1 بسته ها با اولویت کمتر در اختیار روتر R-2 قرار داده شوند.
- بر روی روتر R-3 تنظیم نمائید بسته هایی که به مقصد 64/::AB2::/64 ارسال می شوند با اولویت بیشتر تحویل روتر R-1 قرار R-2 داده شوند و در صورت قطع شدن ارتباط بین روترهای R-3 و R-2 بسته ها با اولویت کمتر در اختیار روتر R-1 قرار داده شوند.
 - · با استفاده از فرمان show تنظیمات مربوط به IPv6 Routing Table هریک از روترها را بررسی و تحلیل نمائید.
- بر روی هریک از PC ها با استفاده از فرمان های Ping و Traceroute وضعیت ارتباطات و مسیرهای مربوط به بسته ها را بررسی نمائید.
- در نرم افزار Packet Tracer وارد قسمت Simulation شده و با استفاده از فرمان Ping بر روی PC ها نحوه شکل گیری بسته ها و Header های مربوط به هر بسته را در هر بخش از شبکه بررسی و تحلیل نمائید.
 - ارتباطات متصل بین روترها را یک به یک قطع نموده و استفاده از مسیر جایگزین را بررسی و تحلیل نمائید.

فرمان های اجرایی:

- (1) #configure terminal
- (2) (config)#no ip domain-lookup
- (3) (config)#line console 0
- (4) (config-line)#logging synchronous

- (5) (config)# ipv6 unicast-routing
- (6) (config)#interface <u>NAME</u> <u>NUMBER</u>
- (7) (config-if)#ipv6 address <u>IPV6/PREFIX</u>
- (8) (config-if)#ipv6 address <u>IPV6-NET/PREFIX</u> eui-64
- (9) (config-if)#no shutdown
- (10) (config)#ipv6 route <u>NET/PREFIX</u> <u>NEXT-HOP</u>
- (11) #show interface <u>NAME NUMBER</u>
- (12) #show ipv6 interface brief
- (13) #show ipv6 route
- (14) #ping <u>IPV6</u>
- (15) #traceroute <u>IPV6</u>