تعریف و مفهوم IP

ip address انواع کلاس های

کلاس A

کلاس B

کلاس C

کلاس D

کلاس E

مفهوم آدرس خصوصی و عمومی

ID های شبکه

مفهوم subnet mask

مفهوم اعداد باينري

مفهوم SUBNETTING

مفهوم CIDR

IP Address(Internet Protocol Address)

ای پی (IP) یک آدرس منطقی که برای مشخص کردن دستگاه در ارتباط بین شبکه ها تعیین میشود از چهار رقم تشکیل شده است که با نقطه از هم جدا میشوند بطور مثال ۱۹۲.۱۶۸.۱۰.۲۰ هر عدد هشت بیت است که در مجموع میشود ۳۲ بیت - ** اعداد بکاربرده شده دسیمال هستند و بین - ** باشند

همانطور که گفته شد هر ip address از ۳۲ bit ۳۲ تشکیل شده است و هر ip از چهار بخش تشکیل شده است که به هر بخش octet نیز گفته میشود بطور مثال ۱۹۲ یک octet میباشد

IP Address Classes •

متخصصان شبکه با توجه به نیاز شبکه تصمیم به استاندارد سازی و ایجاد کلاسهای مختلف شبکه نموده اند که با توجه به نیاز هر شبکه باید از آن استفاده نمود

ای پی آدرسها در ۵ کلاس رده بندی میشوند و عدد اول هر آدرس نشان دهنده کلاس آن آدرس است

Class A	1-126
Class B	128-191
Class C	192-223
Class D	224-239
Class E	240-254

مثلا \mathbf{A} مثلا النت که در کلاس \mathbf{A} می باشد مثلا ابن اسنت که در کلاس \mathbf{A} می باشد مثلا

می باشد \mathbf{C} می باشد که در کلاس \mathbf{C} می باشد دهنده این است که در کلاس \mathbf{C} می باشد

Loop Back •

اگر دقت کرده باشین عدد ۱۲۷ در کلاسهای فوق نبود به این دلیل است که این عدد برای چک کردن کارت شبکه مورد استفاده قرار میگیرد و اگر بخواهیم از صحت سالم بودن کارت شبکه اطمینان حاصل کنید میتوانید از این آدرس استفاده کنید ping 127.0.0.1

کلاس A

شبکه های کلاس A برای شبکه هایی که تعداد شبکه هایشان کم ,ولیکن تعداد میزبانهایشان زیاد است و معمولا برای استفاده توسط انستیتوهای دولتی و آموزشی انتخاب میشوند مناسب هستند

در یک آدرس شبکه کلاس A ,بخش نخست آن نشان دهنده آدرس شبکه (network address) و سه بخش دیگر نیز نشاندهنده آدرس میزبان (host address) در شبکه است.بطور مثال 10.20.20.20 عدد ۱۰ به آدرس شبکه و عدد ۲۰.۲۰.۲۰ به آدرس میزبان تعلق دارد

در آدرس دهی کلاس A اولین بیت صفر میباشد

$$011111111 = 0 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 127$$

کلاس B

شبکه های کلاس B برای شبکه هایی که تعداد شبکه هایشان بین شبکه های بسیار بزرگ و بسیار کوچک است در نظر گرفته شده است در یک آدرس شبکه کلاس B دو بخش نخست آن نشان دهنده آدرس شبکه و دو بخش دیگر نشاندهنده آدرس میزبان است بطور مثال IP 172.16.10.10 عدد IP 172.16.10.10 به آدرس میزبان تعلق دارد در آدرس دهی کلاس B دومین بیت صفر میباشد

101111111 = 128 + 0 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 191

کلاس C

شبکه های کلاس C برای شبکه هایی که تعداد شبکه های زیادی دارند اما میزبان کمتری دارند تدارک داده شده است در یک آدرس شبکه کلاس C, سه بخش نخست آن نشان دهنده آدرس شبکه و بخش آخر به آدرس میزبان تعلق دارد بطور مثال IP 192.168.10.20 عدد ۱۹۲.۱۶۸.۱۰ به آدرس شبکه و ۲۰ به آدرس میزبان تعلق دارد در ای پی آدرس دهی کلاس C, سومین بیت صفر میباشد

110111111 = 128 + 64 + 0 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 223

کلاس D

آدرس کلاس D برای Multicasting استفاده میشود

بدلیل اینکه این آدرس رزو شده است بهمین دلیل از بحث درباره آن خوداری میکنیم

در کلاس D چهارمین بیت صفر میباشد

11101111= 128+64+32+0+8+4+2+1=239

Multicasting

فرایند ارسال یک پیام,همزمان به بیش از یک مقصد در شبکه را گویند

کلاس E

آدرسهای کلاس E برای research and Development استفاده میشود

در هر کلاس دو نوع IP Address(آدرس ای پی) موجود میباشد

آدرس ای پی خصوصی Private address آدرس ای پی عمومی عمومی عمومی

Private address

برای تعیین شبکه های محلی استفاده میشود و برای استفاده از آنها احتیاج به هیچ مجوزی نیست

public address

برای تعیین شبکه های عمومی استفاده میشود و باید از سازمان IANA مجوز داشت

IANA(Internet Assigned Numbers Authority)

چگونه میتوان تشخیص داد ای پی عمومی است یا خصوصی ؟

برای IP های خصوصی یک رنج موجود میباشد اگر IP در آن رنج بود خصوصی است در غیر اینصورت IP عمومی است

PRIVATE IP ADDRESS			
Class A	10 .0.0.0	10. 255.255.255	
Class B	172.16 .0.0	172. 31.255.255	
Class C	192.168 .0.0	192.168. 255.255	

IDهای شبکه

فرض کنید شما در این آدرس سکونت دارید:اهواز کیانپارس خیابان ده پلاک ۶۰ اگر بخواهم یک نامه را از هند یه شما بفرستم نمیتوانم فقط خیابان ده پلاک ۶۰ را بنویسم حتی اگر آن قسمت نمایانگر منزل شما باشد واداره پست در ایران هم کمک نمیکند و برای اطمینان از صحت تحویل نامه آدرسهای پستی به ناحیه هایی تقسیم شده اند که کار را برای تحویل آن آسان میکند.آدرسهای IP نیز به این روش مشابه کار میکنند

هر IP از دو قسمت تشکیل شده است که قسمت اول متعلق به آدرس شبکه (network address)و قسمت دوم متعلق به آدرس میزبان (host) است

IP هر سیستم موجود بر روی شبکه مشابه , به عنوان بخشی از آدرس IP آن در نظر گرفته میشود.بطور مثال Network Address هر سیستم موجود بر روی شبکه میباشد عدد ۱۰ مشخص کننده آدرس شبکه در این IP است

Host Address هر سیستم موجود بر روی شبکه را مشخص میکند آدرس هاست بصورت منحصر بفرد میباشد زیرا این آدرس نشان دهنده یک سیستم خاص بر روی شبکه میباشد .بطور مثال 10.20.20.20 اعداد ۲۰.۲۰.۲۰ آدرس هاست را نشان میدهد

class A	N/w	HOST	HOST	ноѕт
Class B	N/w	N/w	HOST	ноѕт
Class C	N/W	N/W	N/W	HOST

SUBNET MASK

این آدرس نشان میدهد چه مقدار بیت متعلق به آدرس شبکه و چه مقداربیت متعلق به آدرس میزبان(هاست) است دو الگو برای subnet mask داریم الگوی استاندارد و الگوی غبر استاندارد

در الگوی استاندارد با توجه به کلاس هر Subnet mask ,IPاستانداردی برای آن ای پی داریم بطور مثال:

Class	A	В	C
IP	10.10.10.1	172.168.88.98	192.168.100.3
Subnet Mask	255.0.0.0	255.255.0.0	255.255.255.0

قسمتی که ۲۵۵ است متعلق به network و قسمتی که ۱۰ است متعلق به host می باشد

بوسیله این فرمول میتوانیم تشخیص دهیم چه مقدار host و host در یکIP address موجود میباشد

2^n - 2

class	تعداد بیتهای شبکه	تعداد بیتهای میزبان	تعداد میزبان
A	8	24	2^24-2=16777214
В	16	16	65534
C	24	8	254

الگوی غیراستاندارد الگوهایی هستند که دقیقابامحدودیتهای هشتایی مطابقت نمیکنند و در عوض برای نیازهای خاص طراحی شده اند,به این عملیات subnetting میگویند

SUBNETTING

قرض دادن بیتهای هاست را به بیتهای شبکه subnetting میگویند

برای انجام دادن عملیات subnetting میبایست کار با عملیت باینری را بدانیم.

اعداد باينري

اعدادباینری را برای نمایش آدرسها استفاده میکنند.اعداد باینری فرم اصلی نمایش اطلاعات روی یک ابزار کامپیوتر است.اعداد باینری فقط شامل صفر و یک هستند که یک حالت ON و صفر حالت OFF در نظر گرفته میشود

سیستم باینری فقط یک روش متفاوت نمایش اعداد است

برای بدست آوردن عدد در مبنای باینری میبایست عدد را در مینای دو تقسیم کرد و دوباره خارج قسمت را بر دو تقسیم کرد

عدد ۴ را میخواهیم به عدد باینری تبدیل کنیم

از بالا شروع میکنیم ۱۰۰

برای محاسبه از اولین باقیمانده شروع میکنم تا به آخری برسیم البته آخرین خارج قسمت را هم حساب میکنیم

تقسیم کردن اعداد بزرگ میتواند خسته کننده باشد بهمین جهت یک راه حل خیلی آسان و سریع ارائه میدهم این اعداد را مدنظر داشته باشید

128 64 32 16 8 4 2 1

شما بفرض میخواهید عدد ۱۰ را به باینری تبدیل کنید.دقت کنید مجموع کدام از اعداد بالا ده میشود و جای آن اعداد یک و جای بقیه صفر قرار میدهیم

در هر range دو ip قابل قبول نیست و نمیتوانیم استفاده کنیم و این همان r- در فرمول r- در فرمول ip است network address(subnet id) اول را ip و ip اخر را ip آخر را ip مای قابل قبول اول را ip مای قابل قبول است

192.168.10.0	Network address
192.168.10.1	
192.168.10.2	Valid IP
192.168.10.254	
192.168.10.255	Broad cast address

در مثال زير network address و broad cast address را محاسبه ميكنيم

192.168.10.10

255.255.255.0

ابتدا ip و subnet mask را به اعداد باینری تبدیل میکنیم سپس عملیات AND(ضرب باینری) را انجام میدهیم ضرب باینری به قرار زیر میباشد

1100

1010

1000

11000000.10101000.00001010.00001010 11111111.111111111.11111111.00000000

 $\boldsymbol{1000000.10101000.00001010}.000000000$ Network part Host part

حال جواب را که اعداد باینری است به اعداد طبیعی تبدیل میکنیم

192.168.10.0	Network address
192.168.10.255	Broad cast address

SUBNETTING

زمانی که میخواهیم عملیات subnetting را بر روی یک ای پی انجام دهیم باید پنج سوال زیر را مد نظر داشته باشیم

ا.چه مقدار subnets میتوانیم داشته باشیم

۲.چه مقدار هاست در هر subnet موجود می باشد

ج.چه subnet هایی قابل قبول هستند

broad cast address تعیین.۴

۵.چه هاست هایی قابل قبول است

در IP 192.168.10.10 و subnet mask 255.255.255.0 و IP 192.168.10.10 ميخواهيم ۵۵ هاست (دستگاه) به هم شبکه کنيم subnetting به قرار زیر می باشد

به دلیل اینکه IP ما در کلاس C میاشد عملیات subnetting را در بیت آخر انجام میدهیم و آن را بسط میدهیم

192.168.10.2^7 2^6 2^5 2^4 2^3 2^2 2^1 2^0

با توجه به اینکه ۵۵ هاست میخواهیم و ۵۵ بین ۶۴ و ۳۲ است ۲^۸۶ را انتخاب میکنیم در نتیجه ۶ بیت به host address تعلق میگیره و ۲ بیت به network address

$$(2^0=1, 2^1=2, 2^2=4, 2^3=8, 2^4=16, 2^5=32, 2^6=64, 2^7=128, 2^8=256)$$

۱.چه مقدار subnet میتوانیم داشته باشیم

برای بدست آوردن تعداد subnet از فرمول زیر استفاده میکنیم,n تعداد بیتهای تعلق گرفته به قسمت subnet است

 $2^n - 2^2 = 4$

۲.چه مقدار هاست در هر subnet موجود میباشد

برای بدست آوردن هاست از فرمول زیر استفاده میکنیم

$$2^n-2 ---> 2^6-2=62$$

در هر subnet شصت و دو هاست موجود میباشد و ۲- همان network address و broad cast address میباشد که broad subnet

۳.چه subnet هایی قابل قبول هستند

برای بدست آوردن subnet های قابل قبول (block size)از فرمول زیر استفاده میکنیم

256 - subnet mask = block size

با توجه به اینکه الگوی استاندارد را به الگوی غیر استاندارد تبدیل کردیم subnet mask به غیر استاندارد تبدیل میشود و به آن (CSN) میگوییم (Customize Subnet Mask)

طریقه بدست آوردن آن به اینصورت است که بیتهایی را که به network address در بیت آخر تعلق دارد را جمع میکنیم

$$2^7 + 2^6 = 128 + 64 = 192 - CSN$$

$$256 - 192 = 64 --> Block size$$

subnet برای هر broad cast address برای هر.۴

پیامی است که به تمامی ایستگاهها توزیع میشود

این آسانترین قسمت است , broad cast address در هر subnet میشود subnet مثلا اگر block size ما ۴۴ باشد block size ما میشود ۶۳ و بطور کامل میشود ۱۹۲.۱۶۸.۱۰.۶۳

۵.چه host هایی قابل قبول است

همیشه اعدادی که بین subnet address و broad cast address می باشند هاستهای قابل قبول هستند

با توجه به عملیات صفحه قبل subnetting به قرار زیر می باشد

network address	192.168.10.0	192.168.10.64	192.168.10.128	192.168.10.192	
	192.168.10.1	192.168.10.65	192.168.10.129		
	192.168.10.2	192.168.10.66	192.168.10.130		
Valid IP	ادامه	ادامه	ادامه		
	ادامه	ادامه	ادامه		
	192.168.10.62	192.168.10.126	192.168.10.190		
broad cast address	192.168.10.63	192.168.10.127	192.168.10.191		
customize subnet mask	255.255.255.192	255.255.255.192	255.255.255.192	255.255.255.192	

Routing Domain-Inter Classless)CIDR

اصطلاح دیگری که شما باید با آن آشنا بشوید CIDR است این بطور اساسی یک روش است که ISPها (Service Internet Providers) برای تخصیص دادن یک مقدار از آدرس به یک کمپانی و یا مشتری استفاده میکنند

زمانی که شما یک دسته آدرس را از یک ISP دریافت میکنید چیزی شبیه به این ۲۸/۱۹۲.۱۶۸.۱۰.۳۲ است.این به شما Slash دریافت میکنید چیزی شبیه به این slash به معنای این است که چه مقدار bits روشن است

بدیهی است که بیشترین ۳۲/ است زیرا یک byte است که بیشترین ۳۲/ است زیرا

اما بخاطر داشته باشید که بیشترین subnet mask میتواند باشد ۳۰/ زیرا شما باید حداقل دو bits برای host bits نگه دارید بطور مثال در کلاس defult subnet mask 255.0.0.0 است این بدین معنی است که اولین byte همگی یک است (۱۱۱۱۱۱۱) وقتی استناد به علامت slash کنیم بطور مسلم ۲۵۵.۰.۰۰ است ۸/ زیرا این هشت bits دارد

همچنین در کلاس (1111111111111111111110.0) و همجنین میتوانیم تعریف کنیم B ,defulf subnet mask 255.255.0.0 است و همجنین میتوانیم تعریف کنیم

توجه داشته باشید که در روترهای سیسکو از فرمت slash استفاده نمیتوانیم بکنیم

Subnet Mask CIDR value

255.0.0.0	/8
255.128.0.0	/9
255.192.0.0	/10
255.224.0.0	/11
255.240.0.0	/12
255.248.0.0	/13
255.252.0.0	/14
255.254.0.0	/15
255.255.0.0	/16
255.255.128.0	/17
255.255.192.0	/18
255.255.224.0	/19

255.255.240.0	/20
255.255.248.0	/21
255.255.252.0	/22
255.255.254.0	/23
255.255.255.0	/24
255.255.255.128 255.255.255.192	/25 /26
255.255.255.224	
255.255.255.240	/28
255.255.255.248	
255.255.255.252	/30
	Δ