Installé par défaut (sinon #apt-get install iptables)

Pare-feu permissif (#iptables –L pour lister toutes les règles)



Tout est autorisé depuis tout vers tout!

FILTER - - > fait appel à trois chaînes (fonction pare-feu la plus connue)

FORWARD: permet d'analyser et d'autoriser les trames à passer d'une interface à une autre, seulement dans le cadre d'une interface réseau servant de passerelle.

INPUT : filtrage des paquets entrant dans le pare-feu

OUTPUT : filtrage des paquets sortant du pare-feu

Remarque: une passerelle (*gateway*) est le nom générique d'un dispositif permettant de relier deux réseaux informatiques de types différents, par exemple un réseau local et le réseau Internet

Quatre actions (cibles) possibles avec IPTables:

ACCEPT : les paquets sont acceptés et poursuivent leur « trajet »

DROP : les paquets sont ignorés systématiquement (aucune autre règle appliquée)

RETURN: stoppe un paquet traversant la chaîne dans laquelle la règle est placée

QUEUE: à oublier dans un premier temps ...

Construction des règles:

```
par exemple: iptables -A <chaine> -s <source> -p  -protocole> -d <destination> -j <cible>
#iptables -L : liste toutes les règles
#iptables -D : suppression d'une règle
#iptables -A : ajout d'une règle
#iptables -P: configure temporairement le comportement de la chaîne avec la cible fournie

-s : source qui peut être une adresse IP ou un réseau (192.168.0.1, 192.168.0.0/24, 192.168.0.0/255.255.255.0, 0/0...)
```

-d: destination qui peut être une adresse IP ou un réseau (192.168.0.1, 192.168.0.0/24, 192.168.0.0/255.255.255.0, 0/0...)

- -p : protocole utilisé. La plupart du temps ce sera TCP, UDP, ICMP ou ALL. Un numéro de protocole peut également être spécifié (TCP=6, UDP=17,... Cf fichier /etc/protocols) ou une liste de protocoles séparés par des virgules
- -i : interface réseau d'entrée, ne fonctionne qu'avec les chaines INPUT et FORWARD (et aussi PREROUTING). Le caractère "+" peut être utilisé pour spécifier plusieurs interfaces du même type (eth+ signifie toutes les interfaces ethernet)
- -o : interface réseau de sortie, ne fonctionne qu'avec les chaines OUTPUT et FORWARD (et aussi POSTROUTING). Le caractère "+" peut être utilisé pour spécifier plusieurs interfaces du même type (eth+ signifie toutes les interfaces ethernet)

Exemple de règles:

Règle temporaire par défaut pour la chaîne INPUT (chaîne action)

#iptables -P INPUT DROP

iptables bloque les paquets entrants et sortants

#iptables -P OUTPUT DROP

#iptables -P FORWARD DROP



NB: Par défaut, la commande iptables crée des règles dans FILTER (sauf si une autre table est spécifiée)

Exemple de règles:

*filter

(#iptables-restore < /etc/mesregles)

accepte tous les paquets reçus dans le cadre de connexions déjà établies

-A INPUT -m state --state ESTABLISHED, RELATED -j ACCEPT

autorise tout le trafic sortant

-A OUTPUT -j ACCEPT

Autorise les demandes HTTP et HTTPS (sur les ports classiques) émises de n'importe où

-A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT

-A INPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT

autorise les trames deping (ICMP, type 8)

-A INPUT -p icmp --icmp-type 8 -j ACCEPT

log les refus d'IPTables (avec limitation à 5 entrées par mn max)

-A INPUT -m limit --limit 5/min -j LOG --log-prefix "iptables denied: " --log-level 7

règles par défaut interdisant tout ce qui n'est pas autorisé explicitement

-A INPUT -j REJECT

-A FORWARD -j REJECT

COMMIT

Le cas de la cible RETURN:

```
1°: indique une cible par défaut (DROP ici) pour la chaîne INPUT:
iptables –P INPUT DROP
                              1 paquet non traité par une règle explicite suivra cette stratégie
   (Remarque : « iptables -A INPUT ... » place une règle à la fin de toutes les règles de la chaîne INPUT)
                                                                 2°: Tout paquet à destination du port 80 est
iptables –A INPUT –p tcp - - dport 80 –i AUTRECHAINE
                                                                 envoyé dans la chaine AUTRECHAINE
iptables –A INPUT –p tcp - -dport 80 –i AUTRECHAINE2
                                                                   5°: Tout paquet à destination du port 80 est
                                                                   envoyé dans la chaine AUTRECHAINE2
iptables -A AUTRECHAINE -p tcp - -dport 80 -s 192.168.0.0/16 -j ACCEPT
                                                                                       3°: Si la source de ce paquet à destination du
                                                                                       port 80 est 192.168.0.0/16 ou 10.10.0.0/16,
                                                                                       alors le paquet est autorisé à passer le PF
iptables -A AUTRECHAINE -p tcp - -dport 80 -s 10.10.0.0/16 -j ACCEPT
iptables -A AUTRECHAINE -p tcp - -dport 80 -j RETURN
                                                                    4°: Dans le cas contraire, le paquet est renvoyé dans la
```

iptables –A AUTRECHAINE2 –p tcp - -dport 80 –m state—state ESTABLISHED,RELATED –j ACCEPT
6°: Si le paquet intervient dans une connexion déjà établie sur le port 80, il est accepté
iptables –A AUTRECHAINE2 –p tcp - -dport 80 –j RETURN
7°: Si le paquet intervient dans une connexion sur le port 80 mais non établie au préalable il est rejeté

chaîne INPUT et on passe à la règle suivante

Remarque: les règles ne s'appliquent plus après un redémarrage



Pratique en phase de test (évite de perdre définitivement le contrôle de sa machine ...)

Comment charger une série de règles au démarrage?

#iptables-save > /etc/iptables/regles_def