

Overloading degli operatori

Corso di programmazione I AA 2019/20

Corso di Laurea Triennale in Informatica

Prof. Giovanni Maria Farinella

Web: http://www.dmi.unict.it/farinella

Email: gfarinella@dmi.unict.it

Dipartimento di Matematica e Informatica

Indice

- 1 Introduzione
- 2. Regole base per overloading operatori
- 3. Implementazione mediante funzioni non membro e friend
- 4. Implementazione mediante funzioni membro
- 5. Operatori Speciali
- 6. Operatori cast e 10

Introduzione

Operatori overloaded

Un operatore overloaded è un operatore che assume differenti significati in base al tipo di operandi.

Tra gli operandi, almeno uno è di un tipo definito dall'utente (oggetto).

Esempio: overloading operatore + per concatenazione stringhe.

```
string x = "Hello";
   string y = "World";
3
  string z = x + y;
```

Vantaggi operatori overloaded

- 1. Notazione concisa.
- 2. Notazione fortemente espressiva.

Esempio: somma tra matrici.

```
1 Matrix A, B;
2 //...
3 Matrix Z = A + B;
```

VS

```
1 Matrix A, B;
2//...
3 Matrix Z = A.sum(B);
```

Opportunità di ridefinire operatori

Overloading operatore andrebbe definito quando la semantica dell'operazione su oggetti è facilmente riconducibile da semantica originale dell'operatore stesso.

Esempio: operatore "+" \Rightarrow concatenazione stringhe.

Operatori per i quali è possibile definire overloading:

Tabella operatori.

```
%<u></u>=
                  delete
         new | |
new
                  delete[]
\leq =
```

Operatori per i quali NON è possibile ridefinire overloading:

- Operatore risoluzione di scope ::
- Operatore di selezione membro .
- Operatore di selezione membro mediante puntatore .*
- Operatore ternario ? :
- sizeof
- typeid

Inoltre:

- Non è possibile definire nuovi operandi.
- Non si può modificare il numero di operandi di un operatore:
 - ES: Overloading operatore + deve prevedere due operandi!
- Non si può modificare precedenza tra operatori.
 - ES: a + b * c regola di precedenza operatore * continua a valere. rispetto a +
- Non si può modificare associatività tra operatori.
 - ES: a + b + c equivalente a espressione (a + b) + c.

Un operatore overloaded può essere implementato come

- funzione membro non-static:
- funzione non membro che ha almeno un parametro formale del tipo definito dall'utente;

Sintassi prototipo:

$$<$$
type $>$ operator $<$ op $>$ $<$ (...) $>$

operator è una keyword del C++.

op è il nome dell'operatore (vedi Tabella operatori).

type il tipo di ritorno.

Implementazione mediante funzioni

non membro e friend

Classe Vettore3D.

```
classe Vettore3D{
  float x, y, z;
 // . .
```

Si immagini di voler esprimere operazione di somma di matrici mediante overloading operatore binario +.

ES: Operatore binario +.

```
Vettore3D operator+ (const Vettore3D sx, const Vettore3D dx);
```

- Funzione non membro.
- I due **argomenti** sono i due **operandi** operatore **binario** somma, istanze di Vettore3D
- Se dichiarata <u>friend</u> della classe <u>Vettore3D</u>, allora accesso garantito a tutti i membri (pubblici e privati) di <u>Vettore3D</u>.

Quindi: non-membro

friend:

Invocazione operatore binario, non membro

```
1  Vettore3D a(1,2,3);
2  Vettore3D b(3.4, 2.3, 5);
3
4  Vettore3D c = operator+(a,b);
5  //oppure
6  Vettore3D c = a + b;
```

Altro esempio: operatore **unario** –.

```
Vettore3D operator— (const Vettore3D obj);
```

- Funzione **non membro**.
- Unico argomento di tipo Vettore3D.
- Se dichiarato <u>friend</u> di Vettore3D, allora accesso garantito a tutti i membri (pubblici e privati) di Vettore3D.

Invocazione operatore unario "-", non membro

```
1  Vettore3D a(1,2,3);
2
3  Vettore3D b = operator-(a)
4  //oppure
5  Vettore3D b = -a;
```

Risoluzione overloading con funzioni non-membro

Si supponga di avere un **costruttore con** argomenti standard e **overloading** operatore come funzione **non-membro**.

```
1 class Vettore3D{
2  Vettore3D(float a=0.0, float b=0.0, float c=0.0);
3 }
4  //..
5  Vettore3D operator+(Vettore3D a, Vettore3D b);
6  //..
```

Risoluzione overloading con funzioni non-membro

Espressioni alle righe 3 e 4 sono lecite per il compilatore, che applica regole **risoluzione**

funzioni overloaded

```
1 Vettore3D a = Vettore3D (1.4,2,3.2);

2 //..

3 Vettore3D b = \frac{11.8}{4} + a; // \frac{11.8}{7.9} + Vettore3D

4 Vettore3D c = \frac{11.8}{4} + \frac{11.8}{7.9} + Vettore3D
```

In entrambi i casi, il compilatore esegue

conversione float → Vettore3D del parametro

attuale per ottenere oggetto Vettore3D.

Overloading: funzioni non-membro. Remarks

- Numero di argomenti corrispondente al numero di operandi.
 - Se dichiarato friend di una classe, accesso a tutti i membri della classe stessa.
 - Se costruttore classe lo permette, il compilatore applica conversioni su uno degli argomenti.

Sintassi invocazione

Operatore	Invocazione	
binario ("@")	operator@(a,b)	a @ b
unario "@"	operator@(a)	@a

Overloading: funzioni non-membro. Remarks

Esempi svolti

28_01.cpp – Overloading, funzioni non-membro.

28_02.cpp - Overloading, funzioni friend.

Implementazione mediante funzioni

membro

```
1 class Vettore3D{
2   //...
3   Vettore3D operator + (const Vettore3D); //binario
4   Vettore3D operator - (); // unario
5 }
```

- L'operando <u>sinistro</u> è implicitamente collegato al puntatore **this**. Di conseguenza:
 - Operatore binario prevede un solo parametro formale;
 - Operatore unario prevede zero parametri formali;

Invocazione operatore binario

```
1  Vettore3D a(1,2,3);
2  Vettore3D b(3.4, 2.3, 5);
3
4  Vettore3D c = a.operator+(b)
5  //oppure
6  Vettore3D c = a + b;
```

Invocazione operatore unario

```
1  Vettore3D a(1,2,3);
2
3  Vettore3D b = a.operator-()
4  //oppure
5  Vettore3D b = -a;
```

Risoluzione overloading con funzioni membro

Si supponga di avere un costruttore con argomenti standard e **overloading operatore implementato come funzione membro**.

```
1 class Vettore3D{
2   Vettore3D(float a=0.0, float b=0.0, \
3    float c=0.0);
4   //...
5   Vettore3D operator+(Vettore3D operando);
6 }
```

Risoluzione overloading con funzioni membro

Espressione alla riga 3 lecita: il compilatore applica regole **risoluzione funzioni overloaded**:

- conversione 7.9 → **Vettore3D**
- NB: 7.9 è operando destro

```
1  Vettore3D a = Vettore3D(1.4,2,3.2);
2  //..
3  Vettore3D b = a + 7.9; //OK
4  // equivalente a:
5  Vettore3D b = a.operator+(7.9); //OK
```

Risoluzione overloading con funzioni membro

Espressione alla riga 3 genera ERRORE di compilazione:

```
1 Vettore3D a = Vettore3D (1.4,2,3.2);
2 //..
3 Vettore3D b = 7.9 + a; //Comp. ERR!!
```

Il compilatore ha a disposizione una funzione di overloading (membro) in cui operando di sinistra è **implicitamente** il puntatore this.

Nessuna conversione di operando a sinistra!!

Overloading: funzioni membro. Remarks

- Primo argomento implicito, esso corrisponde al puntatore this dell'oggetto sul quale viene invocato.
- Se costruttore classe lo permette, il compilatore applica **conversioni**:
 - conversione applicata solo su argomenti che abbiano un corrispondente parametro esplicito.

Sintassi invocazione

Operatore	Invocazione	
→ binario "@"	a.operator@(b)	a @ b
unario "@"	a.operator@()	@a

Overloading: funzioni membro. Remarks

Esempi svolti

28_03.cpp - Overloading, funzioni membro.

Operatori Speciali

Il compilatore non intepreta allo stesso modo operatore di incremento/decremento unario se in forma postfissa o prefissa.

Esempio:

```
1 int a=0;
2 int b=0;
3 cout << a++; //stampa 0
4 cout << a; // stampa 1
5 cout << ++b; // stampa 1</pre>
```

Di conseguenza, compilatore impone al programmatore di "discriminare" forma prefissa e postfissa nella definizione di overloading di tali operatori.

```
1 → Vettore3D & operator -- (); // prefisso
2 Vettore3D operator—(int); // postfisso
3 → Vettore 3D & operator ++(); // prefisso
4 Vettore3D operator++(int); // postfisso
```

```
1  Vettore3D & operator -- (); // prefisso
2  Vettore3D operator -- (int); // postfisso
3  Vettore3D & operator ++ (); // prefisso
4  Vettore3D operator ++ (int); // postfisso
```

Operatore postfisso prende parametro formale "dummy" (int) per discernere da operatore prefisso.

NB: Nessun parametro attuale corrisponderà tale parametro formale.

Esempi svolti

28_04.cpp - Overloading, operatore incremento postfisso e prefisso.

Overloading operatore di assegnamento "="

Overloading operatore "=" si rende necessario quando inizializzazione membro a membro da altro oggetto non sufficiente:

 ad esempio la classe contiene puntatori ad aree di memoria allocate dinamicamente.

```
1  class X{
2    X(int, float);
3    X (const X &);
4  }
5    X x1{1, 4.5};
6    X x2 {x1}; //costruttore di copia
7    X x3 = x1; //costruttore di copia
8    x3 = x2; //inizializzazione memberwise!
```

Overloading operatore di assegnamento "="

Se definito anche overloading operatore di assegnamento "=":

```
class X{
2 X(int, float);
3 X (const X &); // costr. copia
4 X & operator = (const X & ) const;
6 X x1{1, 4.5};
7 X x2 {x1}; //costruttore di copia
8 X \times 3 = \times 1; //costruttore di copia
9 x3 = x2; //x3.operator=(x2);
```

allora la copia avverrà nel modo "corretto" anche a seguito di riassegnamenti, successivi a creazione dell'oggetto.

Overloading operatore di assegnamento "="

Esempi svolti

28_05.cpp - Overloading operatore "="

Come gli operatori "++" (incremento) e "--" (decremento), esistono altri operatori definiti **speciali**:

- operatore "freccia" (dereferencing operator)
 "->".
- operatore "[]" (subscript o indicizzazione) e "()" (function call);
- operatori new e delete

Overloading Operatore "->":

- va implementato come funzione membro;
- Operatore unario postfisso;
- Tipo di ritorno: puntatore a oggetto oppure oggetto al quale si può applicare operatore "— >":

Overloading Operatore "->":

- Se definito in una classe X:
 - utile per accesso diretto a membri di oggetti referenziati da X;
 - "smart pointer" per accesso veloce a interfaccia di oggetti referenziati in X;
 - di conseguenza, interfaccia di tali oggetti accessibile da istanza di X;

```
class Y{
2 //...
3 public: void foo();
5 class X{
6 Y∗ y; ←
   (Y*) operator ->()\{ // overloading operatore ''->''
      return y;
10
11 }
12 //...
   (x-)foo(); // (x.operator->())->foo()
```

Esempi svolti

28_06.cpp - Overloading, **operatore freccia** (*dereferencing*);

Operatore di indicizzazione (*subscript*):

- va implementato come funzione membro;
- deve prevedere un parametro formale, di qualunque tipo;
- se tipo di ritorno è reference, allora potrà essere usato nella parte sinistra di un'operazione di assegnamento (Ivalue).

```
1 class Array{
2  float vettore[DIM];
3  //..
4  float &operator [] (const int);
5 }
```

Esempi svolti

28_07.cpp - Overloading, operatore indicizzazione;

Overloading Operatore "()" (function call o application operator):

- Permette di usare la notazione di chiamata a funzione:
 expression(expression_list), dove expression
 primo argomento, expression_list è il secondo
 argomento;
- Spesso Usato per indicizzare dati di un oggetto mediante più indici;
- Usato anche per operare su un oggetto come se fosse una funzione;

Overloading Operatore "()" (function call o application operator) (cont.)

```
1class Matrix3D{
2   float ***m;
3   //...
4   public:
5    float &operator()(int i, int j, int k) {
6     return m[i][j][k];
7   }
8}
```

Esempi svolti

28_08_esempio_completo.cpp - Overloading di diversi operatori, tra cui operatore *function call*;

Overloading operatori new e delete.

Nella forma più semplice, i prototipi sono nella seg. forma.

```
void operator delete ( void* ptr );
void operator delete[]( void* ptr );
void* operator new ( std::size_t count );
void* operator new[]( std::size_t count );
```

Documentazione operatori gestione memoria (header <new>):

Per usare implementazione standard di new e delete, non necessario includere header <new>.

Overloading operatori new e delete (cont.).

Programmatore potrebbe:

- ridefinire operatori new e delete globalmente (poco raccomandato)
- ridefinire operatori new e delete **localmente** ad uno scope (e.g. per una specifica classe)

Overloading operatori new e delete (cont.).

Ridefinire new e delete localmente:

- Implicitamente membri static;
- new deve allocare memoria e restituire un puntatore "generico" (void);
- delete deve deallocare memoria a partire da un certo puntatore;

Esempi svolti

28_09.cpp - Overloading (banale) di operatori new e delete

Operatori cast e 10

Conversioni di tipo implicite:

- Conversioni tra **tipi primitivi** del C (1)
- Chiamata a **costruttore** con un parametro (2)
- Overloading operatore di cast (3)

```
Casi (1) e (2)
```

```
1 int a = 2.0 + 3; // (1): 2.0 (double) --> 2 (int)
2
3 class ClassX{
4   ClassX(int a=0, int b=1); //argomenti standard
5 }
6   ClassX c = b + 1; // (2): 1 (int) --> ClassX
```

Caso (3) (Overloading operatore di cast). Tipi di conversione:

- **a.** operare conversione **oggetto** → **tipo primitivo**;
- **b.** operare conversione (user-defined) $X \rightarrow$ (user-defined) Y;
- a (oggetto \rightarrow tipo primitivo)

```
1  class X{
2    int i;
3    //...
4    public:
5    operator int() const{ return i; }
6 }
```

b. conversione (user-defined) $\mathbf{X} \rightarrow$ (user-defined) \mathbf{Y} ;

```
class (Y)
       float i:
3 //...
     public:
     Y(float \times);
   class X{
8 int i:
9 //...
10 public:
operator Y() const{ return Y((float) i+0.5); }
12
```

Esempi svolti

- $28_10.cpp$ Conversioni implicite vs conversioni esplicite
- $28_11.\,cpp$ Overloading operatore cast, conversione implicita
- $28_{-}12.\,cpp$ Overloading operatore cast, conversione esplicita

Operatori "<<" (inserimento) e ">>" (estrazione) spesso usati con oggetti cout e cin, stringstream, etc.

```
1 cout << "Hello World" << endl;
2 cin >> s;
```

cin è istanza (statica, ovvero **scope globale**) di classe istream;

cout è istanza (statica, overo scope globale) di classe
ostream;

Classi istream e ostream costituiscono le **classi di base** per IO su libreria standard C++;

Classi istream e ostream incapsulano codice relativo a gestione dei **flussi** (o canali) di IO;

Flussi rappresentano modalità di IO a caratteri (byte), e sono **indipendenti dai dispositivi** usati di volta in volta (video, tastiera, schede di rete, etc);

Oggetto **cin** opera sullo **standard input**, **cout** opera sullo **standard output**;

Standard input generalmente associato a tastiera, standard output generalmente associato a video.

Overloading operatori inserimento ed estrazione

```
1 ostream & operator<< (ostream &, const X&);
2 istream & operator>>> (istream &, X&);
```

Punti chiave:

- entrambe le forme restituiscono reference allo stream ricevuto come input;
- per lettura dati da oggetto ed inserimento nello stream di output (operatore "<<"), secondo parametro const;
- per estrazione dati dallo stream di input ed "inserimento" nello operando oggetto (operatore ">>"), secondo parametro non-const (oggetto va modificato!);

Overloading "<<".

```
class X{
2 int i;
3 float j;
4 //...
5 friend ostream& operator << (ostream &s, X& x);</pre>
7 ostream& operator << (ostream &s, X& x){
8 s << x.i << "." << x.i:
   return s;
10 }
11 //...
12 X a,b,c;
13 cout << a << ", " << b << ", " << c < endl:
```

```
friend ostream& operator << (ostream &s, X& x);

sostream& operator << (ostream &s, X& x){
    s << x.i << "," << x.j;
    return s;
}

cout << a << ", " << b << ", " << c << endl;</pre>
```

Domanda: perchè friend? Overloading prende un parametro ostream oppure istream a sinistra. MA una funzione membro avrebbe operando di sinistra implicitamente associato a puntatore this!

```
friend ostream& operator << (ostream &s, X& x);

sostream& operator << (ostream &s, X& x){
    s << x.i << "," << x.j;
    return s;

//cout << a << "," << b << "," << c << endl;
//equivalente a...

(((((cout << a) << ",") << b) << ",") << c) << endl;</pre>
```

Operatori "<<" e ">>" associativi a sinistra.

Esempi svolti

 $28_{-}13.$ cpp – Overloading operatori << e >>.

Con riferimento alla classe Matrice3D (homework 24.1), implementare le seguenti ulteriori funzionalità:

- Costruttore di copia;
- Overloading operatore di assegnamento "=", per gestire correttamente la copia degli elementi della matrice sorgente (operando destro) nella matrice destinazione (operando sinistro);
- Overloading operatore di uguaglianza "==", che restituisca true solo se le due matrici hanno identiche dimensioni e identici valori;

- Overloading operatore di disuguaglianza "!=", duale rispetto all'operatore "==";
- Overloading operatore "()", che permetta di indicizzare i singoli valori della matrice mediante tre indici; inoltre, tipo di ritorno deve essere reference all'elemento estratto, in modo che valore di ritorno si possa usare nella parte sinistra di una espressione di assegnamento;
- Overloading operatore "+", che permetta di sommare due matrici con la stessa dimensione;
- Overloading operatore "*", che permetta di eseguire il prodotto "riga per colonna" di due matrici;

 Overloading operatore "<<", che permetta di "stampare" gli elementi della matrice (suo operando destro) su uno stream di output (suo operando sinistro);

Note.

- Usare il passaggio per riferimento dei parametri formali, quando possibile e/o opportuno;
- Usare il modificatore const per i parametri formali, quando opportuno (quando gli operandi non andrebbero modificati dalla funzione di overloading);

 Implementare ogni eventuale metodo che si renda necessario per la corretta realizzazione delle funzionalità e/o per garantire la necessaria modularità (ES: metodo relativo alla gestione della memoria dinamica che possa essere invocato sia da costruttore che da costruttore di copia);

FINE