

# Riferimenti (reference) nel C++

Corso di programmazione I AA 2019/20

Corso di Laurea Triennale in Informatica

Prof. Giovanni Maria Farinella

Web: http://www.dmi.unict.it/farinella

Email: gfarinella@dmi.unict.it

Dipartimento di Matematica e Informatica

#### Indice

- 1. Introduzione ai riferimenti
- 2. Sintassi e uso dei riferimenti C++
- 3. Tipi di riferimenti
- 4. Riepilogo: puntatori vs reference

### Introduzione ai riferimenti

È noto che i puntatori consentono il passaggio di dati di grandi dimensioni mediante messaggi (invocazioni di metodi) con la massima efficienza.

```
Matrice3D *sum(Matrice3D *m1, Matrice3D *m2){
2 //.. somma le matrici e restituisce il
  //puntatore alla matrice somma..
```

Nella invocazione del metodo sum avverrà una copia (passaggio per valore) solo dell'indirizzo in memoria delle matrici di input.

Puntatore ad oggetto vs nome oggetto:

• (-) sintassi puntatori può risultare **tediosa**:

```
1 → ClasseX obj; ←
2 \longrightarrow ClasseX *p = &obj;
3 p->metodo();
     //oppure..
       (*p).metodo();
```

• (-) Il puntatore all'oggetto potrebbe essere nullptr..

```
ClasseX obj1, obj2;
ClasseX *p = \&obi1;
p->metodo();
p = nullptr
// . . .
p->metodo(); // !!! ???
```

(+) D'altro canto è sempre possibile
 riassegnare valore a ptr affinchè punti a
 differenti oggetti in differenti istanti di tempo:

```
1     ClasseX obj1, obj2;
2     ClasseX *p = &obj1;
3     p->metodo();
4     p = &obj2;
5     p->metodo();
```

Dato che esiste valore nullptr il programmatore è obbligato a controllarne il valore

```
Matrice3D *sum(Matrice3D *m1, Matrice3D *m2){
```

Anche il **passaggio dei parametri attuali** può risultare tedioso:

```
Matrice3D m1, m2;
//...
Matrice3D *result = sum(&m1, &m2);
```

### Introduzione alle reference (riferimenti) C++

Le reference furono introdotte per

- mantenere i vantaggi derivanti dall'uso dei puntatori (overhead pressocchè nullo nel passaggio di parametri)
- eliminare le complicazioni derivanti dal loro uso (rischio nullptr e sintassi tediosa).

# Sintassi e uso dei riferimenti C++

La notazione <type> & indica un reference ad **un oggetto** di tipo type.

```
1 → ClasseX obi
2 — ClasseX & objR = obj; //reference a obj
3 //...
```

Dalla **linea 2** in poi, la reference objR sarà **alias** di obj.

```
1 ClasseX obj;
2 ClasseX &objR = obj; //reference a obj
3 → objR.metodo(); //OK
4 ClasseX *objP = &objR; // OK
```

Istruzioni alle linee 3 e 4 sono "lecite":

 accesso alle funzionalità di obj mediante objR avviene con sintassi identica a quella usata per accesso mediante obj.

Reference va inizializzata contestualmente alla sua dichiarazione con oggetto del tipo specificato.

 vs puntatori, che possono assumere valore nullptr oppure non essere inizializzati.

Quindi, per "costruzione", reference sempre "valide".

```
1 ClasseX obj;
2 //..
3 ClasseX &someObjR; //NO! Errore di comp!
4 ClasseX &objR = obj; // OK
5 //..
6 ClasseX *ptr; // ptr non inizializzato..
```

Inoltre, per costruzione, reference non può essere riassegnata ad altro oggetto

• vs puntatori, che possono essere riassegnati in qualunque momento..

```
1 ___ int anInteger = 10, aSecondInt = 20;
2    int &intR = anInteger;
3 ___ intR = aSecondInt; // anInteger == 20;
4    int *ptr = &anInteger;
5    ptr = &aSecondInt;
```

lstruzione alla linea 3 è come: anInteger=aSecondInt;

Nel caso dei puntatori, gli **operatori** come "++" e "--" **operano sui valori** della variabile puntatore, ovvero sugli indirizzi.

Nel caso delle **reference**, che sono alias di oggetti, operano sugli oggetti di cui sono alias.

```
1  int anInteger = 10;
2  //..
3  int &intR = anInteger;
4  intR++; //anInteger==11
```

Linea 6 equivalente a istruzione: anInteger++.

**1.Riferimenti di tipo Ivalue modificabile o "non const"**: sono riferimenti ad oggetti che possono cambiare stato.

```
ClasseX obj;
ClasseX &objR = obj; //reference a obj
//metodo() potrebbe cambiare stato di obj..
objR.metodo(); // OK
```

NB: Il nome **Ivalue** indica un "oggetto" che risiede in memoria non temporaneamente o in altre parole **una espressione che si può usare nella parte sinistra di un assegnamento** (da qui il nome "Ivalue").

Altro esempio di riferimento Ivalue modificabile ("non const"):

```
int anInteger = 10;
//..
int &intR = anInteger;
```

### 2.Riferimenti const (con Ivalue)

```
int a = 10;
const int &intR = a; //OK
```

```
ClasseX obj;
const ClasseX &objRef = obj //OK
```

Si può far uso di **Ivalue** (e.g. a e obj) nella parte destra dello assegnamento, per creare reference di tipo const.

Il riferimento non potrà essere usato per modificare oggetto di cui è alias.

3.Riferimenti const (con rvalue)

const int &anIntR = 
$$\{1\}$$
; //OK

Un **rvalue** (il letterale 1) viene usato per inizializzare il valore del riferimento. In questo caso:

- viene creato **oggetto temporaneo** con valore 1.
- l'oggetto temporaneo viene usato per inizializzare reference anIntR.
- il ciclo di vita dell'oggetto temporaneo è identico a quello del reference anIntR, quindi sarà distrutto insieme alla reference.

### Esempio svolto

 $24\_01.cpp$ 

## Riferimenti come parametri formali di metodi

```
void sum(Matrice3D &m1, Matrice3D &m2, \
Matrice3D &result){
//somma le due matrici
//la reference result rappresenta il risultato
}
```

#### Vantaggi:

- sintassi semplificata per operare sugli oggetti da modificare all'interno del blocco del metodo;
- passaggio di dati efficiente

#### Metodi che restituiscono reference

```
int& f(int v[], int i){
return v[i];
}

//...
int arr[3] = {0};
f(v,2) = 10; // equiv. a: arr[2]=10;
```

NB: risultato invocazione della f usato nella parte sinistra di una espressione di assegnamento.

Può essere utile, ad esempio per overloading operatore "[]" (si vedrà in seguito..)

### Esempio svolto

 $24\_02.cpp$ 

# Riepilogo: puntatori vs reference

Puntatore è variabile che contiene indirizzo di memoria.

VS

Reference non è puntatore, ma semplice alias di oggetto.

Se oggetto del "riferimento" deve cambiare, allora andrebbe usato un puntatore, altrimenti un reference.

```
void fp(char *p){
    while(*p)
        cout << *p++
}</pre>
```

Per "collezioni" di oggetti (e.g. array) usare puntatori.

```
1     string x = "ciao";
2     string y = "pippo";
3     string& a1[] = {x,y}; // NO! Errore...
4     string* a2[] = {&x,&y}; // OK!
```

"error: declaration of a1 as array of references"

Se si necessita della nozione di "non valore" o valore "null", allora è bene usare i puntatori.

Se il "non valore" o "null" non è **contemplato**, allora usare i riferimenti.

```
void fr(X& r){
//OK, r e' reference, quindi
//sempre valida per costruzione
//..codice che fa uso di r..
}
```

Implementare una classe Matrice3D. In particolare:

- il costruttore deve permettere allo usercode di specificare le tre dimensioni della matrice, ed un ulteriore valore con cui inizializzare tutti gli elementi della matrice; specificare argomenti standard sia per le dimensioni, che per il valore di inizializzazione;
- i metodi getDimX(), getDimY(), getDimZ();
- un metodo stampa(), che stampi tutti gli elementi della matrice;

#### Homework H24.1

- un metodo sommaByPtr che prenda in input due parametri formali di tipo puntatore a Matrice3D e restituisca la somma delle due matrici come puntatore al tipo Matrice3D;
- un metodo sommaByReference che prenda in input due parametri formali reference al tipo Matrice3D e restituisca la somma delle due matrici come reference al tipo Matrice3D;
- un metodo getElement(int x, int y, int z) che restituisca un reference all'elemento di indici x, y, e z.
- un metodo getValue(int x, int y, int z) che restituisca il valore dello elemento di indici x, y, e z.

# **FINE**